



EDILEKTRO 2007 Version 1.0

Handbuch für den digitalen Dokumentaustausch per EDIFACT

Stand: 09.03.2011

INVRPT nach D96A UNOC:3

Bundesverband des Elektro-Großhandels (VEG) e.V. Viktoriastraße 27 – 53173 Bonn Tel. +49 228 22 77 70 info@veg.de – www.veg.de ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie Stresemannallee 19 – 60596 Frankfurt a.M. Tel. +49 69 6301-0 www.zvei.org

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Segmentinhaltsangabe	4
Segmentbeschreibungsindex	
Detaillierte Beschreibung der Segmente	
Dokumentiertes Beispiel	
Anhang – Branching Diagramm	
Anmerkungen	

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Guide: Druck: 09.03.2011 Seite:

Stand: 09.03.2011 AG VEG/ZVEI Autor:

Vorwort

Dieses Dokument beschreibt die Vorgaben für den digitalen Nachrichten-Austausch via EDIFACT. Zunächst werden alle verwendeten Segmente und deren Bedeutung innerhalb der Nachricht beschrieben. Die verwendeten Beispieldaten haben reinen Beispielcharakter. Im anschließenden Kapitel werden alle Segmente im Detail beschrieben. Ergänzend folgt noch ein dokumentiertes Beispiel und das Branching Diagram.

Bei der hier vorliegenden Dokumentation ist die explizite Variante gewählt worden, d. h. die Segmente sind nach dem möglichen Vorkommen in der Anwendung explizit dokumentiert. Somit reduzieren sich die maximalen Wiederholungsmöglichkeiten der einzelnen Segmente, auf die tatsächlich verwendeten. Es sei bemerkt, dass es sich hierbei nicht um eine Einschränkung handelt, sondern vielmehr der konkrete Anwendungsfall genauer beschrieben wird.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Druck: 09.03.2011

Seite:

Stand: 09.03.2011 Autor: AG VEG/ZVEI

Segmentinhaltsangabe

Es folgt die Beschreibung der verwendeten Segmente innerhalb der Anwendung und deren Zusammengehörigkeit.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Druck: Seite:

Stand: 09.03.2011

AG VEG/ZVEI Autor:

EDIFACT	SeNr	Inhalt
UNB	1	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	2	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	3	Beginn der Nachricht
DTM	4	Lagerbestandsberichtsdatum
—SG1		
RFF	5	Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
—SG2	_	
-NAD	6	Identifikation des Lieferanten
-SG2 -NAD	7	Identifikation des Käufers
–SG2	,	identifikation des Radiers
NAD	8	Identifikation des Warenempfängers
–SG4		The state of the s
CTA	9	Ansprechpartner Wareneingang
COM	10	Telefonnummer des Ansprechpartners
COM	11	Faxnummer des Ansprechpartners
-сом	12	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
–SG9		
LIN	13	Positionsnummer und GTIN-Artikelnummer
PIA	14	Artikelnummer -> Lieferant
PIA	15	Artikelnummer -> Käufer (Kunde)
-SG11		
-QTY	16	Mindestbestand
-SG11	47	
-QTY	17	Maximalbestand
–SG11 −QTY	18	Aktueller Lagerbestand
—SG11	10	Antucilei Lagerbestaria
- QTY	19	Ausstehende Menge
-SG11		G The state of the
QTY	20	Reservierte Menge
-GIN	21	Packstückkennzeichnung / Waren-Identifikationsnummer
UNT	22	Nachrichten-Endesegment
UNZ	23	Nutzdaten-Endesegment

Guide: Stand: Druck: Seite: 09.03.2011 5

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03,2011 AG VEG/ZVEI

Autor:

Segmentbeschreibungsindex

Aktueller Lagerbestand	25
Angaben zum Ansprechpartner beim Warenempfänger	
Angaben zum Käufer	
Angaben zum Lieferanten	13
Angaben zum Warenempfänger	15, 16, 17, 18, 19
Ansprechpartner Wareneingang	
Artikelnummer -> Käufer (Kunde)	22
Artikelnummer -> Lieferant	21
Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)	12
Ausstehende Menge	26
Beginn der Nachricht	10
E-Mail-Adresse des Ansprechpartners	19
Faxnummer des Ansprechpartners	
Identifikation des Käufers	
Identifikation des Lieferanten	
Identifikation des Warenempfängers	15
Lagerbestandsberichtsdatum	11
Maximalbestand	24
Mengeninformationen	23, 24, 25, 26, 27, 28
Mindestbestand	23
Nachrichten-Endesegment	
Nachrichten-Kopfsegment	
Nutzdaten-Endesegment	
Nutzdaten-Kopfsegment	
Packstückkennzeichnung / Waren-Identifikationsnummer	
Positionsinformationen	
Positionsnummer und GTIN-Artikelnummer	
Reservierte Menge	
Telefonnummer des Ansprechpartners	17

Druck:

Seite:

09.03.2011

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0

Stand: 09.03.2011 Autor: AG VEG/ZVEI

Detaillierte Beschreibung der Segmente

Es folgt die genaue Beschreibung der verwendeten Segmente

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Druck:

Stand: 09.03.2011 Seite: AG VEG/ZVEI

Autor:

UNB 1 M 1 Nutzdaten-Kopfsegment

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
UNB						
S001	Syntax-Bezeichner	M	М			
0001	Syntax-Kennung	M a4	М	a4	Syntax-Kennung UNOC UN/ECE Zeichensatz C	
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	М	n1	Syntax-Versionsnummer 3 Syntax version number 3	
S002	Absender der Übertragungsdatei	М	М			
0004 0007	Absenderbezeichnung Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M an35 C an4	M M	n13 an4	Daten-Absender GLN 14 EAN International (GLN)	
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	М	M			
0010 0007		M an35 C an4	M M	n13 an4	Daten-Empfänger GLN 14 EAN International (GLN)	
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	М			
0017		M n6	М	n6	Datum der Erstellung (Datum im Format JJMMTT)	
0019		M n4	M	n4	Uhrzeit der Erstellung (Uhrzeit im Format HHMM)	
0020	Datenaustauschreferenz	M an14	M	an14	Datenaustauschreferenz Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei. Vergeben vom Sender.	
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	С	Х			
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an14	Х			
0026	Anwendungsreferenz	C an14	Х			
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	Х			
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	Χ			
0032	ID der	C an35	С	an35	EDILEKTRO 2007 1.0	
0035	Kommunikationsvereinbarung Test-Kennzeichen	C n1	С	n1	1=Testbetrieb, sonst leer	

Beispiel: UNB+UNOC:3+4012345000009:14+4398765000004:14+091211:1620+0222+++++EDILEKTRO 2007;1.0+1'

Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.

 Guide:
 INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0
 Symbole für Status:
 Druck:
 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 8

Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)
D = Depending (Abhängig)

X = Not used (Nicht benutzt)

UNH 1 Nachrichten-Kopfsegment M 1

EDIFACT			Anwendung, zugelassene Codes		
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	М	an14	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im EDI- Datenaustausch, identisch mit Datenelement 0062 im UNT Segment. Diese Nummer wird vom Sender vergeben.
S009	Nachrichten-Kennung	М	М		3.11
0065 0052 0054 0051	Nachrichtentyp-Kennung Versionsnummer des Nachrichtentyps Freigabenummer des Nachrichtentyps Verwaltende Organisation, codiert	M an6 M an3 M an3 M an2	M M	an6 an3 an3 an2	INVRPT Lagerbestandsbericht Versionsnummer des Nachrichtentyps D Draft (Entwurf) Freigabenummer des Nachrichtentyps 96A Version 96A Verwaltende Organisation, codiert UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an6	С	an6	EAN008 EAN Versionsnummer 008

Beispiel: UNH+001+INVRPT:D:96A:UN:EAN008'

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Symbole für Status: Druck: Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss)Seite:

AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann) Autor: D = Depending (Abhängig) X = Not used (Nicht benutzt)

BGM 1 M 1 Beginn der Nachricht

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
BGM						
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	С	С			
1001	Dokumenten-/ Nachrichtenname, codiert	C an3	С	an3	35 Lagerbestandsbericht (Inventory Report)	
1004	Dokumenten-/ Nachrichtennummer	C an35	М	an35	Nummer des Lagerbestandsberichts	

Beispiel: BGM+35+12345 '

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Lagerbestandsberichtsnummer zu übermitteln.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 10

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

DTM 1 M 1 Lagerbestandsberichtsdatum

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes			
DTM							
C507	Bestandsberichtsdatum	М	М				
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an3	М	an3	137	Dokumenten/Nachrichtendatum	
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an35	М	n8	Datum (des Lagerbestandsberichts	
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an3	М	an3	102	JJJJMMTT	

Beispiel: DTM+137:20060917:102'

Dieses Segment wird zur Angabe des Lagerbestandsberichtsdatums verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: 11
Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG1 1 M 1 Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
RFF 1 M 1 Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)

EDIFACT			Anwendung, zugelassene Codes		
RFF C506 1153 1154	Referenz Referenz, Qualifier Referenznummer	M M an3 C an35		an3 an35	ON Auftragsnummer des Käufers Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)

Beispiel: RFF+ON: 4500012345 '

Dieses Segment wird zur Angabe der Bestellnummer des Käufers verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: 12
Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG2 1 M 1 Angaben zum Lieferanten

NAD 1 M 1 Identifikation des Lieferanten

EDIFACT			Ar	nwendun	ng, zugel	lassene Codes
NAD 3035 C082	Beteiligter, Qualifier Identifikation des Beteiligten	M an3	M C	an3	SU	Lieferant
3039 1131	Identifikation des Beteiligten Codeliste, Qualifier	M an35 C an3	M X	an35	GLN de	es Lieferanten
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an3	М	an3	9	EAN (International Article Numbering Association)

Beispiel: NAD+SU+4012345000009::9'

Identifikation des Lieferanten

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 13

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

C = Optional (Kann)
D = Depending (Abhängig)
X = Not used (Nicht benutzt)

SG2 2 M 1 Angaben zum Käufer
NAD 1 M 1 Identifikation des Käufers

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
NAD 3035 C082	Beteiligter, Qualifier Identifikation des Beteiligten	M an3	M C	an3	BY	Käufer
3039 1131	Identifikation des Beteiligten Codeliste, Qualifier	M an35 C an3	M X	an35	GLN d	es Käufers
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an3	М	an3	9	EAN (International Article Numbering Association)

Beispiel: NAD+BY+4398765000004::9'

Identifikation des Käufers

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 14

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

SG2 3 M 1 Angaben zum Warenempfänger

NAD 1 C 1 Identifikation des Warenempfängers

	EDIFACT		Anwendung, zugelassene Codes		
NAD 3035 C082	Beteiligter, Qualifier Identifikation des Beteiligten	M an3	M	an3	DP Warenempfänger
3039 1131	Identifikation des Beteiligten Codeliste, Qualifier	M an35 C an3	M X	an35	GLN des Warenempfängers
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an3	М	an3	9 EAN (International Article Numbering Association)
C058	Name und Anschrift	С	Х		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an35	Χ		
C080	Name des Beteiligten	С	С		
3036	3	M an35	М	an35	Endkunde 1
3036	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C an35	C	an35	Endkunde 2
C059	Straße	С	С		
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	M an35	М	an35	Endkunde Straße 1
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	C an35	С	an35	Endkunde Straße 2
3164	Ort	C an35	С	an35	Endkunden Ort
3229	Region/Bundesland,	C an9	Χ		
	Identifikation				
3251	Postleitzahl	C an9	С	an9	Endkunde PLZ
3207	Land, codiert	C an3	С	an3	Endkunde Land, codiert 'DE' = Deutschland

Beispiel: NAD+DP+4023456789011::9++Endkunde Name 1:Endkunde 2+Endkunde Straße 1:Endkunde Straße 1:Endk

Wenn der NAD+DP nicht gesendet wird, dann ist der Warenempfänger immer gleich dem Käufer (NAD+BY).

Wenn eine GLN vorhanden ist, dann kann die Adresse entfallen.

Bei Direktlieferungen sind Adressdaten zum Endempfänger anzugeben.

Wenn GLN und Adresse angegeben ist, wird immer nach der GLN verarbeitet.

 Guide:
 INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0
 Symbole für Status:
 Druck:
 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 15

Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)
D = Depending (Abhängig)
X = Not used (Nicht benutzt)

SG2 3 M 1	Angaben zum Warenempfänger
SG4 1 C 1	Angaben zum Ansprechpartner beim Warenempfänger
CTA 1 M 1	Ansprechpartner Wareneingang

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
	Funktion des Ansprechpartners, codiert	C an3	С	an3	GR Ansprechpartner Wareneingang	
3413	Abteilung oder Bearbeiter Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation	C C an17	C C	an17	Name des Ansprechpartners	

Beispiel: CTA+GR+FRITZ WALTER'

Dieses Segment wird zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient, verwendet.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Symbole für Status: Druck:

R = Required (Muss)
C = Optional (Kann)
D = Depending (Abhängig)
X = Not used (Nicht benutzt) Stand: 09.03.2011 Seite: AG VEG/ZVEI Autor:

SG2 3 M 1	Angaben zum Warenempfänger
SG4 1 C 1	Angaben zum Ansprechpartner beim Warenempfänger
COM 1 C 1	Telefonnummer des Ansprechpartners

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
3148 K 3155 K	Communikationsverbindung Communikationsnummer Communikationsweg/-dienst, Qualifier	M M an512 M an3		an70 an3	Telefonnummer des Ansprechpartners TE Telefonnummer	

Beispiel: COM+02234-645231:TE'

Dieses Segment wird zur Übermittlung der Telefonnummer des Ansprechpartners verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: 17
Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG2 3 M 1	Angaben zum Warenempfänger
SG4 1 C 1	Angaben zum Ansprechpartner beim Warenempfänger
COM 2 C 1	Faxnummer des Ansprechpartners

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes			
3148	Kommunikationsverbindung Kommunikationsnummer Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier	M M an512 M an3		an70 an3	Faxnummer des Ansprechpartners FX Faxnummer		

Beispiel: COM+02234-623480:FX'

Dieses Segment wird zur Übermittlung der Faxnummer des Ansprechpartners verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: 18
Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG2 3 M 1	Angaben zum Warenempfänger
SG4 1 C 1	Angaben zum Ansprechpartner beim Warenempfänger
COM 3 C 1	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

	EDIFACT			Anwendung, zugelassene Codes		
COM C076 3148	Kommunikationsverbindung M Kommunikationsnummer M an512		M M	an70	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners	
3155	3155 Kommunikationsweg/-dienst, M an3				EM E-Mail	
Beispiel:	COM+fritz.walter@abcdef	.de:EM'		•		

Dieses Segment wird zur Übermittlung der E-Mail-Adresse des Ansprechpartners verwendet.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Symbole für Status: Druck:

R = Required (Muss) C = Optional (Kann) Stand: 09.03.2011 Seite: AG VEG/ZVEI Autor:

SG9 1 C 9999 Positionsinformationen
LIN 1 M 1 Positionsnummer und GTIN-Artikelnummer

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
LIN 1082 1229	Positionsnummer Handlungsanforderung/- benachrichtigung, codiert	C n6 C an3	Х	n6	Positionsnummer	
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	С	М			
7140 7143	Produkt-/Leistungsnummer Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an35 C an3	M M	an35 an3	GTIN-Artikelnummer EN Global Trade Item Number (GTIN-Code)	

Beispiel: LIN+1++4012345123456:EN'

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Lagerbestandsberichts an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen. Dieses Segment wird zur Angabe der Positionsnummer und GTIN-Artikelnummer (EAN) benutzt.

Die GTIN-Artikelnummer kann auch als 14-stelliger Wert verarbeitet werden!

Zuordnung zur Bestellung erfolgt über Positionsnummer, wenn GTIN geändert ist, muss durch den Anwender reagiert werden.

Daher ist es besser: wenn Artikel geändert, dann die bestellte Position mit Menge 0 bestätigen.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG9 1 C 9999 Positionsinformationen
PIA 1 M 1 Artikelnummer -> Lieferant

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
PIA 4347	Produkt- Identifikationsfunktion, Qualifier	M an3	М	an3	5 Produktidentifikation	
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	М	М			
	Produkt-/Leistungsnummer Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an35 C an3	M M	an35 an3	Artikelnummer des Lieferanten SA Lieferantenartikelnummer	

Beispiel: PIA+5+1234-ABC-980:SA'

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Produktidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Lieferanten.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: 21
Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG9 1 C 9999 Positionsinformationen
PIA 2 M 1 Artikelnummer -> Käufer (Kunde)

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes			
PIA 4347	Produkt- Identifikationsfunktion, Qualifier	M an3	М	an3	5 Produktidentifikation		
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	М				
	Produkt-/Leistungsnummer Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an35 C an3	M M	an35 an3	Artikelnummer -> Käufer (Kunde) BP Artikelnummer des Käufers		

Beispiel: PIA+5+1234567:BP'

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Produktidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

Stand: 09.03.2011 R = Required (Muss) Seite: 22
Autor: AG VEG/ZVEI C = Optional (Kann)

SG9 1	С	9999	Positionsinformationen
SG11 1	С	9999	Mengeninformationen
QTY 1	М	1	Mindestbestand

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes		
QTY						
C186	Mengenangaben	М	М			
6063	Menge, Qualifier	M an3	М	an3	97 Mindestbestand	
6060	Menge	M n15	M	n15	Mindestbestandsmenge	
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an3	С	an3	PCE Stück	

Beispiel: QTY+97:1000:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe des Mindestbestands verwendet.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Symbole für Status: Druck:

Stand: 09.03.2011 Seite:

SG9 1	С	9999	Positionsinformationen
SG11 2	С	9999	Mengeninformationen
QTY 1	М	1	Maximalbestand

EDIFACT			Ar	Anwendung, zugelassene Codes			
QTY							
C186	Mengenangaben	M	M				
6063	Menge, Qualifier	M an3	M	an3	98 Maximalbestand		
6060	Menge	M n15	M	n15	Maximalbestandsmenge		
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an3	С	an3	PCE Stück		

Beispiel: QTY+98:1500:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe des Maximalbestands verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 24

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

SG9 1	С	9999	Positionsinformationen
SG11 3	С	9999	Mengeninformationen
QTY 1	M	1	Aktueller Lagerbestand

EDIFACT				Anwendung, zugelassene Codes			
QTY							
C186	Mengenangaben	M	M				
6063	Menge, Qualifier	M an3	М	an3	145 Aktueller Lagerbestand		
6060	Menge	M n15	M	n15	Aktuelle Lagerbestandsmenge		
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an3	С	an3	PCE Stück		

Beispiel: QTY+145:500:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe des aktuellen Lagerbestands verwendet.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Symbole für Status: Druck:

R = Required (Muss)
C = Optional (Kann)
D = Depending (Abhängig)
X = Not used (Nicht benutzt) Stand: 09.03.2011 Seite: AG VEG/ZVEI Autor:

SG9 1 C 9999	Positionsinformationen
SG11 4 C 9999	Mengeninformationen
QTY 1 M 1	Ausstehende Menge

	EDIFACT				Anwendung, zugelassene Codes			
QTY								
C186	Mengenangaben	M	М					
6063	Menge, Qualifier	M an3	М	an3	73 Ausstehende Menge			
6060	Menge	M n15	M	n15	Bestellmenge, offen			
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an3	С	an3	PCE Stück			

Beispiel: QTY+73:100:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe der Differenz zwischen bestellter und erhaltener Menge verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 26

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

SG9 1	С	9999	Positionsinformationen
SG11 5	С	9999	Mengeninformationen
QTY 1	М	1	Reservierte Menge

EDIFACT			Anwendung, zugelassene Codes			
QTY						
C186	Mengenangaben	M	М			
6063	Menge, Qualifier	M an3	М	an3	56E Reservierte Menge	
6060	Menge	M n15	M	n15	Menge, reserviert	
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an3	С	an3	PCE Stück	

Beispiel: QTY+56E:550:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe der reservierten Menge verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 27

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

SG9 1	С	9999	Positionsinformationen
SG11 5	С	9999	Mengeninformationen
GIN 1	0	1	Packstückkennzeichnung / Waren-Identifikationsnummer

EDIFACT				Anwendung, zugelassene Codes			
GIN 7405 C208	Identitätsnummer, Qualifier Identifikationsnummern- Bereich	M an3	M M	an3	BJ	Nummer der Versandeinheit (NVE)	
7402 7402	Identitätsnummer Identitätsnummer	M an35 C an35	M C	an35 an35		ück- /Trommelnummer von ück- /Trommelnummer bis	

Beispiel: GIN+BJ+1234567800001:1234567800010'

Dieses Segment wird zur Angabe der Packstücknummer verwendet.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 2

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

UNT 1 M 1 Nachrichten-Endesegment

	EDIFACT			Anwendung, zugelassene Codes			
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n6		n6	Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben		
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M	an14	Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden		

Beispiel: UNT+22+001'

Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment einer Nachricht sein.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 29

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

UNZ 1 M 1 Nutzdaten-Endesegment

EDIFACT				Anwendung, zugelassene Codes				
UNZ 0036	Datenaustauschzähler	M n6	М	n6	Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei			
0020	Datenaustauschreferenz	M an14	М	an14	Identisch mit DE 0020 im UNB-Segment			

Beispiel: UNZ+1+0222'

Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Symbole für Status: Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 R = Required (Muss)
 Seite:
 30

 Autor:
 AG VEG/ZVEI
 C = Optional (Kann)

Dokumentiertes Beispiel

Es folgt ein ausführlich beschriebenes Beispiel.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Druck: 09.03.2011

 Stand:
 09.03.2011
 Seite:

 Autor:
 AG VEG/ZVEI

EDIFACT	Beispiele und Erläuterungen
UNB	UNB+UNOC:3+4012345000009:14+4398765000004:14+091211:1620+0222+++++ED ILEKTRO 2007;1.0+1'
UNH	Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. UNH+001+INVRPT:D:96A:UN:EAN008'
	Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.
BGM	BGM+35+12345'
	Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Lagerbestandsberichtsnummer zu übermitteln.
DTM	DTM+137:20060917:102'
SG1	Dieses Segment wird zur Angabe des Lagerbestandsberichtsdatums verwendet.
RFF	RFF+ON: 4500012345'
	Dieses Segment wird zur Angabe der Bestellnummer des Käufers verwendet.
SG2	
NAD	NAD+SU+4012345000009::9'
	Identifikation des Lieferanten
SG2	
NAD	NAD+BY+4398765000004::9'
SG2	Identifikation des Käufers
NAD	NAD+DP+4023456789011::9++Endkunde Name 1:Endkunde 2+Endkunde Straße 1:Endkunde Straße 2+Endkunden Ort++PLZ+DE'
	Wenn der NAD+DP nicht gesendet wird, dann ist der Warenempfänger immer gleich dem Käufer (NAD+BY).
	Wenn eine GLN vorhanden ist, dann kann die Adresse entfallen. Bei Direktlieferungen sind Adressdaten zum Endempfänger anzugeben.
SG4	Wenn GLN und Adresse angegeben ist, wird immer nach der GLN verarbeitet.
CTA	CTA+GR+FRITZ WALTER'
0.71	Dieses Segment wird zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient, verwendet.
COM	COM+02234-645231:TE'
	Dieses Segment wird zur Übermittlung der Telefonnummer des Ansprechpartners verwendet.
COM	COM+02234-623480:FX'
	Dieses Segment wird zur Übermittlung der Faxnummer des Ansprechpartners verwendet.
COM	COM+fritz.walter@abcdef.de:EM'
	Dieses Segment wird zur Übermittlung der E-Mail-Adresse des Ansprechpartners verwendet.
SG9	

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03,2011 AG VEG/ZVEI Guide: Stand: Druck: Seite: 09.03.2011 32

Autor:

EDIFACT Beispiele und Erläuterungen

LIN LIN+1++4012345123456:EN'

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Lagerbestandsberichts an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen. Dieses Segment wird zur Angabe der Positionsnummer und GTIN-Artikelnummer (EAN) benutzt.

Die GTIN-Artikelnummer kann auch als 14-stelliger Wert verarbeitet werden!

Zuordnung zur Bestellung erfolgt über Positionsnummer, wenn GTIN geändert ist, muss durch den Anwender reagiert werden.

Daher ist es besser: wenn Artikel geändert, dann die bestellte Position mit Menge 0

bestätigen.

PIA PIA+5+1234-ABC-980:SA'

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Produktidentifikationen benutzt, z. B.

Artikelnummer des Lieferanten.

PIA PIA+5+1234567:BP'

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Produktidentifikationen benutzt, z. B.

Artikelnummer des Käufers.

SG11

QTY+97:1000:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe des Mindestbestands verwendet.

SG11

QTY+98:1500:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe des Maximalbestands verwendet.

SG11

QTY+145:500:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe des aktuellen Lagerbestands verwendet.

SG11

QTY+73:100:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe der Differenz zwischen bestellter und erhaltener Menge

verwendet.

SG11

QTY+56E:550:PCE'

Dieses Segment wird zur Angabe der reservierten Menge verwendet.

GIN GIN+BJ+1234567800001:1234567800010'

Dieses Segment wird zur Angabe der Packstücknummer verwendet.

UNT UNT+22+001'

Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte

Segment einer Nachricht sein.

UNZ UNZ+1+0222'

Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 Druck: 09.03.2011
Stand: 09.03.2011 Seite: 33

Stand: 09.03.2011 Autor: AG VEG/ZVEI


Anhang – Branching Diagramm

Es folgt das Nachrichtenaufbaudiagramm, welches die Zusammenhänge der Segmente und deren hierarchischen Aufbau grafisch darstellt.

INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide: Druck: Seite:

Stand: 09.03.2011

AG VEG/ZVEI Autor:



INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0

09.03.2011 Stand: Autor: AG VEG/ZVEI

Guide:

Benutzte Symbole für Status: R = Required (Muss) C = Optional (Kann)

D = Depending (Abhängig)
X = Not used (Nicht benutzt)


09.03.2011 Druck:

35 Seite:

09.03.2011 36

Druck:

Seite:



INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011 Guide:


Stand: AG VEG/ZVEI Autor:

Benutzte Symbole für Status: R = Required (Muss) C = Optional (Kann)

09.03.2011 37

Druck:

Seite:



INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0 09.03.2011

Stand: AG VEG/ZVEI Autor:

Guide:

Benutzte Symbole für Status: R = Required (Muss) C = Optional (Kann) D = Depending (Abhängig) X = Not used (Nicht benutzt)

Anmerkungen

Guide: INVRPT D96a; EDILEKTRO 2007; 1.0

09.03.2011 Stand: AG VEG/ZVEI Autor:

Benutzte Symbole für Status: R = Required (Muss)

C = Optional (Kann)