

UNTUK PENGGUNA APLIKASI

POS Super V8

Panduan Admin / Owner



Kendali penuh aplikasi: cabang, barang, harga, pengguna, lisensi, dan data.

Isi:

- Master barang & multi-cabang
- Manajemen pengguna & hak akses
- Lisensi & unduh panduan/aplikasi
- QRIS, PPOB & layar pelanggan
- Backup & restore data
- Lampiran: login default

Panduan Admin / Owner

Admin di dalam APLIKASI

Panduan ini untuk Admin/Owner sebagai PENGGUNA aplikasi POS (mengelola toko, barang, pengguna, dan lisensi di aplikasi). Untuk menyiapkan SERVER lisensi (Neon, GitHub, Vercel, Midtrans), lihat dokumen terpisah: Panduan Pengembang.

Admin/Owner memegang kendali penuh atas seluruh sistem dan semua cabang. Saat pertama kali dipasang, login memakai akun bawaan: pengguna 'admin', PIN '1234'.

WAJIB ganti kredensial di login pertama

Begitu Anda login pertama kali dengan admin/1234, aplikasi otomatis menampilkan layar 'Amankan Akun Anda' yang TIDAK BISA dilewati. Anda wajib membuat username & PIN baru saat itu juga. Setelah diganti, admin/1234 tidak berlaku lagi dan tulisan info default di layar login otomatis hilang. Ini melindungi toko Anda dari akses orang lain.

Langkah pertama setelah install

1) Login admin/1234 lalu buat username & PIN baru (wajib). 2) Isi nama & alamat toko. 3) Tambahkan barang di Master Barang. 4) Buat akun kasir & kepala toko. 5) Beli/Aktifkan lisensi. 6) Atur QRIS & printer. 7) Lakukan backup pertama.

1. Master Barang Terpusat

- Tambah/ubah/hapus barang: nama, barcode, harga jual, HPP (modal), stok.
- Data barang terpusat dan bisa dipakai lintas cabang.
- Bisa impor & ekspor daftar barang ke CSV untuk input massal.

Menambah barang baru

1. Buka Master Barang → '+ Barang Baru'.
2. Isi nama, barcode (atau biarkan otomatis), harga jual, HPP, dan stok awal.
3. Simpan. Barang langsung bisa dijual di kasir.

2. Multi-Cabang

- Tambah Cabang Baru, atur profil tiap cabang (nama, alamat, tema).
- Editor Model Struk per cabang (logo/teks header-footer struk).
- Pindah cabang aktif dari layar utama.
- Laporan bisa dilihat per cabang atau gabungan semua cabang.

3. Manajemen Pengguna & Hak Akses

Tidak ada akun kasir bawaan

Demi keamanan, aplikasi tidak lagi menyertakan akun 'kasir1'. ANDA (Admin) yang membuat setiap akun kasir & kepala toko sesuai kebutuhan dan cabang. Akun kasir bawaan lama (bila ada dari versi sebelumnya) otomatis dibersihkan.

1. Buka Pengaturan → Manajemen Pengguna.
2. Klik '+ Akun Baru', isi nama pengguna, PIN, peran (kasir/kepala/admin), dan cabang.
3. Kasir & Kepala Toko dikunci ke cabangnya; Admin bebas memilih cabang.

Peran	Hak akses
Kasir	Transaksi jual-beli, PPOB, cetak struk, lihat barang.
Kepala Toko	Kasir + koreksi transaksi, laporan cabang, kelola stok.
Admin/Owner	Akses penuh semua cabang, harga, pengguna, lisensi, backup.

Prinsip keamanan

Beri setiap orang akun sendiri dengan peran seperlunya. Jangan membagikan akun admin ke staf. Ini menjaga jejak audit tetap akurat.

4. Beli & Aktifkan Lisensi

Aplikasi gratis dicoba 14 hari (uji coba). Setelah cocok, beli lisensi agar bisa dipakai terus. Ada tombol 'Beli Lisensi' di dua tempat: layar aktivasi (saat uji coba habis) dan di Pengaturan → Lisensi Aplikasi (kapan saja).

Cara beli & aktivasi (3 langkah)

1. Klik 'Beli Lisensi' → halaman pembelian terbuka. Pilih paket, lalu bayar (QRIS / e-wallet / transfer VA / kartu).
2. Setelah lunas, Anda menerima Kunci Lisensi (diawali POSV8...). Salin kunci itu.
3. Buka Pengaturan → Lisensi Aplikasi → tempel kunci → klik 'Aktifkan Lisensi'. Selesai.

Pilihan paket

Tersedia Harian, Langganan 1/6/12 bulan, dan paket 5 tahun. Bila sudah punya lisensi lama dan ingin pindah paket, centang opsi 'sudah punya lisensi' di halaman beli — sisa hari lisensi lama otomatis ditambahkan ke paket baru.

Butuh internet sekali untuk aktivasi. Setelah aktif, aplikasi bisa dipakai offline dalam batas grace period (default 7 hari). Status aktif, tipe, dan masa berlaku tampil di menu Lisensi.

5. Unduh Panduan & Aplikasi (khusus Admin)

Di Pengaturan & Akun tersedia kartu 'Unduh Panduan & Aplikasi'. Hanya Admin/Owner yang melihat & bisa membuka tautannya. Dari sana Anda dapat mengunduh keempat buku panduan PDF (Kasir, Kepala Toko, Admin/Owner, Pengembang) serta file installer aplikasi (EXE/APK) dari halaman GitHub resmi. Bagikan panduan yang sesuai kepada masing-masing staf.

Tautan aman untuk Admin

Tombol unduh hanya muncul untuk peran Admin/Owner. Staf kasir & kepala toko tidak melihatnya. Bila tautan tidak terbuka di HP, gunakan tombol 'Salin Tautan' lalu tempel di browser.

Panduan printer khusus

Di panel Printer aplikasi juga ada tombol panduan bergambar: 'Panduan Printer USB' (di versi PC/EXE) dan 'Panduan Printer Bluetooth' (di versi Android/APK) — membantu staf memasang printer tanpa bingung.

6. Pengaturan Pembayaran QRIS



QRIS dinamis dibuat dari kode statis toko — tanpa server, tanpa biaya tambahan.

1. Buka Pengaturan → Pembayaran QRIS.
2. Tempel kode QRIS STATIS toko Anda (teks panjang diawali 0002...).
3. Cara dapat kode: buka m-banking/e-wallet merchant, atau scan stiker QRIS toko lalu salin teksnya.
4. Simpan. Saat kasir memilih QRIS, aplikasi otomatis membuat QR dengan nominal terisi.

Uji coba QRIS

Untuk menguji, minta orang lain scan pakai akun DANA/OVO/GoPay/m-banking BERBEDA. Anda tidak bisa membayar QR toko sendiri memakai akun pemilik toko (diblokir aturan QRIS). Ini bukan kesalahan aplikasi.

7. Pengaturan Lain yang Penting

- Layar Pelanggan — bisa di-on/off; versi EXE otomatis tampil layar penuh di monitor kedua.
- Biaya admin PLN/PDAM — atur nominal admin PPOB & URL proxy biller (kosong = simulasi).
- Pemulihan Password — kirim token via WhatsApp untuk reset PIN staf.
- Notifikasi pembaruan aplikasi (update in-app).
- Printer thermal 80mm (42 karakter) — atur di menu Printer.

8. Backup & Restore Data



Ekspor seluruh data ke satu file — simpan berkala di tempat aman.

Rutin backup!

Buka Pengaturan → Backup & Restore untuk mengekspor seluruh data ke file. Simpan berkala (mis. tiap minggu) di tempat aman. Restore mengganti data saat ini dengan isi backup — lakukan hati-hati.

Langkah backup

1. Pengaturan → Backup & Restore → 'Ekspor Backup (.json)'.
2. Simpan file ke flashdisk/Drive/email pribadi.
3. Untuk memulihkan: 'Pulihkan dari Backup' → pilih file. (Ini MENGGANTI data saat ini.)

Tersedia juga 'Pulihkan Cadangan Otomatis' — cadangan yang dibuat aplikasi setiap dibuka, sebagai penyelamat darurat.

9. Layar Pelanggan (Otomatis ke Monitor Kedua)

Layar Pelanggan menampilkan daftar belanja, total, dan QRIS (untuk di-scan pembeli) di monitor/TV kedua yang menghadap pembeli — pembeli TIDAK melihat aktivitas kasir. Isinya sinkron real-time dengan keranjang kasir tanpa kabel/pairing tambahan.

Langkah pakai (versi EXE / komputer)

1. Sambungkan monitor atau TV kedua ke komputer.
2. Tekan tombol Windows + P, lalu pilih 'Perluas' (Extend). JANGAN pilih 'Duplikat'.
3. Buka aplikasi → Pengaturan → Layar Pelanggan → Aktifkan → 'Buka Layar Pelanggan'.
4. Aplikasi EXE otomatis mendeteksi monitor kedua & membuka tampilan pelanggan di sana secara layar penuh. Tidak perlu lagi menggeser jendela atau menekan F11.

Kenapa layar kedua sama persis dengan kasir?

Itu tanda Windows masih di mode 'Duplikat' (Mirror) — kedua layar dipaksa identik. Ubah ke mode 'Perluas' (Extend) lewat Windows + P. Dengan mode Perluas, layar kasir dan layar pelanggan tampil berbeda. Aplikasi EXE juga akan memberi peringatan otomatis bila mendeteksi mode Duplikat.

Versi APK (Android): gunakan perangkat kedua (HP/tablet) sebagai Layar Pelanggan pada jaringan/akun yang sama, atau sambungkan ke TV/monitor via HDMI dengan mode 'Perluas'.

Cara NIRKABEL — Tablet/HP/TV lain via WiFi (tanpa kabel)

Versi EXE bisa menampilkan Layar Pelanggan di perangkat TERPISAH (tablet, HP, atau TV ber-browser) melalui WiFi toko — persis seperti kasir modern. Tidak butuh internet, cukup jaringan WiFi lokal yang sama.

1. Pastikan komputer kasir & tablet pelanggan tersambung ke WiFi toko yang SAMA.
2. Di aplikasi kasir: Pengaturan → Layar Pelanggan → 'Nyalakan Server WiFi'.
3. Saat pertama menyala, klik 'Izinkan akses' bila muncul kotak Windows Firewall.
4. Aplikasi menampilkan alamat (mis. <http://192.168.1.5:9100>) + QR. Di tablet/TV, buka alamat itu di browser atau scan QR-nya.
5. Selesai — layar pelanggan tampil di perangkat itu & sinkron otomatis (total, item, QRIS).

Keunggulan mode WiFi

Satu tablet murah atau TV ber-browser bisa jadi layar pelanggan tanpa kabel HDMI. Bisa beberapa perangkat sekaligus. Jumlah perangkat terhubung terlihat di layar Pengaturan.

10. Data Awal Kosong

Aplikasi baru = data kosong

Aplikasi datang tanpa data demo/contoh. Anda mulai dari nol: isi barang, cabang, dan pengguna sesuai toko Anda sendiri. Tidak ada data orang lain yang tercampur.

Lampiran — Login Pertama

Peran	Pengguna awal	PIN awal	Catatan
Admin / Owner	admin	1234	WAJIB diganti di login pertama (dipaksa aplikasi)
Kasir	—	—	Tidak ada akun bawaan; dibuat oleh Admin

Keamanan akun bawaan

Akun admin/1234 hanya untuk sekali masuk pertama. Aplikasi memaksa Anda membuat username & PIN baru sebelum bisa dipakai, lalu menyembunyikan info default. Tidak ada lagi akun kasir bawaan — Anda yang buat sendiri.