手动安装 archlinux

- 前期准备
- 设置字体大小
- 更新包管理
- 分区管理
 - o <u>分区规划</u>
 - 系统盘
 - ■数据盘
 - o <u>对系统盘讲行分区</u>
 - 对数据盘进行分区
 - o <u>挂载文件系统</u>
 - o <u>一些维护命令</u>
- 安装操作系统
- 生成分区表
- 设置时区、编码
- 设置主机名
- 网络管理
- 添加用户
- 安装引导
- 验证
- 完成安装

前期准备

- 一个刷写好archlinux live的U盘
- 一台机器

设置字体大小

```
setfont ter-132n # 正常 较大
or
setfont ter-122b # 粗体 较小
```

网络设置

Note

有线连接一般dhcp自动获取ip并连接

无线连接需使用iwctl手动联网

```
iwctl
# 以下为iwctl命令行
device list # 列出网卡列表
station <nic_name> scan # 扫描无线网络
station <nic_name> get-networks # 列出已扫描的无线网络
station <nic_name> connect <wlan_name> # 连接无线网
exit
# 以下为sh环境
ping www.baidu.com # 检测网络连通性
or
ip a # 查看网络连接信息
```

更新包管理

包管理镜像源列表位置在: /etc/pacman.d/mirrorlist

```
cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak # 备份镜像源列表 reflector --country China --age 24 --sort rate --protocol https --save /etc/pacman.d/mirrorlist # more /etc/pacman.d/mirrorlist # 检查镜像源列表 pacman -Syu --noconfirm
```

• --country: 设置镜像源地区

• --age: 最近{num}h

• --sort:排序:以传输速度排序

• --protocol: 镜像源所用传输协议 https为非明文传输 http为明文传输

• --save: 生成的镜像源列表路径

分区管理

Note

fdisk、gdisk 交互式分区管理工具,fdisk、gdisk 分别管理 mbr、gpt分区 parted 命令式分区管理工具

对应关系: gpt -> UEFI mbr -> BIOS

创建分区过程:

gdisk /dev/sda

o → y # 创建分区表

n → 1 → (默认起始) → +512M → EF00 # EFI分区

n → 2 → (默认起始) → +17G → 8E00 # LVM分区

n → 3 → (默认起始) → +1G → 8200 # Swap分区

n → 4 → (默认起始) → (默认结束) → 8300 # Btrfs快照分区

 $W \rightarrow y$

fdisk/gdisk常用参数:

Options:

- d delete a partition
- i show detailed information on a partition
- l list known partition types
- n add a new partition
- p print the partition table
- w write table to disk and exit
- -? print this menu

常用分区对应十六进制码:

8200 Linux swap 8300 Linux filesystem 8302 Linux /home ef00 EFI 8e00 LVM

检查分区信息:

gdisk -l /dev/sda

```
coot@archiso ~ # gdisk /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
Partition table scan:
 MBR: not present
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: not present
Creating new GPT entries in memory.
Command (? for help): n
Partition number (1–128, default 1): 1
First sector (34–41943006, default = 2048) or {+–}size{KMGTP}:
_ast sector (2048–41943006, default = 41940991) or {+-}size{KMGTP}: +512M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): ef00
Changed type of partition to 'EFI system partition'
Command (? for help): n
Partition number (2–128, default 2): 2
irst sector (34-41943006, default = 1050624) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (1050624-41943006, default = 41940991) or {+-}size{KMGTP}: +18G
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
Command (? for help): n
Partition number (3–128, default 3):
irst sector (34-41943006, default = 38799360) or {+-}size{KMGTP}:
ast sector (38799360-41943006, default = 41940991) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap'
Command (? for help): p
Disk /dev/sda: 41943040 sectors, 20.0 GiB
Model: VMware Virtual S
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 8CDA1C22-5DDB-404B-B16B-D93E73F61DE5
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 41943006
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)
Number
       Start (sector)
                         End (sector) Size
                                                   Code
                                                         Name
                2048
                            1050623
                                       512.0 MiB
                                                   EF00
                                                         EFI system partition
  1
  2
             1050624
                            38799359
                                       18.0 GiB
                                                   8300 Linux filesystem
            38799360
                            41940991
                                                   8200 Linux swap
                                       1.5 GiB
Command (? for help):
```

分区规划

使用GPT分区表

系统盘 (/dev/sda)

分区	大小	类型	文件系统	用途
/dev/sda1	512M	EFI系统分区	FAT32	/boot/efi
/dev/sda2	17G	Linux LVM	-	LVM物理卷 (系统VG)

分区	大小	类型	文件系统	用途
/dev/sda3	1G	Linux swap	swap	交换空间 (512M~1G)
/dev/sda4	剩余空间		btrfs	系统快照存储

数据盘 (/dev/sdb)

分区	大小	类型	文件系统	用途
/dev/sdb1	全部	Linux LVM	-	LVM物理卷 (数据VG)

对系统盘进行分区

```
mkfs.fat -F32 /dev/sda1 # 格式化EFI分区
pvcreate /dev/sda2 # 创建物理卷
vgcreate sysvg /dev/sda2 # 创建卷组(命名为sysvg)
# 创建逻辑卷
lvcreate -L 16G -n root sysvg # 根分区
lvcreate -L 100%FREE -n var sysvg # 日志分区
# 格式化逻辑分区
mkfs.btrfs -f -L "ROOT" /dev/sysvg/root # 格式化根分区
mkfs.btrfs -f -L "VAR" /dev/sysvg/var # 格式化可变数据分区
mount /dev/sysvg/root /mnt
                            # 临时挂载分区
btrfs subvolume create /mnt/@ # 创建btrfs子卷结构
btrfs subvolume create /mnt/@var
btrfs subvolume set-default 256 /mnt # 设置默认子卷, 256通常是第一个创建的子卷的ID
btrfs subvolume list /mnt
btrfs subvolume set-default <子卷ID> /mnt
umount /mnt
                            # 卸载临时挂载
mkswap -f /dev/sda3 # 格式化swap分区
swapon /dev/sda3 # 启用交换分区
swapon --show # 查看交换分区大小
free -h
vgcreate snapvg /dev/sda4
                                  # 创建卷组
lvcreate -l 100%FREE -n all_snapshots snapvg # 创建逻辑卷
btrfs subvolume create /mnt/@all_snapshots # 创建子卷
umount /mnt
                                   # 卸载临时挂载
```

对数据盘进行分区

```
pvcreate /dev/sdb1
                                  # 创建物理卷
vgcreate datavg /dev/sdb1
                                 # 创建卷组(命名为datavg)
                           # 用户数据 /home
lvcreate -L 13G -n home datavg
lvcreate -L 5G -n etc datavg
                                   # 配置备份 /etc、/var
lvcreate -l 100%FREE -n otherdata datavg # 其他数据
# 格式化并配置/home
mkfs.btrfs -f -L "HOME" /dev/datavg/home
mount /dev/datavg/home /mnt
btrfs subvolume create /mnt/@home
umount /mnt
# 格式化并配置/etc备份
mkfs.btrfs -f -L "ETC" /dev/datavg/etc
mount /dev/datavg/etc /mnt
btrfs subvolume create /mnt/@configs
btrfs subvolume create /mnt/@ssh_keys
umount /mnt
# 格式化数据存储
mkfs.btrfs -f -L "OTHERDATE" /dev/datavg/otherdata
```

♀ Tip

对于卷等操作:

```
lvdisplay /dev/<卷组>/<逻辑卷> # 查看逻辑卷
lvremove /dev/<卷组>/<逻辑卷> # 删除逻辑卷
lvextend -l +100%FREE /dev/<卷组>/<逻辑卷> # 扩容逻辑卷
vgremove <卷组> # 删除卷组(前提删除卷组内所有逻辑卷)
btrfs subvolume list show # 列出btrfs所有子卷
btrfs subvolume delete /mnt/<子卷名> # 删除btrfs子卷(挂载状态)
```

检查挂载点和子卷的关系:

```
findmnt -t btrfs -o TARGET, SOURCE, FSTYPE, OPTIONS
```

挂载文件系统

```
mount UUID=27333bb2-7961-4406-881a-316d2dfe1718 /mnt/snapshots -o subvol=@all_snapshots mount UUID=c5418a7f-2f2b-492c-a8c3-464d60b6881b /mnt/etc -o subvol=@configs mount UUID=9788b05b-6d48-4158-b527-3e1ce1f61b62 /mnt/home -o subvol=@home mount UUID=02c8fb43-6a24-474d-8ecf-2997ff7b9d98 /mnt/otherdata systemctl daemon-reload # 检查所有挂载点 mount | grep btrfs # btrfs子卷检查 btrfs subvolume list /mnt/<子卷名> # eg: btrfs subvolume list /mnt/home
```

一些维护命令

```
sudobtrfssubvolume list /# 检查Btrfs子卷sudobtrfsfilesystem usage /# 查看空间使用
sudo btrfs filesystem defrag -r /mnt/data # 碎片整理
sudo rsync -av --delete /etc/ /mnt/etc/
                                                                   # 定期备
份/etc
sudo btrfs subvolume snapshot / /.snapshots/$(date +%Y%m%d)
                                                                   # 创建系
sudo btrfs subvolume snapshot /home /mnt/snapshots/home_$(date +%Y%m%d) # 创建数
据快照
sudo chattr +c /# 禁用Cow对系统目录sudo chattr +C /var# 禁用Cow对日志目录
sudo chattr +C /var/lib/mysql # 禁用cow对数据库
sudo chattr +C /var/lib/docker # 禁用Cow对容器
# 检查文件系统
sudo btrfs scrub start /mnt/data
# 平衡文件系统
sudo btrfs balance start -dusage=50 /mnt/data
# 碎片整理
sudo btrfs filesystem defrag -r /mnt/data
# 启用压缩
btrfs property set /mnt compression zstd
btrfs property set /mnt/home compression zstd:3
# btrfs透明压缩
sudo btrfs filesystem defrag -czstd /mnt/data
# 系统盘用高压缩比(zstd:3),数据盘用平衡模式(zstd:1)
sudo btrfs property set /mnt/data compression zstd:1
# 创建系统快照
sudo btrfs subvolume snapshot -r / /.snapshots/$(date +%Y%m%d)
```

```
# 自动清理旧快照
sudo find /.snapshots -maxdepth 1 -mtime +7 -exec btrfs subvolume delete {} \;
# 系统崩溃时:
# * 从Live USB启动
# * 挂载系统盘并回滚快照:
mount /dev/sda4 /mnt/snaps
btrfs subvolume snapshot /mnt/snaps/@system_snaps/20230801 /mnt/@restore
btrfs subvolume set-default 256 /mnt/@restore
# 数据误删恢复:
btrfs send /mnt/snaps/@user_home_backup | btrfs receive /home/new_restore
# 对根分区启用zstd压缩
sudo btrfs property set / compression zstd:3
# 对已有文件压缩
btrfs filesystem defragment -r -czstd /
systemctl enable --now btrfs-maintenance.timer
# 查看压缩率
sudo compsize -x /
# btrfs自动维护
cat > /etc/systemd/system/btrfs-maintenance.service <<EOF</pre>
Description=Btrfs Monthly Maintenance
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/btrfs balance start -dusage=50 /
ExecStart=/usr/bin/btrfs scrub start /
EOF
```

我的分区情况如下:

```
root@archiso ~ # lsblk -f
NAME
                    FSTYPE FSVER
                                            LABEL
                                                      UUID
                      FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0
                    squashfs 4.0
                           0 100% /run/archiso/airootfs
sda
                   vfat FAT32
-sda1
                                                      3F1D-C638
                         14.5G
                                0% /mnt/boot/efi
                    LVM2_member LVM2 001
                                                      ЈЗЕр2у-
OqEr-x7Mj-kwdH-vxtz-ftYb-kxQXkf
btrfs
                                            ROOT
                                                      a795255d-
8ee7-4c15-9dd6-831364ff77ee 14.5G 0% /mnt
| ∟sysvg-var
                   btrfs
                                            VAR
                                                      14190dae-
1e89-4636-8d1a-87e9a46e4b0d 904.6M 1% /mnt/var
                   swap 1
                                                      355c95c7-
dfc8-45de-9446-03598c7a677c
                                     [SWAP]
```

```
LVM2_member LVM2 001
                                                             2914C6-
DBtN-DSP3-cyTH-cDm3-AIsB-KtWtDo

—snapvg-all_snapshots btrfs

                                                 SNAPSHOTS
                                                           27333bb2-
7961-4406-881a-316d2dfe1718 1.3G
                                     0% /mnt/snapshots
sdb
∟sdb1
                      LVM2_member LVM2 001
                                                            LVkK0b-
cEnr-ejsa-HJ6E-mDns-o2RE-2pGudm
 ⊢datavg-home
                     btrfs
                                                HOME
                                                           9788b05b-
c5418a7f-
 ⊢datavq-etc
                     btrfs
                                                ETC
2f2b-492c-a8c3-464d60b6881b 4.5G 0% /mnt/etc
 └─datavg-otherdata btrfs
                                                OTHERDATE 02c8fb43-
6a24-474d-8ecf-2997ff7b9d98 1.8G 0% /mnt/otherdata
                      iso9660 Joliet Extension ARCH_202506 2025-06-
sr0
01-09-10-39-00
                                  0 100% /run/archiso/bootmnt
root@archiso ~ # mount | grep btrfs
/dev/mapper/sysvg-root on /mnt type btrfs
(rw,relatime,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@)
/dev/mapper/sysvg-var on /mnt/var type btrfs
(rw,relatime,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@var)
/dev/mapper/snapvg-all_snapshots on /mnt/snapshots type btrfs
(rw, relatime, space_cache=v2, subvolid=256, subvol=/@all_snapshots)
/dev/mapper/datavg-etc on /mnt/etc type btrfs
(rw, relatime, space_cache=v2, subvolid=256, subvol=/@configs)
/dev/mapper/datavg-home on /mnt/home type btrfs
(rw,relatime,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@home)
/dev/mapper/datavg-otherdata on /mnt/otherdata type btrfs
(rw,relatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)
```

安装操作系统

```
pacstrap /mnt linux linux-firmware linux-headers base base-devel vim bash-
completion
arch-chroot /mnt
pacman -Syu --noconfirm
pacman -S --noconfirm btrfs-progs lvm2 sudo nano dhcpcd openssh snapper
btrfsmaintenance
```

• btrfs-progs: Btrfs 文件系统工具

• 1vm2: LVM 管理工具

• nano: 文本编辑器

sudo: 权限管理

• dhcpcd: 网络连接

Note

arch-chroot /mnt 将当前的根目录切换到 /mnt , 即进入挂载的目标文件系统。

pacstrap 这是一个 Arch Linux 安装工具,用于将指定的软件包安装到目标挂载点(这里是/mnt)。 pacstrap 是 pacman 的一个封装工具,专门用于安装初始的系统软件包。

区别: arch-chroot /mnt 可以执行更为复杂的配置,而 pacstrap 则仅向目标系统中安装软件包

△ Warning

全新安装时应首先使用 pacstrap 安装linux内核和工具包, 否则 chroot 直接进入会报错, 未安装系统

生成分区表

live环境:

```
genfstab -U /mnt
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

• -u: UEFI

设置时区、编码

```
arch-chroot /mnt # 进入新系统
In -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime # 设置时区为shanghai
hwclock --systohc
                                                          # 同步硬件时间
or
                                                          # 设置时区
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
timedatectl set-ntp true
                                                          # 同步系统时间
timedatectl status
                                                          #验证
cp /etc/locale.gen /etc/locale.gen.bak
# 取消注释指定编码
sed -i 's/^{\#\ensuremath{\mbox{(en_US.UTF-8 UTF-8\ensuremath{\mbox{\mbox{\mbox{"}}}}/1/'}}/etc/locale.gen
sed -i 's/^{\#\c}(zh_CN.UTF-8 UTF-8))/\1/' /etc/locale.gen
sed -i -E 's/^#(en_US|zh_CN\..*)/\1/' /etc/locale.gen # 批量取消注释
grep -E '^(en_US|zh_CN)' /etc/locale.gen
                                                         # 验证修改结果
locale-gen
                                                         # 应用修改
echo "LANG=en_US.UTF-8" > /etc/locale.conf
                                                          # 设置系统默认语言
```

以下操作非特殊说明环境,均为 chroot 进入新系统的环境

设置主机名

```
echo "archlinux" > /etc/hostname

# 配置hosts文件

cat >> /etc/hosts <<EOF

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

127.0.1.1 archlinux.localdomain archlinux

EOF
```

网络管理

```
# 无线网络使用networkmanager
pacman -S --noconfirm networkmanager
systemctl enable NetworkManager # 设置开机自启,注意大小写
# 有线网络使用dhcp
systemctl enable dhcpcd.service
```

该处操作为**安装好系统重启后**的操作:

• ipv4.method: 网络连接方式

• ipv4.addres:设置ip地址

• ipv4.gateway:设置网关

• ipv4.dns: 设置域名解析服务器,引号内可以设置多个用空格隔开

或者可以使用 nmtui 交互式操作管理网络

ip -o -4 route show default | awk '{print \$5}' | head -n1 获取第一个网卡的名称

添加用户

首先设置root用户密码:

```
[root@archiso /]# passwd
[root@archiso /]# useradd -m -G wheel -s /bin/bash <username>
[root@archiso /]# passwd <username>
[root@archiso /]# sed -i '/^# %wheel ALL=(ALL:ALL) ALL/s/^# //' /etc/sudoers
[root@archiso /]# su - <username>
[<username>@archiso ~]$ sudo -v
```

♀ Tip

如果忘记root密码,可以再次进入live环境,使用 arch-chroot 进入系统执行 passwd 命令

以上步骤为:修改root密码 -> 添加普通用户 -> 修改普通用户密码 -> 将普通用户添加到sudoers -> 切换到普通用户 -> 验证sudo权限

安装引导

```
pacman -S --noconfirm grub efibootmgr efivar adm-ucode/intel-ucode # intel芯片安装intel-ucode, amd芯片安装amd-ucode grubinstall /dev/sda # 安装grub cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak # 重要操作前记得备份 sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=3 quiet"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=3"/g' /etc/default/grub # 启动时生成日志 sed -i 's/GRUB_TIMEOUT=5/GRUB_TIMEOUT=2/' /etc/default/grub # 可选: 缩短grub等待时间 sudo sed -i 's/GRUB_GFXMODE=auto/GRUB_GFXMODE=1920x1080/g' /etc/default/grub # 可选: 修改grub分辨率为1920x1080 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg # 生成grub配置
```

验证

```
mount | grep btrfs
btrfs filesystem show
```

完成安装

退出 chroot 卸载全部分区后重启, 在关机后拔掉u盘即可

```
root@archiso ~ # umount -R /mnt
root@archiso ~ # reboot
```

杂项设置

文件 ~/.bashrc

```
cat << 'EOF' | tee -a ~/.bashrc
[ ! -e ~/.dircolors ] && eval $(dircolors -p > ~/.dircolors)
[ -e /bin/dircolors ] && eval $(dircolors -b ~/.dircolors)
EOF
source ~/.bashrc
```

快照工具

```
sudo pacman -S --noconfirm snapper
snapper -c root create-config /
sudo systemctl enable snapper-timeline.timer snapper-cleanup.timer
```