
PDV PRO

Manual rápido

Frente de caixa, estoque, clientes e fiado para a sua loja. Funciona no Windows, sem internet.



O que tem neste manual

1. Antes de começar
2. Instalar e abrir
3. Primeira vez: o assistente
4. Entrar e quem pode o quê
5. Cadastrar produtos
6. Estoque
7. Abrir o caixa
8. Vender
9. PIX com QR Code
10. Fiado e clientes
11. Fechar o caixa
12. Relatórios
13. Cópias de segurança
14. Licença: teste grátis e ativação
15. Atualizações
16. Suporte
17. Problemas comuns
18. O que o programa não faz

Os nomes de botões e telas aparecem **assim**, do jeito que estão no programa. As telas das fotos são de uma loja de demonstração: os nomes, os produtos e os valores são inventados.

1. Antes de começar

- Um computador com **Windows 10 ou 11** (64 bits) e 4 GB de memória.
- Opcionais: leitor de código de barras USB (ele funciona como um teclado), impressora térmica de 58 ou 80 mm instalada no Windows (com o programa do fabricante) e um pendrive para as cópias de segurança.
- O programa **não precisa de internet para vender**. A internet só serve para o programa se atualizar sozinho, quando houver versão nova.

2. Instalar e abrir

1. Dê dois cliques no instalador (`PDV-PRO-Setup-...exe`).
2. Escolha a pasta (ou deixe a sugerida), toque em **Instalar** e depois em **Concluir**.
3. Abra o programa pelo atalho **PDV PRO** na área de trabalho.


> **O Windows mostrou um aviso azul ("O Windows protegeu o seu computador")?** Isso acontece com instaladores novos, que ainda não têm assinatura digital. Toque em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

> **Desinstalar não apaga os dados da loja.** Eles ficam guardados na pasta do seu usuário do Windows. Entre sempre pelo mesmo usuário do Windows, para encontrar as mesmas vendas e o mesmo estoque.

3. Primeira vez: o assistente

Na primeira abertura o programa pede o essencial, em quatro passos:

1. **Sua loja**: o nome (e, se quiser, CNPJ ou CPF e endereço), que saem no comprovante.
2. **PIX**: a chave PIX da loja e a cidade do recebedor, para gerar o QR Code. Pode deixar para depois.
3. **Impressora**: escolha a impressora do comprovante e faça o teste. Pode pular.
4. **Administrador**: seu nome, um usuário e uma senha (de 6 letras ou números, no mínimo).




O assistente da primeira execução.

> **Anote a senha do administrador.** Se a única senha de administrador for esquecida, o programa não tem como recuperá-la. Cadastre um segundo administrador de confiança em **Configurações** > **Usuários**: um administrador redefine a senha do outro.

4. Entrar e quem pode o quê

Cada pessoa entra com o seu usuário e a sua senha. Depois de 5 senhas erradas seguidas, o usuário fica bloqueado por 30 segundos (e o tempo aumenta se continuar errando).



A tela de entrada.


O que a pessoa faz	Operador	Gerente	Administrador
Abrir e fechar o caixa, vender, receber fiado, cadastrar cliente	**sim**	**sim**	**sim**
Cancelar venda ou item, dar desconto grande, fiado acima do limite, sangria	com a senha de um gerente	**sim**	**sim**
Cadastrar produtos, lançar estoque, etiquetas, importar planilha	não	**sim**	**sim**
Relatórios e exportação para XLSX e CSV	não	**sim**	**sim**
Usuários, cópias de segurança, impressora, PIX e pacote de suporte	não	não	**sim**

Esconder um botão não basta: o programa confere o que cada pessoa pode fazer por trás da tela. A senha do gerente é pedida na hora, em uma janela, e fica registrada.


5. Cadastrar produtos

Em **Produtos**, toque em **Novo produto** e preencha:

- **Nome**, **unidade** (UN para unidade, KG para quilo) e **preço de venda**.
- **Custo** (opcional): só gerente e administrador enxergam. É ele que permite calcular o lucro nos relatórios.
- **Códigos de barras**: pode haver vários para o mesmo produto. Cada código lido pelo leitor leva ao produto.
- **Estoque mínimo** e **categoria** (opcionais). O **código interno** é preenchido sozinho.



Lista de produtos: busca por nome ou código, filtro por categoria e situação.



O cadastro de um produto novo.

Produto vendido por quilo


Escolha a unidade KG e informe o preço do quilo. Na venda, digite o peso. Se a sua balança imprime etiqueta, ligue a leitura em **Configurações** > **Vendas**: o "código do produto" da etiqueta é o **código interno** do cadastro.

Importar uma planilha

Já tem os produtos numa planilha? Em **Produtos** > **Importar planilha** escolha o arquivo (`.csv` ou `.xlsx`), confira o que tem em cada coluna e veja a prévia: o que é novo, o que muda e o que tem erro. Só depois disso o programa grava. Linhas com erro ficam de fora e o resto entra. A coluna de estoque só vale para produto novo.

6. Estoque

Em **Estoque** > **Posição** está o saldo de cada produto. Os produtos abaixo do mínimo aparecem com o selo **Baixo** (e **Zerado** ou **Negativo**, quando for o caso).




Posição do estoque, com os alertas de estoque baixo.

- **Entrada de mercadoria**: quantidade e custo do que chegou (o fornecedor pode ser escrito livremente).
- **Saldo inicial**: o que já tinha na prateleira ao começar a usar o programa. Vale uma vez por produto.
- **Ajuste e contagem**: corrigem o saldo, sempre com o motivo. Nada é apagado: cada mudança fica no histórico do produto.
- **Etiquetas**: imprime etiquetas de preço com código de barras, em folha A4 ou em rolo.

> Vender sem saldo não trava o caixa: o programa avisa, a venda segue e o saldo fica negativo (selo **Negativo**), para você acertar o cadastro depois.

7. Abrir o caixa

Em **Caixa**, informe quanto dinheiro já está na gaveta para dar troco (o **fundo de troco**) e toque em **Abrir caixa**. Só há um caixa aberto por vez.




Abertura do caixa.

Durante o dia, **Sangria** tira dinheiro da gaveta (pede a senha do gerente quando quem faz é o operador) e **Suprimento** põe dinheiro nela. Os dois ficam registrados.

8. Vender

A frente de caixa é toda pelo teclado. Deixe o cursor no campo de leitura, passe o leitor de código de barras (ou digite o código ou parte do nome) e aperte `Enter`. Para várias unidades, digite `3*código`.




Uma venda em andamento: o cupom à direita, o total sempre à vista e os atalhos embaixo.

Tecla	O que faz	Tecla	O que faz
F1	Receber fiado de um cliente	F6	Cancelar um item
F2	Buscar produto por nome	F7	Suspender a venda (guardar para depois)
F3	Mudar a quantidade	F8	Recuperar uma venda suspensa
F4	Dar desconto	F9	Cancelar a venda
F5	Escolher o cliente da venda	F10	Finalizar e receber

Todo atalho também tem um botão na tela. O operador pode dar desconto até 5% (o limite se muda em **Configurações** > **Vendas**); acima disso, pede a senha do gerente.


Receber (F10)

Escolha a forma: **Dinheiro**, **PIX**, **Cartão de débito**, **Cartão de crédito**, **Fiado** ou **Outros**. Dá para misturar (metade em dinheiro, metade no cartão). No dinheiro, digite quanto o cliente entregou e o programa mostra o troco.



Pagamento em dinheiro: o troco aparece assim que se digita o valor entregue.

Cartão é só registro: a maquininha é separada. O programa anota que a venda foi no débito ou no crédito e usa isso no fechamento do caixa.




Venda concluída, com o troco em letras grandes.

Comprovante e cancelamento

A caixinha **Imprimir o comprovante** começa desligada; a escolha fica guardada neste computador. Todo comprovante diz **NÃO É DOCUMENTO FISCAL**. Para reimprimir ou cancelar uma venda já concluída, use **Vendas**: abra a venda e toque em **Reimprimir comprovante** ou **Cancelar venda**. Cancelar pede a senha do gerente e devolve o estoque; o dinheiro devolvido sai do caixa que está aberto agora.

9. PIX com QR Code

Ao escolher **PIX**, o programa mostra na tela um QR Code com o valor da venda. O cliente lê com o aplicativo do banco e paga.




O QR Code do PIX, grande e com fundo branco para a câmera do banco ler.

> **O programa não sabe quando o dinheiro chega.** Confira no aplicativo do seu banco (ou no extrato) e só então toque em **Confirmar recebimento e finalizar**. A chave PIX e a cidade ficam em **Configurações > PIX**.

10. Fiado e clientes


Cadastre o cliente em **Clientes** > **Novo cliente**, ou na própria venda (F5), só com nome e telefone. Defina o **limite de crédito**: com limite zero, todo fiado precisa da senha do gerente.



Clientes: quem deve aparece escrito em palavras ("Deve R$ ..."), não só por cor.

Vender no fiado

Escolha o cliente com F5 e, no pagamento, use **Fiado**. O programa mostra o saldo do cliente, o limite e o saldo que ficará **antes de você confirmar**. Dá para misturar com outras formas. Passou do limite, ou o cliente está com o fiado bloqueado? Pede a senha do gerente.




Pagamento no fiado: saldo atual, limite e saldo depois da venda.

Receber a dívida

Aperte `F1` (ou, em **Clientes**, o botão **Receber** do cliente). Pode ser o valor total ou só uma parte, em dinheiro, PIX ou cartão. O valor entra no caixa aberto, e o programa imprime o recibo com o saldo que restou. Sem caixa aberto não se recebe, e não se recebe mais do que o cliente deve.

Extrato

Em **Clientes**, o botão **Extrato** mostra as compras (com os itens), os recebimentos e o saldo, e pode ser impresso.




Extrato de um cliente.


> **Dados dos clientes (LGPD):** peça só o necessário (nome e telefone; CPF é opcional). Excluir um cliente apaga os dados pessoais dele (o programa mantém as vendas) e só é possível com o saldo zerado.

11. Fechar o caixa

No fim do turno, em **Caixa** > **Fechar caixa**: conte o dinheiro da gaveta e confira PIX, débito e crédito na maquininha e no aplicativo do banco. Digite o que contou em cada forma de pagamento. O programa mostra a diferença (sobra ou falta) de cada uma.



Fechamento: o esperado, o contado e a diferença de cada forma de pagamento.



O relatório de fechamento, que também pode ser impresso.


- Com uma venda em andamento o caixa não fecha: conclua, suspenda ou cancele a venda antes.
- Vendas suspensas não impedem o fechamento: ficam guardadas para o próximo caixa.

- Caixa fechado não reabre. O fechamento separa o "vendido no fiado" do "recebido de clientes".
- Ao fechar, o programa faz uma **cópia de segurança** e diz na tela se deu certo.

12. Relatórios

Em **Relatórios** (gerente e administrador), escolha o relatório e o período (hoje, ontem, 7 dias, mês ou datas à mão). Há dez relatórios:

- **Vendas**: por dia, por forma de pagamento, por operador e a lista de vendas.
- **Produtos mais vendidos e lucro**: o lucro bruto usa o custo do produto *no dia da venda*.
- **Estoque**: a posição de agora e os movimentos.
- **Caixa**: os movimentos de caixa.
- **Fiado**: clientes devendo e recebimentos de fiado.




Produtos mais vendidos e lucro bruto estimado.

Dá para **Exportar CSV** ou **Exportar XLSX**: o arquivo sai igual ao que está na tela. Os relatórios com nome de cliente avisam antes de exportar, porque o arquivo leva dados pessoais.

13. Cópias de segurança

O programa faz cópias sozinho: **uma por dia** e **ao fechar o caixa**, e guarda as mais recentes. Em **Configurações** > **Cópias** (só o administrador) você faz uma cópia na hora e vê a lista.



Configurações > Cópias.

> **A cópia que vale é a que está fora do computador.** Se o computador estragar ou for roubado, as cópias que estão nele vão junto. Use **Salvar em pendrive ou outra pasta...** pelo menos uma vez por semana (o programa avisa quando passam 7 dias sem uma).

Restaurar

Em **Restaurar** (ou **Restaurar de um arquivo...**) escolha a cópia. O programa mostra **o que a cópia tem e o que se perde** do que existe hoje, e só restaura depois de você digitar `RESTAURAR`. É preciso que o caixa esteja fechado. O programa reinicia com os dados da cópia e guarda uma cópia do que havia antes.

Cuidado com a privacidade: a cópia leva tudo, inclusive o cadastro de clientes, e não tem senha. Guarde o pendrive em lugar seguro e não mande o arquivo por e-mail.


14. Licença: teste grátis e ativação

O programa funciona **30 dias grátis**, com tudo liberado. Em **Configurações** > **Sobre e suporte** você vê quantos dias faltam; nos últimos 7 dias, um aviso fica no alto da janela.

Como ativar

1. Abra **Configurações** > **Sobre e suporte** (ou use o aviso do topo).
2. Toque em **Copiar código**: é o **código deste computador** (16 letras e números, como `7K4M-Q9RT-2XWD-H8NP`).
3. Envie o código a quem vendeu o programa (suporte: WhatsApp **+55 17 99174-4304**).

4. Você recebe uma **chave de licença** (um texto que começa com `PDV1.`). Cole no campo e toque em **Ativar licença**. Pode colar do jeito que veio, mesmo em várias linhas.




Licença: o código deste computador e o campo da chave.

A chave vale **para este computador** e não vence. Trocou de computador ou formatou o Windows? O código pode mudar: envie o código novo e peça outra chave. Qualquer usuário pode ativar, mesmo o operador.

E se o teste acabar?

O programa deixa de abrir as telas de trabalho, **mas nenhum dado é apagado**. A tela de ativação ainda deixa salvar uma cópia dos dados e gerar o pacote de suporte. Ao ativar a licença, tudo volta como estava.




Quando o teste termina, esta tela leva direto à ativação.

> **"A data deste computador está errada":** aparece se o relógio do Windows ficou atrasado em relação ao último uso do programa (data mexida à mão ou bateria da placa descarregada). Acerte a data e a hora do Windows e toque em **Já acertei a data — entrar de novo**.

15. Atualizações

O programa procura versões novas sozinho e baixa em segundo plano, sem atrapalhar a venda. **Ele só instala quando você fecha o programa, com o caixa fechado**: nunca no meio do expediente.




Uma versão nova baixada e pronta. Ela será instalada quando o programa for fechado.

- Quando há versão pronta, aparece um aviso no alto da janela. Gerente e administrador podem tocar em **Reiniciar e atualizar** para instalar na hora (só com o caixa fechado).
- Os dados da loja não são mexidos pela instalação. Se a nova versão precisar atualizar o banco, o programa faz uma cópia antes.
- Em **Configurações** > **Sobre e suporte** dá para **Verificar agora** e desligar **Procurar atualizações sozinho**.

16. Suporte

> **Contato do suporte:** WhatsApp +55 17 99174-4304.

Se algo der errado, o administrador gera o **pacote de suporte** em **Configurações** > **Sobre e suporte** > **Gerar pacote de suporte...** e envia o arquivo (`.zip`) a quem vendeu o programa. Ele leva a versão, a situação da licença, os registros do programa e um resumo das ações. **Não leva vendas, preços nem clientes.**



Pacote de suporte.

A opção **Incluir uma cópia dos dados** leva tudo, inclusive nome e telefone dos clientes. Marque só se o suporte pedir e envie apenas a quem você confia.

17. Problemas comuns

O que acontece	O que fazer
O leitor de código de barras "não faz nada"	Clique no campo de leitura da frente de caixa (o cursor deve piscar). Confira o leitor num bloco de notas: ele deve digitar os números e dar `Enter` no fim.
A impressora não imprime	Instale o programa (driver) do fabricante no Windows. Em **Configurações** > **Impressora** escolha a impressora, a largura do papel (58 ou 80 mm) e faça o teste de impressão.
A gaveta de dinheiro não abre	O programa não envia comando para a gaveta. Ela abre pela opção "abrir gaveta" do programa (driver) da impressora, quando o comprovante sai.
Esqueci a minha senha	Um administrador redefine a senha em **Configurações** > **Usuários**. Por isso é bom ter dois administradores.
A tela ficou em "Carregando..." na primeira abertura	Aguarde alguns segundos: a primeira abertura depois de instalar pode demorar mais.
Quero usar em outro computador	Instale no computador novo e peça uma chave nova com o código dele. Para levar os dados: faça uma cópia no pendrive e, no computador novo, conclua o assistente e use **Configurações** > **Cópias** > **Restaurar de um arquivo...**.
As vendas "sumiram" depois de uma troca de usuário do Windows	Os dados ficam na pasta de cada usuário do Windows. Entre pelo mesmo usuário de antes.

18. O que o programa não faz

- **Não emite nota fiscal (NFC-e).** O comprovante diz "NÃO É DOCUMENTO FISCAL". Converse com o seu contador sobre a sua obrigação.
- O PIX é por QR Code **sem confirmação automática**: quem confere é você, no aplicativo do banco.
- O cartão é só registro: não há ligação com a maquininha.
- É um computador por loja: não há vários caixas em rede nem sincronização pela internet.
- A balança entra pela etiqueta que ela imprime; o programa não se liga à balança.
- Não funciona no Windows 7 ou 8.