WINDOWS TELNET

Descargar PDF

- SERVIDOR TELNET
  - INSTALACIÓN
    - INTEGRADO S.OP.
    - NO INTEGRADO S.OP.
  - HABILITAR/DESHABILITAR SERVICIO
    - INTEGRADO EN S.OP.
    - NO INTEGRADO EN S.OP.
  - FIREWALL. ABRIR PUERTO
- CLIENTE TELNET
  - INSTALACIÓN
  - COMANDO
  - CONEXIÓN
  - DESCONEXIÓN

SERVIDOR TELNET

INSTALACIÓN

INTEGRADO S.OP.

En versiones anteriores a Windows Server 2012 y Windows 10 es posible instalar la característica Telnet Server, ya que está **integrada** en las utilidades del **sistema operativo**.

```
PS C:\> Install-WindowsFeature Telnet-Server
```

NO INTEGRADO S.OP.

Las versiones posteriores **no** tienen **integrada** esta utilidad en el **sistema operativo**, por lo tanto, se debe instalar una aplicación de terceros. Algunas opciones recomendadas son:

> **Telnet de terceros**
>
> - HK Telnet server
> - HKPYM Telnet Server

HABILITAR/DESHABILITAR SERVICIO

INTEGRADO EN S.OP.

En las versiones anteriores a Windows Server 2012 y Windows 10.

Configurar usuarios

```
PS C:\> New-LocalGroup -Name "TelnetClients"
PS C:\> Add-LocalGroupMember -Group "TelnetClients" -Member "<usuario>"
```

Habilitar servicio

```
PS C:\> Start-Service -name "TlntSvr"
PS C:\> Set-Service -name "TlntSvr" -StartupType Automatic
```

Deshabilitar servicio

```
PS C:\> Stop-Service -name "TlntSvr"
PS C:\> Set-Service -name "TlntSvr" -StartupType Disabled
```

NO INTEGRADO EN S.OP.

En las versiones posteriores, por ejemplo, si se ha instalado `hk-telnet-server`, se debe ejecutar el archivo `hk-telnet-server.exe`

Configurar usuarios

Presiona `Create User` e introduce el nombre de usuario y la contraseña. Se pueden crear múltiples usuarios.

Habilitar servicio

Presiona `Start`

> ⚠ **No cierres la ventana, ya que esto detendría el servicio.**

Deshabilitar

Presiona `Stop`

FIREWALL. ABRIR PUERTO

Tanto si se ha usado el *Telnet Server de Windows* como si se ha instalado una aplicación de terceros, es necesario abrir el puerto 23 en el firewall para poder acceder al servidor:

```
PS C:\> New-NetFirewallRule `
-Name "ByAdmin Telnet" -DisplayName "ByAdmin Telnet" `
-Description "Allow Telnet" `
-Profile Any -Direction Inbound -Action Allow `
-Protocol TCP -Program Any `
-LocalAddress Any -RemoteAddress Any -LocalPort 23 `
-Enabled True
```

CLIENTE TELNET

INSTALACIÓN

Se puede instalar desde las características de Windows.

Windows Server (2016, 2019, ...)

```
PS C:\> Install-WindowsFeature -name "Telnet-Client"
```

Windows Desktop (2010, 2011, ...)

```
PS C:\> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "TelnetClient"
```

COMANDO

```
telnet [OPCIONES...] [HOST [PUERTO]]
```

Opción	Descripción
`host`	IP o nombre del host remoto
`puerto`	Por defecto, 23
`-a`	Intento de login automático
`-e <CHAR>`	Usa `<CHAR>` como caracter de escape
`-f <ARCHIVE>`	Usa `<ARCHIVE>` en login al sistema remoto
`-l, <USER>`	Intento de login automático como `<USER>`
`-t, <TERM>`	Usa `<TERM>` como tipo de terminal. Valores de TERM {vt100, vt52, ansi, vtnt}
`-?, --help`	Muestra la ayuda

Mostrar la ayuda de Telnet

Muestra la ayuda de `telnet`.

```
PS C:\> telnet -?
telnet [OPTION...] [HOST [PORT]]
HOST ip or hostname
PORT default 23
OPTIONS
-a,         attempt automatic login
-e, CHAR    use CHAR as an escape character
-f, ARCHIVE use ARCHIVE in login to remote system
-l, USER    attempt automatic login as USER
-t, TERM    use TERM={vt100,vt52,ansi,vtnt} as terminal type
-?,--help   give this help list
```

CONEXIÓN

Debes indicar el nombre o IP del servidor y luego introducir un usuario y contraseña válidos.

```
PS C:\> telnet 192.168.10.252
Trying 192.168.10.252...
Connected to 192.168.10.252
```

```
Escape character is ‘^]’
Debian GNU/Linux 11
Debian-11 login: <username>
Password: <userpassword>
```

DESCONEXIÓN

```
PS C:\>  exit
```