
# REbejs

1. workshop (draft0)



### Pojetí workshopu

- 1× 14 dní
- Rychle a prakticky
- Teorie až později
- Podrobný slidy s klikacíma URL ke stažení na wiki
- Trochu ARM
- Crackme: jednoúčelový program pro reverzování, bez toho postrádá smysl
- Poděkování RubberDuckovi

### Podklady

- wiki.base48.cz/REbejs
- Nebojte se reverzního inženýrství I.
- Nebojte se reverzního inženýrství II.
- Nebojte se reverzního inženýrství III.
- x86asm.net/links
- ref.x86asm.net/coder32.html
- ref.x86asm.net/coder64.html


### 1. workshop - témata

- RubberDuckův seriál první tři díly
- + opkódy instrukcí
- + x64
- + x64 verze crackme #1: <u>crackme1\_x64.zip</u>


### 1. workshop - nástroje

- 32bitový debugger OllyDbg
  - OllyDbg 2.01
- 64bitový debugger x64dbg
  - x64dbg snapshot\_2016-01-21\_02-44

### Crackme #1 by RubberDuck



### OllyDbg – crackme1.exe



### crackme1.exe - 1. instrukce MOV

- -00401000 B8 00000000 MOV EAX, 0
- 1. sloupec virtuální adresa 00401000
- 2. sloupec operační kód opcode B8 00000000
- 3. sloupec instrukce MOV EAX, 0
- OllyDbg disassembler: Intel syntax, MASM příchuť
- OllyDbg AT&T syntaxe:

MOVL \$0, %EAX

### 1. instrukce podrobně

- B8 0000000 MOV EAX, 0
- Mnemonic MOV
- Cílový 32bitový operand EAX
- Zdrojový 32bitový operand 0x0
- Jednobajtový primární opkód 0xB8
- ref.x86asm.net/coder32.html#xB8
- Skupina opkódů B8+r MOV r16/32, imm16/32
- 32bitová konstanta 0x0000000
- Intel jí říká immediate value

### IA-32 general-purpose registers

Osm 32bitových všeobecných registrů, kód 0-7 (3 bity)

| EAX | ECX | EDX | EBX | ESP | EBP | ESI | EDI |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |

#### General-Purpose Registers

| 31 | 16 | 15 | 8  | 7  | 0 | 16-bit         | 32-bit |
|----|----|----|----|----|---|----------------|--------|
|    |    | AH |    | AL |   | AX             | EAX    |
|    |    | BH |    | BL |   | BX             | EBX    |
|    |    | CH |    | CL |   | CX             | ECX    |
|    |    | DH |    | DL |   | DX             | EDX    |
|    |    |    | BI | )  |   |                | EBP    |
|    |    |    | SI |    |   | AX<br>BX<br>CX | ESI    |
|    |    |    | D  |    |   |                | EDI    |
|    |    |    | SI | )  |   |                | ESP    |

### General-purpose registers - příklady

- EAX = 44332211 32 bitů, velikost DWORD
  - AX: 2211 16 bitů, velikost WORD
    - AL: 11 dolních 8 bitů, velikost BYTE
    - AH: 22 horních 8 bitů, velikost BYTE
- EBP = 40302010
  - BP: 2010
- Horní WORD nemá název a nejde ho adresovat
- Pozn. 4 bitům (půlbajt) se říká nibble

#### Crackme1.exe – 2. instrukce CMP

- 00401005 83F8 01 CMP EAX, 1
- Mnemonic CMP
- Cílový 32bitový operand EAX
- Zdrojový 32bitový operand 0x1
- Jednobajtový primární opkód 0x83
- ref.x86asm.net/coder32.html#x83
- Skupina opkódů 83
- $ModR/M \ byte \ F8 = 11111000 \ bin$ 
  - zatím to víc neřešíme
- 8bitová přímá (immediate) hodnota 0x01

### Skupina opkódů 0x83

- Osm aritmetických a logických instrukcí
- Operandy: r/m16/32, imm8
- Viz taky opkódy 80, 81

|  | 83 | 0 |     |  | ь | ADD | r/m16/32 | imm8 |
|--|----|---|-----|--|---|-----|----------|------|
|  | 83 | 1 | 03+ |  | Г | OR  | r/m16/32 | imm8 |
|  | 83 | 2 |     |  | L | ADC | r/m16/32 | imm8 |
|  | 83 | 3 |     |  | L | SBB | r/m16/32 | imm8 |
|  | 83 | 4 | 03+ |  | Н | AND | r/m16/32 | imm8 |
|  | 83 | 5 |     |  | L | SUB | r/m16/32 | imm8 |
|  | 83 | 6 | 03+ |  | L | XOR | r/m16/32 | imm8 |
|  | 83 | 7 |     |  |   | CMP | r/m16/32 | imm8 |
|  |    |   |     |  |   |     |          |      |

### 2. instrukce podrobně


- CMP: compare two operands
- CMP nemění žádný operand
- Operace CMP = operace SUB
- SUB: subtract two operands
- SUB EAX, 1: EAX = EAX 1
- CMP nastavuje šest stavových příznaků (status flags):
   CF, PF, AF, ZF, SF, OF
- Viz instrukční reference:

CMP r/m16/32 imm8 o..szapc

Příznaky jsou uloženy v registru EFlags

### Registr EFlags, operace CMP

- Šest stavových příznaků v bitech 0, 2, 4, 6, 7 a 11
- Hromada jiných, ty teď neřešíme
- CMP nastaví ZF (Zero Flag), pokud mají operandy stejnou hodnotu
- Stejně jako SUB nastaví ZF, pokud je výsledek odečítání nula



#### crackme1.exe – 3. instrukce JE

- 00401008 74 0C JE SHORT 00401016
- Jednobajtový primární opkód 0x74
- ref.x86asm.net/coder32.html#x74
- Mnemonic JE: Jump if Equal
- Mnemonic JZ: Jump if Zero
- SHORT znamená skok v rozmezí -128 a +127 bajtů
- Skupina opkódů 70-7F: 16 podmíněných skoků Jcc
- 8-bit relative offset 0x0C
- Relativní offset se přičítá k registru EIP

### 3. instrukce JE a reg. EIP podrobně

- EIP: Instruction Pointer Register
- EIP obsahuje virtuální adresu následující instrukce, tzn. v době spouštění instrukce JE je EIP 40100A
- Operace:

```
if (ZF == 1)

EIP = EIP + sign extended rel8
```

 Kalkulace návěští (*label*) skoku: adresa instrukce JE je 401008, je dlouhá 2 bajty:

```
401008 + 2 + 0C = 401016
```

#### crackme1.exe – 4. instrukce MOV

- 0040100A B8 14304000 MOV EAX, OFFSET 00403014
- Viz 1. instrukce MOV
- OFFSET: MASM příchuť, důsledek analýzy OllyDbg rozeznal, že jde o adresu, ne o nahodilou hodnotu
- Na adrese 403014 je řetězec "Please patch me! :("

### crackme1.exe – 5. instrukce MOV

- 0040100F B9 30000000 MOV ECX, 30
- Viz 1. instrukce MOV
- Připomenutí: opkód B9 = B8+r, kód ECX je 1

#### crackme1.exe – 6. instrukce JMP

- 00401014 EB 0A JMP SHORT 00401020
- ref.x86asm.net/coder32.html#xEB: JMP re18
- Mnemonic JMP: Unconditional Jump
- SHORT znamená skok v rozmezí -128 a +127 bajtů
- 8-bit relative offset 0x0A
- Relativní offset se přičítá k registru EIP
- Kalkulace návěští skoku: 401014 + 2 + 0A = 401020

#### crackme1.exe – 9. instrukce PUSH

- 00401020 51 PUSH ECX
- <u>ref.x86asm.net/coder32.html#x50</u>: 50+r PUSH r16/32
- Skupina opkódů 50-57
- Uloží hodnotu operandu na zásobník ve dvou krocích:

```
ESP = ESP - 4
*ESP = ECX
```

- Zásobník je zatím prostě nějaká paměť, víc to neřešíme
- OllyDbg: zásobník je vidět vpravo dole

### Parametry WinAPI MessageBoxA()

Prototyp funkce z MSDN:

```
int WINAPI MessageBox(
    _In_opt_ HWND hWnd,
    _In_opt_ LPCTSTR lpText,
    _In_opt_ LPCTSTR lpCaption,
    _In_ UINT uType
);
```

## Parametry WinAPI MessageBoxA()

Odpovídající instrukce PUSH

```
FUSH ECX ; uType
68 28304000 PUSH OFFSET 403028 ; lpCaption
50 PUSH EAX ; lpText
6A 00 PUSH 0 ; hWnd
```

#### Volací konvence stdcall

- Konvence je vidět v prototypu:
- int **WINAPI** MessageBox();
- WinDef.h (Windows SDKs):
- #define WINAPI stdcall
- MSDN stdcall calling convention
  - Parametry jsou uložené zprava doleva
  - Zásobník čistí volaná funkce
  - Návratová hodnota je v registru EAX
  - Registry EAX, ECX a EDX může volaná funkce změnit, ostatní musí zachovat
- stdcall používá většina WinAPI funkcí

### Další formy instrukce PUSH

 PUSH immediate value: buď 32bitová hodnota, nebo znaménkově rozšířený imm8 na 32 bitů

```
68 28304000 PUSH OFFSET 403028
6A 00 PUSH 0
```

#### crackme1.exe – 13. instrukce CALL

- 00401029 E8 0E000000 CALL <jmp.&user32.MessageBoxA>
- Trochu jinak:
- CALL 0040103C
- Jednobajtový primární opkód E8 CALL rel16/32
- Operace:

```
PUSH EIP

JMP 0040103C
```

 Tento CALL volá MessageBoxA() nepřímo přes JMP umístěný na konci kódu, je to záležitost importování funkcí a assembleru MASM, toto teď neřešíme

### Volání funkce: pár CALL - RET

```
CALL func
func:
  RET ; taky "RETN"

    Operace CALL:

  • ESP = ESP - 4

    *ESP = EIP

    JMP func

    Operace RET:

  • EIP = *ESP
  • ESP = ESP + 4
```

### OllyDbg: základní akce

- Step into (klávesa F7): dojde k přechodu na návěští CALL
- Step over (klávesa F8): krokování pokračuje až po návratu z CALL
- Run (klávesa F9): spustí debugovaný program, tzn. nekrokuje ho
- Restart (Ctrl+F2): zabije aktuální sešn a načte debugovaný program znovu; dobrá věc, pokud krokováním dojdu donikam a potřebuju začít znovu

### Disassembling MessageBoxA()

```
mov edi, edi
8BFF
55
              push ebp
8BEC
             mov ebp, esp
6A 00
              push 0
FF75 14
              push dword ptr [ebp+14]
              push dword ptr [ebp+10]
FF75 10
FF75 OC
              push dword ptr [ebp+0C]
FF75 08
              push dword ptr [ebp+8]
E8 AOFFFFFF
              call MessageBoxExA
5D
              pop ebp
C2 1000
              retn 10
```

### MessageBoxA(): RETN 10

- C2 1000 RETN 10
- -0x10 = 16
- 16/4 = 4 DWORD parametry
- Pseudooperace:

```
ESP = ESP + 16
EIP = *ESP
```


$$ESP = ESP + 4$$


#### crackme1.exe - 15. instrukce CALL

- 00401030 E8 01000000 CALL <jmp.&kernel32.ExitProcess>
- Trochu jinak:
- CALL 00401036
- Viz předchozí instrukce CALL
- Jde o ukončení procesu: funkce ExitProcess() v knihovně kernel32.dll
- I když nikdy nedojde k návratu, stejně se použivá CALL a ne JMP

### OllyDbg assembler

Assembluj MOV EAX, 5 na adrese 401000 (= EIP)





### OllyDbg assembler

- Např. nekonečná smyčka instrukce MOV, SUB a JMP:
- Assembluj MOV EAX, 5 na adrese 401000 (= EIP)
- 2. Assembluj SUB EAX, 1 na adrese 401005
- 3. Assembluj JMP 401005 na adrese 401008
- · Změny se obarví červeně, super věc na učení se opkódů

```
OllyDbg - crackme1.exe - [CPU - main thread, module crackme1]
   <u>File View Debug Trace Plugins Options Windows</u>
              41 41 31 II
                       →J U
                             L E M W T C R ... K B M H
00401000
                B8 6500000
                                mov eax, 5
00401005
                83E8 01
                                sub eax. 1
                EB FB
00401008
                                jmp short 00401005
88481888
                B8 14304000
                                mov eax. offset 00403014
                B9 3000000
                                ∎oυ ecx. 30
```

### Instrukce INT3; NOP; ADD [EAX], AL

- CC INT3
- Výplň kódu (i dat) na místech, kam se nemá dostat řízení
- Způsobí ladící výjimku; tu teď neřešíme
- 90 NOP
- No OPeration
- Výplň pro zarovnání kódu
- 0000 ADD [EAX], AL
- Podezřelá instrukce
- Inicializační hodnota při alokaci paměti, nejde o kód

### Shrnutí pojmů (1)

- Virtuální adresa
- Opkód, primární opkód
- Mnemonic instrukce
- Operand instrukce
- Intel syntaxe vs. AT&T syntaxe
- Osm všeobecných registrů
- Velikosti: DWORD, WORD, BYTE
- Orientace v primárních opkódech
- Registr EFlags, šest stavových příznaků, příznak ZF
- Registr EIP, kalkulace návěští skoku
- Volací konvence stdcall

## Shrnutí pojmů (2)

- Volání funkce: CALL RET
- Odstraňování parametrů ze zásobníku pomocí RET
- OllyDbg assembler


#### Shrnutí instrukcí

- MOV
- CMP, SUB
- JE, Jcc
- JMP
- PUSH
- CALL
- INT3
- NOP
- ADD [EAX], AL


## Problémy s označením architektury

- Hromada zjednodušujících názvů pro komplikovanou architekturu:
- Intel
  - IA-32 architecture
  - Intel64 architecture (nový "64-bit mode")
- AMD64 architecture
  - x86 architecture, "legacy mode"
  - 64-bit x86 architecture (nový "Long Mode")
- Microsoft
  - x86
  - x64

# Crackme #1 (x64) by RubberDuck



## x64dbg - crackme1\_x64.exe



#### crackme1\_x64: 1. instrukce SUB

- 000000013FC0100 48 83 EC 08 SUB RSP, 8
- Vypadá jako alokace 8 bajtů na zásobníku
- Ve skutečnosti zarovnání zásobníku na 16 bajtů, vynucené volací konvencí (viz následující slajdy)
  - Komplikace při programování v assembleru
- Jednobajtový primární operační znak 0x83
- ref.x86asm.net/coder64.html#x83
- Nová věc: prefix 48 REX.W
- ref.x86asm.net/coder64.html#x48
- Nejčastější REX.W zvětší velikost operandu na 64 bitů
- REX prefixy na x86 neexistují

# 64-bit registers

 Šestnáct 64bitových všeobecných registrů, kód 0-15 (4 bity)

64bitový instrukční ukazatel RIP

## 64-bit general-purpose registers

- RAX = 8877665544332211, velikost QWORD
  - EAX: 44332211
    - AX: 2211
      - AL: 11
      - AH: 22
- RSP ESP SP SPL
- RBP EBP BP BPL
- RSI ESI SI SIL
- RDI EDI DI DIL
- R15 R15D R15W R15B
- Horní DWORD nejde adresovat a nemá název

#### crackme1\_x64: 5. instrukce MOVABS

- Jednobajtový primární opkód 0xB8
- Prefix 48 REX.W
- Mnemonic MOVABS neexistuje, jde o MOV
  - lidová tvořivost, odpovídá to správnějšímu OFFSET v OllyDbg

### crackme1\_x64: volání MessageBoxA

Předávání parametrů je zhruba vidět:

```
SUB RSP, 20

MOV RCX, 0 ; hWnd

MOV RDX, RAX ; lpText

MOVABS R8, 13FC03028 ; lpCaption

MOV R9, RBX ; uType

CALL <crackme1_x64.MessageBoxA>

ADD RSP, 20
```

- První 4 parametry jdou vždycky do registrů RCX, RDX, R8 a R9
- Ale co ten SUB/ADD RSP, 20?

### Volací konvence fastcall (1)

- Pozor, nejde o x86 fastcall, i když je podobný
- Ještě jednou, konvence bývá vidět v prototypu:
- int **WINAPI** MessageBox();
- WinDef.h (Windows SDKs): #define WINAPI
  - tentokrát je to "prázdná" hodnota, všechno je fastcall (s výjimkami)
- MSDN x64 fastcall calling convention
  - První 4 parametry jdou vždycky do registrů RCX, RDX, R8 a R9, ostatní na zásobník
  - Zásobník čistí volaná funkce
  - Návratová hodnota je v registru RAX
  - Registry RAX, RCX, RDX, R8, R9, R10 a R11 může volaná funkce změnit, ostatní musí zachovat

## Volací konvence fastcall (2)

- První 4 parametry jsou v registrech, ale na zásobníku musí být tak jako tak alokovaný prostor, další jdou na zásobník jako u stdcall
- Alokace a uvolnění 4 parametrů pomocí
   SUB/ADD RSP, 20
- 0x20 = 32 = 4\*8

#### fastcall a zarovnání zásobníku

- MSDN: The stack will always be maintained 16-byte aligned
- Vstupní bod programu je vlastně vstupní bod funkce main()
- Volání funkce zruší zarovnání na 16 bytů:
- Před provedením CALL je zásobník zarovnaný na 16 bytů
- 2. CALL provede PUSH RIP (8 bytů)
- Na vstupu do funkce je potřeba zásobník znovu zarovnat pomocí SUB RSP, 8

### crackme1\_x64: volání ExitProcess

 ExitProcess() má jenom jeden parametr, ale na zásobníku je potřeba vždycky alokovat 4 parametry:

```
SUB RSP, 20 ; 4*QWORD

MOV ECX, 0

CALL crackme1_x64.RtlExitUserProcess
```

# Shrnutí pojmů (x64)

- 16 64bitových všeobecných registrů
- 64bitová virtuální paměť, registr RIP
- Velikost QWORD
- Volací konvence fastcall
- Zarovnání zásobníku
- Prefixy REX

## Domácí úkoly

- 1. Crackněte crackme1 (x86 i x64) podle návodu v článku Nebojte se reverzního inženýrství I.
- 2. Crackněte crackme1 ještě jinak než podle návodu
- 3. Pokud v crackme1 změníte instrukci CMP na SUB, jaký vliv to bude mít na funkčnost programu?
- Přepište crackme1 do vyššího jazyka podle vašeho výběru
- Vytvořte přímo v OllyDbg assembleru co nejkratší kód, který způsobí vyčerpání paměti zásobníku