<section></section>

Bildet einen Abschnitt. Abschnitte sind im Navigationsmenü sichtbar. Dieser Befehl erzeugt automatisch eine Titelseite des Abschnitts mit dem jeweiligen Titel, sofern nichts anderes angegeben ist (siehe Optionen).

Optionen:

- sm-title="Titel": Gibt den Titel des Abschnitts an. Der Titel des Abschnitts ist im Navigationsmenü und auf der automatisch erstellten Titelseite sichtbar.
- sm-hideTitle: Keine Titelseite zu Beginn des Abschnitts erstellen. Der Titel des Abschnitts ist jedoch nach wie vor im Navigationsmenü einsehbar.

<sm-page></sm-page>

Erstellt eine neue Seite/Folie und ist ein Container für sämtliche Inhalte.

Optionen:

• sm-title="Titel": Gibt den Titel der Seite an. Der Titel ist im Kopf der jeweiligen Folie sichtbar.

<sm-images></sm-images>

Unterelemente: <sm-image>, <sm-image>

Enthält mehrere <sm-image>-Elemente die nebeneinander gesetzt werden.

Optionen:

• sm-overlay: Statt die <sm-image>-Unterelemente nebeneinander darzustellen, werden sie übereinander gelegt.

<sm-image></sm-image>

Unterelemente: <sm-content>, <sm-caption>

Ist ein Container für Bilder und Bildunterschriften.

Optionen:

• sm-fade: Wird das Bild eingeblendet oder ausgeblendet, so geschieht dies mit einem weichen Übergang.

<sm-content></sm-content>

2

Unterelement von: <sm-image> Unterelemente:

Enthält mehrere -Elemente. Das erste -Element bestimmt die Größe des <sm-content>-Elements. Die Größe des ersten -Elements kann durch die Optionen width oder height festgelegt werden. Jedes weitere -Element wird über das erste -Element gelegt.

<sm-caption></sm-caption>

Unterelement von: <sm-image>

Der Inhalt dieses Elements wird als Bildunterschrift gesetzt. Bildunterschriften werden zentriert unter das jeweilige Bild gesetzt.

<sm-left></sm-left>

Der Inhalt dieses Elements wird in die linke Spalte eines zweispaltigen Seiten-Layouts gesetzt.

<sm-right></sm-right>

Der Inhalt dieses Elements wird in die rechte Spalte eines zweispaltigen Seiten-Layouts gesetzt.

<sm-stepBox></sm-stepBox>

Unterelemente: <sm-step>

Die stepBox erlaubt es, Texte und Grafiken sequentiell über ein "Weiter"- und "Zurück"-Button ein- und auszublenden.

Unterelemente der stepBox sind <sm-step>-Elemente. Das erste <sm-step>-Elemente ist bei erstmaligem Seitenaufruf sichtbar, alle anderen sind unsichtbar. Drückt man den "Weiter"-Knopf, so wird das nächste <sm-step>-Element eingeblendet und das aktuelle ausgeblendet. Entsprechendes bewirkt der "Zurück"-Knopf. Die stepBox ist abgeschlossen, wenn das letzte <sm-step>-Element eingeblendet wurde.

Optionen:

• sm-growing: Drückt man auf "Weiter", so wird das aktuelle Elemente nicht ausgeblendet. D.h. es wird immer das zuletzt eingeblendete <sm-step>-Element und alle vorangehenden <sm-step>-Elemente angezeigt.

3

<sm-step></sm-step>

Unterelement von: <sm-stepBox>

Optionen:

• sm-reveal="A,B,C,...": Wird das jeweilige <sm-step>-Element einge-

blendet bzw. ausgeblendet, so werden die Elemente mit den Bezeichnungen

A,B,C usw. eingeblendet bzw. ausgeblendet.

• sm-hide="A,B,C,...": Wird das jeweilige <sm-step>-Element eingeblen-

det bzw. ausgeblendet, so werden die Elemente mit den Bezeichungen A,B,C

usw. eingeblendet bzw. ausgeblendet.

• sm-showAlways: Das jeweilige <sm-step>-Element ist immer sichtbar und

wird nie ausgeblendet.

<sm-commandBox></sm-commandBox>

Die Inhalte werden eingerahmt dargestellt. Das <sm-commandBox>-Element ist

erst dann abgeschlossen, wenn der "Weiter"-Knopf betätigt wurde. Beispielsweise

eignet sich die commandBox für experimentelle Anweisungen.

Optionen:

• sm-title="Titel": Legt die Titelüberschrift der commandBox fest.

• sm-reveal="A,B,C,...": Wird das jeweilige <sm-commandBox>-Element

abgeschlossen, so werden die Elemente mit den Bezeichnungen A,B,C usw.

eingeblendet.

<sm-inputBox></sm-inputBox>

Unterelemente: <input>

Die Inhalte werden eingerahmt dargestellt. Das <sm-inputBox>-Element ist

erst dann abgeschlossen, wenn der "Bestätigen"-Knopf betätigt wurde. Der

"Bestätigen"-Knopf steht nur dann zur Verfügung, wenn alle Bedingungen für

in <sm-inputBox> enthaltenen <input>-Elementen erfüllt wurden.

Optionen:

• sm-saveIn="Variablenname": Der Wert jedes <input>-Elements mit

einer Bezeichnung sm-input wird in die Variable mit dem Namen

Variablenname[sm-input] gespeichert.

<sm-plot></sm-plot>

Unterelemente: <sm-data>

Legt ein Koordinatensystem mit Achsenbezeichnungen und mehreren Graphen an. Graphen werden durch das <sm-data>-Unterelement eingefügt.

Optionen:

- sm-cursor: Führt man den Cursor über den Graphen, so erscheint ein Fadenkreuz zusammen mit den Werten des angepeilten Wertepaares.
- sm-xmin="Zahl": Legt die kleinste x-Koordinate des Koordinatensystems fest.
- sm-ymin="Zahl": Legt die kleinste y-Koordinate des Koordinatensystems fest.
- sm-xmax="Zahl": Legt die größte x-Koordinate des Koordinatensystems fest.
- sm-ymax="Zahl": Legt die größte y-Koordinate des Koordinatensystems fest.
- sm-xstep="Zahl": Legt die Schrittweite der vertikalen Gitterlinien fest.
- sm-ystep="Zahl": Legt die Schrittweite der horizontalen Gitterlinien fest.
- sm-aspectratio="Verhältnis": Legt das Verhältnis der Länge der y-Achse zur Länge der x-Achse fest.
- sm-xname="Bezeichnung": Gibt die unterhalb der x-Achse positionierte Bezeichnung der x-Achse an.
- sm-yname="Bezeichnung": Gibt die links von der y-Achse positionierte, vertikal gesetzte Bezeichnung der y-Achse an.
- sm-xsymbol="Symbol": Gibt das Formelzeichen/Symbol der auf der x-Achse aufgetragenen Größe an.
- sm-ysymbol="Symbol": Gibt das Formelzeichen/Symbol der auf der y-Achse aufgetragenen Größe an.
- sm-xunit="Einheit": Gibt das Symbol für die Einheit der auf der x-Achse aufgetragenen Größe an.
- sm-yunit="Einheit": Gibt das Symbol für die Einheit der auf der y-Achse aufgetragenen Größe an.
- sm-log: Erlaubt den Wechsel zur logarithmischen Darstellung.

- sm-logmin="Exponent": Gibt den kleinsten 10er-Logarithmus für die logarithmische Darstellung an.
- sm-logmin="Exponent": Gibt den größten 10er-Logarithmus für die logarithmische Darstellung an.

<sm-data></sm-data>

Unterelement von: <sm-plot>

Optionen:

- sm-interpolate: Die angegebenen Datenpunkte werden mit Linien verbunden.
- sm-noMarks: Die Datenpunkte werden ausgeblendet.
- sm-points="x1,y1;x2,y2;...": Gibt eine Liste von Datenpunkten an.