

Bcho NAM Player

Manual plugin VST3 / AU



VST3 / AU Plugin | Version 1.7.5

Referencia completa del plugin. Comparte motor, rack, efectos, biblioteca TONE3000 y presets con la aplicación standalone, así que este manual documenta el plugin por completo y remite al manual del standalone en los capítulos idénticos.

Contenido

1. Qué es el plugin 2. Instalación 3. Tu primera pista 4. Mapa del editor 5. MONO, STEREO y la configuración de canales 6. Cargar capturas y pantallas 7. Controles 8. El rack y los ocho efectos 9. Enlazar efectos entre L y R 10. Afinador e Input Cali 11. TONE3000 dentro del plugin 12. Proyectos, presets y automatización 13. Ajustes y apoyo 14. Diferencias con el standalone 15. Resolución de problemas 16. Especificaciones técnicas 17. Integridad y licencias

1. Qué es el plugin

Un plugin de **efecto de audio**, no un instrumento MIDI. Lleva dos rutas de señal completas e independientes (L y R), cada una con BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2, IR de pantalla, rack de ocho efectos con orden libre, puerta de ruido, sección de tonos, volumen máster, IR blend, volumen de pantalla, ganancias de entrada y salida, encendido, calibración y afinador.

Formato	Plataformas
VST3	Windows x64, macOS Intel y Apple Silicon, Linux x86_64
AU	Solo macOS

No se incluye AAX. Usa el paquete que coincida con la arquitectura del proceso de tu DAW.

2. Instalación

Cierra antes el DAW y copia el **paquete completo**, no solo el binario de su interior.

Sistema	Destino
Windows	C:\Program Files\Common Files\VST3 (puede pedir permisos de administrador)
macOS VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3
macOS AU	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components
Linux	~/vst3

Arranca el DAW y vuelve a escanear los plugins. El efecto aparece como **Bcho NAM Player**.

Las versiones de macOS tienen firma ad-hoc, no notaría. Si el host lo bloquea, revisa Privacidad y seguridad y la validación propia del host; no desactives globalmente las protecciones del sistema.

3. Tu primera pista

1. Inserta el plugin como **efecto** en una pista de audio mono o estéreo. 2. Selecciona tu entrada de guitarra en el DAW y activa la monitorización. Evita monitorizar la misma señal dos veces, por la interfaz y por el DAW. 3. Una instancia nueva arranca en **MONO** con todos los bloques desactivados, así que tu señal seca pasa hasta que cargues una captura. POWER puede enmudecer la ruta. 4. Carga una captura con **BROWSE LOCAL** o **TONE3000** y después una pantalla con **BROWSE IR**. 5. Ajusta niveles con INPUT GAIN, MASTER VOL y OUTPUT GAIN mirando los vúmetros.

El driver, la frecuencia de muestreo y el tamaño de búfer son cosa del DAW. El plugin no tiene ventana de dispositivo de audio.

4. Mapa del editor



El editor del plugin en MONO

La disposición es la del standalone menos lo que gestiona el host:

- **Tira del rack:** botones de preset, los once bloques reordenables, el afinador y su pantalla, el selector de afinación, el conmutador MONO / STEREO y el engranaje de ajustes.
- **Cabeza del amplificador:** vúmetro de entrada, INPUT GAIN, INPUT CALI; los siete mandos principales con los selectores de NAM e IR encima; los navegadores de NAM e IR con el fader IR VOL; vúmetro de salida, OUTPUT GAIN y POWER.
- **Pantalla acústica:** el logotipo y dos conos movidos por el nivel real de salida.

El editor es totalmente redimensionable y mantiene sus proporciones de 1537 x 1023.

5. MONO, STEREO y la configuración de canales

El plugin presenta siempre una **salida estéreo**, incluso en una pista mono, para que las dos cadenas tengan siempre a dónde ir.

Modo	Comportamiento
MONO	Solo funciona la ruta izquierda. Su resultado se copia a las dos salidas del plugin

Modo	Comportamiento
STEREO	La ruta izquierda procesa el canal de entrada 1 y alimenta la salida 1; la derecha procesa el canal 2 y alimenta la salida 2

En una **pista mono en STEREO**, las dos cadenas reciben la misma señal de entrada, así que una guitarra mueve dos equipos independientes. En una **pista estéreo en STEREO**, los dos canales de entrada se procesan por separado.



El plugin en STEREO: dos filas de rack, cuatro selectores NAM, dos selectores IR

El conmutador DUAL MONO / SPLIT L/R del standalone no existe aquí: en un DAW eso lo decides con el ruteo de la propia pista.

Las pestañas L / R junto a los racks eligen qué ruta editan los controles compartidos; los selectores NAM 1 L, NAM 2 L, NAM 1 R, NAM 2 R e IR L, IR R funcionan igual que en el standalone: ver Qué sigue cada control.

6. Cargar capturas y pantallas

Idéntico al standalone (capítulo 8 y capítulo 9):

- Elige el bloque de destino con los selectores de NAM y usa **BROWSE LOCAL**, la lista, **TONE3000**, un doble clic en el bloque, o arrastrar y soltar.
- **BROWSE IR** carga una respuesta .wav; pulsar otra vez la fila seleccionada la borra y deja el bloque IR en bypass.
- Cargar un archivo válido enciende su bloque. La ganancia de las IR nunca se normaliza.
- NAM A1, A2 Standard y A2 Nano se detectan automáticamente.

- Pasar el ratón por un bloque NAM o por una fila de la lista muestra la ficha de

información de la captura.

Las capturas de demostración van en la carpeta Models junto al paquete, pero nunca se cargan solas; localízalas con BROWSE LOCAL.

El proyecto del DAW guarda **referencias** a tus archivos .nam y .wav, no los archivos. Mantenlos en su sitio, o guarda presets .bnpp, que sí los incrustan.

7. Controles

Rangos, valores por defecto y comportamiento son los del standalone: ver Los mandos, uno a uno.

En resumen: INPUT GAIN y OUTPUT GAIN ± 12 dB; GATE desde OFF hasta un umbral de $-80 \dots 0$ dB; BASS / MID / TREBLE / PRESENCE ± 12 dB a 70 Hz, 750 Hz, 4 kHz y 6 kHz siguiendo al bloque NAM seleccionado; MASTER VOL ± 12 dB; IR BLEND 0-100 %; IR VOL $-24 \dots 0$ dB (por defecto -12 dB) siguiendo a la pantalla seleccionada; POWER enmudece la ruta. Arrastra un mando para cambiarlo, doble clic para restaurar su valor por defecto.

8. El rack y los ocho efectos

Idéntico al standalone (capítulo 7 y capítulo 11): clic simple activa o pone en bypass, doble clic abre el editor o el selector de archivo, arrastrar reordena alrededor de las anclas BLOCK NAM 2 e IR, y el ojo elige qué bloque describen los controles compartidos.




El editor de efecto

Compresor, octavador, transpositor, chorus, flanger, phaser, delay y reverb, cada uno con tres algoritmos y seis parámetros en unidades reales. Las tablas completas están en el manual del standalone.

9. Enlazar efectos entre L y R

En STEREO, el icono de cadena enlaza un efecto de L con el mismo efecto de R, de modo que una edición cambia los dos. Verde = enlazado, gris = no. Cuando los dos bloques comparten columna, el icono está en la junta entre las

filas; cuando no, pasa a la esquina inferior derecha de ambos bloques.



Pares enlazados y no enlazados en las dos filas del rack del plugin

Los bloques enlazados comparten el algoritmo y los seis parámetros; cada uno conserva su interruptor de activación y su posición. Enlazar dos bloques con ajustes distintos pregunta qué lado conservar. BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2 e IR no se pueden enlazar. **Los enlaces se guardan en el proyecto del DAW.** Descripción completa: capítulo 13 del standalone.


10. Afinador e Input Cali

TUNER funciona igual que en el standalone: escucha la DI sin tocar, antes de la puerta y de los bloques NAM, cubre de unos 65 a 700 Hz, indica centrado dentro de ± 5 cents y ofrece STANDARD, DROP D, D STANDARD, Eb y OPEN G. Toca una sola cuerda aislada con buen nivel.

INPUT CALI usa la referencia del motor y los metadatos `input_level_dbu` de la captura (asumiendo +12 dBu cuando no los tiene), limitado a ± 24 dB. El plugin **no** muestra el deslizador de referencia de interfaz del standalone, porque la interfaz es cosa del DAW: para una calibración concreta de hardware, ajusta la ganancia fuera del plugin o usa el standalone.

11. TONE3000 dentro del plugin

El botón **TONE3000** abre la misma ventana de biblioteca que el standalone.



La biblioteca TONE3000

- Conecta la cuenta una vez; el token de refresco cifrado se guarda por usuario, así que el plugin no vuelve a necesitar un navegador en ese ordenador.
- TRENDING, LATEST, FAVOURITES, DOWNLOADED y MINE.
- **Seleccionar una fila carga esa captura en el bloque NAM actual al instante**; el resto del tone se descarga en segundo plano, y elegir otra fila lo cancela. Un tone que ya tengas descargado se carga al instante.
- Las filas marcadas **IR only - no NAM** solo contienen respuestas impulsionales y no se preescuchan.
- **RESTORE PREVIOUS MODEL** devuelve lo que tenía el bloque antes de abrir la ventana; al cerrarla se queda la última preescucha.
- **SEARCH FULL CATALOGUE** abre el buscador propio de TONE3000 dentro del plugin; al elegir un tone, el buscador se cierra solo y empieza la descarga.

En Windows el navegador integrado usa WebView2. Dentro de un DAW, el plugin guarda sus datos de WebView2 en una carpeta por usuario, así que un host instalado en Archivos de programa nunca lo bloquea. Si falta WebView2, el plugin ofrece una descarga oficial de Microsoft o tu navegador externo, y no instala nada automáticamente. Detalle completo: capítulo 16 del standalone.

12. Proyectos, presets y automatización

El **proyecto del DAW** guarda todo lo de la instancia: las dos rutas, cada control, las referencias a archivos, el orden del rack, los algoritmos, los parámetros, los estados de bypass, los enlaces L/R y MONO/STEREO.

Al reabrir un proyecto, los NAM, NAM de pedal e IR guardados de **las dos** rutas vuelven a cargarse en el motor con su estado activado/desactivado, sea cual sea el orden en que el host restaura el estado y prepara el audio, y con el editor cerrado. La restauración del proyecto, los cambios de captura y la reinicialización del audio (un cambio de frecuencia de muestreo o de tamaño de búfer) entran con fundido desde silencio, así que nada chasquea.

Preset .bnpp. SAVE PRESET escribe un archivo portable para la **ruta seleccionada**, con su BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2, IR y ajustes incrustados y verificados con SHA-256; LOAD PRESET sustituye esa ruta. Comparte las dos rutas como dos presets; usa el proyecto para recuperar la instancia entera. Un preset de dos rutas del standalone carga su representación de ruta izquierda en la ruta seleccionada del plugin.


Automatización. El host puede automatizar los parámetros publicados, por ruta:

Parámetro	Por ruta
Input Gain, Gate, Bass, Mid, Treble, Presence, Master Vol	L_ y R_
NAM 1 Bass, NAM 1 Mid, NAM 1 Treble, NAM 1 Presence	L_ y R_
IR Blend, IR Cabinet Volume, Output Gain	L_ y R_
Power, Input Cali, Tuner	L_ y R_
Stereo (MONO / STEREO)	uno, global

El orden del rack, los algoritmos y los parámetros de efecto forman parte del estado guardado, no de la automatización del host. Cargar un archivo es una carga, no un parámetro continuo.

13. Ajustes y apoyo

El engranaje abre una ventana breve con la versión y un enlace para apoyar el proyecto.



Ajustes del plugin

14. Diferencias con el standalone

El standalone tiene	El plugin
Audio Setup: driver, interfaz, canales, frecuencia, búfer	Lo gestiona el DAW
Ruteo físico MAIN / PRE / DI / WET	Se rutea dentro del DAW
Conmutador de entrada DUAL MONO / SPLIT L/R	Lo decide el ruteo de la pista
Deslizador de referencia de interfaz para Input Cali	No se expone; calibra fuera o usa el standalone
Once acabados seleccionables	Siempre Astra / Obsidian
Su propia sesión guardada entre arranques	El estado viene del proyecto del host
Comprobación de actualizaciones	No se incluye

Todo lo demás —motor, rack, efectos, enlaces, afinador, navegadores, TONE3000, ficha de información, presets .bnpp— es el mismo código.

15. Resolución de problemas

Síntoma	Qué comprobar
No aparece tras escanear	Que carpeta, formato y arquitectura coincidan con el host; vuelve a escanear
No hay audio	Entrada de la pista, monitorización, POWER y el ruteo del propio DAW
Solo suena la señal seca	Que haya una captura cargada y su bloque encendido; una cadena entera en bypass deja pasar el sonido seco
Un lado en silencio en STEREO	El DAW debe alimentar de verdad los dos canales; en una pista mono las dos cadenas reciben la misma entrada
Faltan archivos tras mover un proyecto	Restaura la ubicación de los .nam / .wav, o carga tus presets .bnpp
Cortes de audio	Sube el búfer y reduce la carga de CPU; cuatro bloques NAM en dos rutas exigen bastante
Ventana de TONE3000 vacía	Cuenta, red o WebView2 en Windows; o usa el navegador externo
macOS lo rechaza en el host	Revisa la validación del host y los permisos del sistema; la firma ad-hoc no es notarización
El proceso del DAW seguía vivo tras cerrar un proyecto	Era un interbloqueo al descargar el plugin, corregido en 1.7.5. Finaliza una vez el proceso sobrante desde el Administrador de tareas y actualiza el plugin

16. Especificaciones técnicas

Elemento	Valor
Tipo de plugin	Efecto de audio (sin MIDI)
Configuración de buses	Entrada mono o estéreo, salida siempre estéreo
Rutas de señal	2 independientes (L / R)
Bloques NAM	2 por ruta; IR 1 por ruta; 8 efectos por ruta
Frecuencias y búferes	Los que dé el host; los búferes excesivos se dividen internamente
Arquitecturas NAM	A1, A2 Standard, A2 Nano, automáticas

Elemento	Valor
Fundido de arranque / repreparación	60 ms desde silencio
Fundido al cambiar de NAM	15 ms de salida, silencio hasta instalar la captura nueva, 20 ms de entrada
Fundido al cambiar de IR	12 ms de fundido cruzado
Editor	1537 x 1023 nativo, redimensionable y proporcional

17. Integridad y licencias

Comprueba los hashes de los ZIP con SHA256SUMS.txt y lee THIRD_PARTY_NOTICES.md (JUICE y Neural Amp Modeler Core). Respeta las licencias de las capturas y respuestas impulsionales que uses o compartas dentro de presets. Estos manuales no implican certificación en todos los DAW; cada combinación de host y sistema merece una comprobación práctica.