

Black Duck PoVガイド(Docker Swarm によるインストール)

2026-04-02

ブラック・ダック・ソフトウェア合同会社



Black Duck PoVガイド(Docker Swarmによるインストール)

- [1 Black Duckサーバー要求仕様](#)
- [2 ダウンロードとインストール](#)
 - [2.1 ダウンロード](#)
 - [2.2 設定](#)
 - [2.3 インストール](#)
 - [2.4 初回ログイン](#)
 - [2.5 Black Duck サーバーの停止](#)
 - [2.6 ログ取得](#)

Black Duckサーバは Docker Container により提供されます。ここでは、インストール手順を説明します。

詳細:

- [Docker Swarm を使用した Black Duck 導入の概要](#)
- GitHubリポジトリのReadme: [Running Black Duck in Docker \(Using Docker Swarm\)](#)

1 Black Duckサーバー要求仕様

- ハードウェア要求仕様
 - 最小構成 (120sph)
 - 11CPU, 54GB RAM, 250GB 以上の空ストレージ
 - 12CPU, 58GB RAM, 350GB 以上の空ストレージ(BDBAを利用する場合)
- Docker要求仕様
 - Docker バージョン: 23.x, 25.0.2(CE or EE)
 - OS : 上記 Docker バージョンをサポートするLinux
- ネットワーク要求仕様
 - Black Duckサーバへのアクセスポート
 - Port 443 – Black Duck サーバへのアクセス(ブラウザ等)
 - Port 55436 – レポート用DBアクセスポート
 - Black Duck サーバからのインターネットへのアクセス(https)

Note

詳細は[スケーリングガイドライン](#)を参照 (120sphが最小構成)

2 ダウンロードとインストール

2.1 ダウンロード

Docker Swarm の 設定ファイルを、Black Duck Software の GitHubからダウンロードします。

1. <https://github.com/blackducksoftware/hub> より「hub-2025.10.0.tar.gz」または「v2025.10.0.tar.gz」といった最新バージョンのファイルをダウンロード
 - (参考)wget などのコマンドで、バージョン指定の上、直接ダウンロードも可能です。wget による取得の場合は、ファイル名に hub が含まれなくなりますが、内容は同じです。

```
wget
https://github.com/blackducksoftware/hub/archive/v2025.x.x.tar
.gz
```

2.2 設定

ダウンロードした設定ファイルの tar.gz ファイルを展開し、設定の編集を行います。

1. tar.gz ファイルを、Black Duck サーバーをインストールするマシンの任意の場所に展開
 - コマンド例1:

```
gunzip v2025.x.x.tar.gz
```

- コマンド例2:

```
tar xvf v2025.x.x.tar
```

2. 展開してできた docker-swarm ディレクトリ下の設定ファイルを編集
 - env ファイルに変数を指定
 - 個別の設定をしたい場合は、docker-compose.local.overrides.yaml を編集

編集項目や詳細手順は、[Installing Black Duck using Docker Swarm Administrative Tasks](#) を参照ください。

- 設定ファイルの説明:[配布\(Distribution\)](#)

2.3 インストール

ダウンロード・編集した docker swarm 設定ファイルを用いて、docker コマンドでコンテナの起動を行います。

最小構成のインストール例:

```
docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.yml -c sizes-gen05/120s
ph.yaml -c docker-compose.local-overrides.yml hub
```

-c sizes-gen05/120sph.yaml を指定することにより、最小構成(120sph)の設定がなされます。

BDBAコンテナを使用する例:

```
docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.yml -c sizes-gen05/120s
ph.yaml -c docker-compose.bdba.yml -c docker-compose.local-ov
errides.yml hub
```

-c docker-compose.bdba.yml を指定することにより、BDBA コンテナが追加で起動します。

スニペット機能を使用し、ソースコードをBlack Duck サーバにアップロードする場合

blackduck-config.envを編集した上で、起動

```
ENABLE_SOURCE_UPLOADS=true
```

- 詳細: [インストール: Black Duck](#)

2.4 初回ログイン

コンテナが起動したら、https://<ホスト名>:443 にブラウザでアクセスし、起動確認と初回ログインを実施します。

- ユーザー名: sysadmin
- パスワード: blackduck

初回ログイン時に、ライセンスキーの入力を求められます。トライアル用ライセンスキーはSEから連絡します。

2.5 Black Duck サーバーの停止

```
docker stack rm hub
```

2.6 ログ取得

[ログファイルとヒートマップデータのダウンロード](#) を参照ください。



本資料のご使用について

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本資料の作成者および提供者は、本資料に関していかなる種類の保証を負うものではありません。また本資料の作成者および提供者は、本資料の使用における直接的・間接的また結果的に生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。
- 本資料の内容は、本資料の作成者および権利所有者に帰属します。使用者はこれらの権利を尊重し、無断での利用や転載を行わないようにお願いします。