StampPhoto

Suite stampOffice · Manuel d'utilisation · Boris du Reau · Octobre 2026

1. Présentation

StampPhoto affiche les photos et les scans de timbres d'un dossier et les convertit en **JPG** à trois tailles : basse, moyenne et haute résolution. Les fichiers obtenus, plus légers, sont faits pour un album, un site web, un courriel ou une mancoliste. Les photos d'origine ne sont jamais modifiées.

- Liste des photos dans l'ordre alphabétique, avec le nom de la photo affichée.
- Recherche par début de nom, qui sélectionne d'un coup toutes les photos correspondantes.
- Conversion de la photo affichée, de la sélection ou de tout le dossier, avec arrêt possible.
- Interface en français ou en anglais, changeable sans redémarrer.


2. Installation et lancement

Élément	Emplacement
StampPhoto.py, SPAbout.py, SPConfig.py, StampPhoto.ico	Dossier des programmes
Icônes et StampPhoto.png	Dossier **Images**, au même niveau que le dossier des programmes (../Images)
Manuels PDF	Dossier **Help** (../Help)
Traductions	locale/fr/LC_MESSAGES/stampphoto.mo

StampPhoto a besoin de Python 3, de PyQt6 et de Pillow :

```
pip install PyQt6 Pillow
python StampPhoto.py
```

3. La fenêtre principale



La fenêtre principale

Zone	Rôle
Barre d'outils	Choisir le dossier source, choisir le dossier de destination, convertir l'image, tout convertir, préférences, manuel, à propos, quitter. Le nom de chaque bouton s'affiche quand la souris passe dessus.
Recherche (en haut à gauche)	Sélectionne les photos dont le nom commence par le texte tapé (voir le chapitre 6).
Liste des photos (à gauche)	Toutes les photos du dossier source, dans l'ordre alphabétique.
Aperçu (à droite)	La photo en cours, avec son nom en dessous et sa position (Image 4 / 12).
Informations (à droite)	Taille du fichier, format, pixels, résolution et dimensions estimées de la photo affichée (voir le chapitre 5).
Précédente / Suivante	Photo précédente ou suivante dans l'ordre de la liste.
Barre de conversion	Choix de la résolution et boutons Convertir l'image, Tout convertir, Convertir la sélection.

4. Parcourir les photos


1. Cliquez sur **Choisir le dossier source** et sélectionnez le dossier de vos photos. Les formats lus sont JPG, PNG, BMP, TIFF (.tif, .tiff) et WEBP. Au lancement suivant, StampPhoto rouvre ce dossier.
2. Faites défiler la liste ou utilisez **Précédente** et **Suivante**. Un clic dans la liste affiche la photo ; les flèches du clavier passent d'une photo à l'autre quand la liste a le focus.
3. Le nom de la photo affichée apparaît en gras sous l'aperçu ; il peut être sélectionné et copié.

La liste suit l'**ordre alphabétique naturel** : les nombres sont comparés comme des nombres (*Ceres_1F*, puis *Ceres_10c*, puis *Ceres_15c*), sans tenir compte des majuscules ni des accents (*Élysée* est classé avec les « e »). Les photos tournées par un appareil photo ou un téléphone sont affichées dans le bon sens.

5. Informations sur l'image

Le panneau à droite de la photo donne les caractéristiques de la photo affichée :

Information	Signification
Taille du fichier	Place occupée sur le disque, en kilo-octets (Ko).
Format	JPEG, PNG, TIFF, BMP ou WEBP.
Largeur, Hauteur	Nombre de pixels de la photo, dans le sens où elle est affichée.
Résolution	Résolution en points par pouce (dpi) enregistrée dans le fichier par le scanner ou l'appareil.
Dimensions estimées	Taille réelle du timbre en millimètres : nombre de pixels ÷ résolution × 25,4.



Scan à 600 dpi : 900 × 1 100 pixels, soit 38,1 × 46,6 mm


Les dimensions en mm ne sont justes que si le fichier contient la vraie résolution du scan. Les appareils photo et les téléphones enregistrent presque toujours 72 dpi, quelle que soit la taille du timbre photographié : dans ce cas, ou si le fichier n'indique aucune résolution, StampPhoto calcule les dimensions pour un scan à **300 dpi** et l'indique sous les dimensions.



Photo de téléphone à 72 dpi : dimensions estimées pour un scan à 300 dpi

6. Rechercher et sélectionner des photos

Tapez le **début d'un nom** dans la zone de recherche : toutes les photos dont le nom commence par ce texte sont sélectionnées dans la liste, la première est affichée et leur nombre est indiqué sous la zone de recherche. La recherche ignore les majuscules et les accents.



Recherche « France_1853 » : les trois photos correspondantes sont sélectionnées

Recherche	Photos sélectionnées
France_1849	Toutes celles qui commencent par France_1849

Recherche	Photos sélectionnées
france_1853	Les mêmes que France_1853 (majuscules ignorées)
ely	Élysée_1950_Palais_12F.jpg (accents ignorés)
France_18*_10c	Le joker * remplace n'importe quel texte : France_1849_Ceres_10c, France_1853_Napoleon_10c…
Monaco_189?	Le joker **?** remplace un seul caractère : Monaco_1890 à Monaco_1899

La sélection peut aussi être faite ou complétée à la main : **Ctrl+clic** ajoute ou retire une photo, **Maj+clic** sélectionne une suite de photos. Le bouton **Convertir la sélection** indique le nombre de photos sélectionnées. Effacer la recherche (croix à droite de la zone) garde la sélection.

7. Convertir

1. Cliquez sur **Choisir le dossier de destination**. Il est mémorisé pour les fois suivantes.
2. Choisissez la **résolution** : basse, moyenne, haute, ou toutes les résolutions (trois fichiers par photo).
3. Cliquez sur **Convertir l'image** (photo affichée), **Convertir la sélection** ou **Tout convertir** (tout le dossier).


Résolution	Taille du plus grand côté	Nom du fichier obtenu
Basse	800 pixels	*nom*_low.jpg
Moyenne	1 600 pixels	*nom*_med.jpg
Haute	2 400 pixels	*nom*_high.jpg

Les tailles indiquées sont les valeurs par défaut ; elles se règlent dans les préférences. La taille limite le **plus grand côté** de la photo : un timbre en hauteur et un timbre en largeur sont réduits de la même façon. Une photo plus petite que la taille choisie n'est pas agrandie.

- L'orientation enregistrée par l'appareil photo est appliquée : la photo convertie est dans le bon sens.
- Les zones transparentes (PNG) deviennent blanches, le JPG ne gérant pas la transparence.
- Deux photos de même nom (*timbre.png* et *timbre.jpg*) donnent deux fichiers différents : *timbre_png_low.jpg* et *timbre_jpg_low.jpg*.

Fichiers déjà présents dans la destination


Si des fichiers convertis existent déjà, StampPhoto le signale avant de commencer : **Remplacer** les réécrit, **Garder les fichiers existants** ne convertit que les photos manquantes, **Annuler** ne fait rien.



Des fichiers existent déjà dans la destination

8. Suivre et arrêter une conversion

Pendant la conversion d'une sélection ou du dossier, une barre de progression et le bouton **Arrêter** apparaissent ; la barre d'état indique la photo en cours. Les commandes sont grisées pour éviter de lancer une deuxième conversion par-dessus la première.



Conversion en cours

Arrêter termine la photo en cours, puis s'arrête : les photos déjà converties restent dans la destination. Fermer la fenêtre pendant une conversion propose de l'arrêter puis de quitter.

9. Résultat

À la fin, un message donne le résultat. Une photo illisible (fichier endommagé, format inconnu) ou un dossier de destination protégé n'interrompent pas la conversion : les autres photos sont converties, et le message indique les photos en échec avec la raison.




Conversion réussie



Une photo n'a pas pu être convertie

10. Langue et préférences

La langue se choisit dans **Config › Langue** ; la langue active est cochée et l'interface change immédiatement. **Config › Préférences…** ouvre la fenêtre des réglages de conversion.



Config › Langue


Les réglages sont enregistrés dans le fichier texte **StampPhoto.cfg**, dans le dossier de l'application (celui qui contient Images et Help), ou dans le dossier de paramètres de l'utilisateur si ce dossier est protégé en écriture :

Réglage	Rôle	Défaut
[General] language	Langue de l'interface (fr, en)	fr
[General] last_source_dir / last_dest_dir	Derniers dossiers source et destination	
[General] jpeg_quality	Qualité des JPG, de 1 à 95	85
[Resolutions] low_width	Plus grand côté en basse résolution (pixels)	800
[Resolutions] medium_width	Plus grand côté en moyenne résolution	1600
[Resolutions] high_width	Plus grand côté en haute résolution	2400

11. Problèmes fréquents

Situation	Solution
« Aucune image dans le dossier sélectionné »	Le dossier ne contient pas de JPG, PNG, BMP, TIFF ou WEBP, ou les photos sont dans des sous-dossiers : choisissez le sous-dossier.
« image illisible ou endommagée »	Le fichier est abîmé ou n'est pas une image : ouvrez-le dans un autre logiciel pour le vérifier.
« accès refusé au dossier de destination »	Choisissez un dossier où vous avez le droit d'écrire.
La recherche ne trouve rien	Elle porte sur le **début** du nom ; pour chercher au milieu du nom, commencez par * (par exemple *Napoleon).
Le manuel ne s'ouvre pas	Placez le PDF dans le dossier Help, à côté du dossier Images. Sans PDF, Aide › Manuel affiche un résumé de l'utilisation.

12. Aide



Menu Aide

Aide › Manuel ouvre ce manuel dans la langue de l'interface ; **Aide › À propos** présente l'application. StampPhoto fait partie de la suite stampOffice, écrite par **Boris du Reau**.