```
Parent (.container)
```

C'est ainsi qu'on définit un container flex, pour contrôler la distribution de ses descendants directs. display .container { display: flex; } Ici on établit l'axe principal d'un container flex est l'axe primaire sur lequel les items sont disposés. La valeur par défaut est L'OW. flex-direction .container { flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse; Cette propriété définit si le container comprend une seule ligne ou plusieurs. La valeur par défaut est nowrap. flex-wrap .container { flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse; Cette propriété est un raccourci des propriétés "flex-direction" et "flex-wrap". La valeur par défaut est row nowrap. flex-flow flex-direction: A; flex-flow: A B; flex-wrap: B; définit l'alignement le long de l'axe principal en distribuant l'espace qui reste libre. La valeur par défaut est flex-start. justify-content .container { justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around; flex-end flex-start center space-between space-around définit la façon dont les items d'une ligne sont disposés le long de l'axe "secondaire". La valeur par défaut est Stretch. align-items .container { align-items: flex-start | flex-end | center | stretch | baseline; flex-end baseline flex-start center stretch text text text text aligne les lignes d'un container flex (cette propriété n'a pas d'effet quand il n'y a qu'une seule ligne). La valeur par défaut est Stretch. align-content

```
Enfant (.item)
```

order

Par défaut, les items flex sont disposés par ordre d'arrivée, Order permet de changer l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le container. Les petites valeurs apparaissent les premières. La valeur par défaut est 0.

```
.item { order: <integer>; /* un nombre entier */ }
```

flex-grow

définit la possibilité pour un item de grandir, si nécessaire. Sa valeur (sans unité) sert de proportion et dicte l'espace que peut prendre l'item à l'intérieur de l'espace disponible dans le flex container. Les valeurs négatives ne sont pas valides. La valeur par défaut est 0.

```
.item { flex-grow: <integer>; /* un nombre entier */ }
```

 flex-grow: 1;
 flex-grow: 1;
 flex-grow: 1;
 flex-grow: 2;
 flex-grow: 1;

 1
 1
 1
 2
 1

flex-shrink

définit la possibilité pour un item de rétrécir si nécessaire. Les valeurs négatives ne sont pas valides. La valeur par défaut est 1.

```
.item { flex-shrink: <integer>; /* un nombre entier */ }
```

flex-basis

définit la taille par défaut d'un élément avant que l'espace restant soit réparti. La valeur par défaut est auto.

```
.item { flex-basis: <length>; | auto; /* par exemple: 20%, 130px, 10rem */ }
```

flex

Cette propriété est un raccourci des propriétés "flex-grow", "flex-shrink" et "flex-basis". Les items peuvent être étirés ou réduits pour utiliser un espace proportionnel à leur coefficient de grossissement (flex-grow) ou de rétrécissement (flex-shrink) afin de ne pas dépasser d'un conteneur. La valeur par défaut est 0 1 auto.

```
flex-grow: A;
flex-shrink: B;
flex-basis: C;
```

```
flex: 1; = flex-grow: 1;
flex-shrink: 1;
flex-basis: 0%;
```

flex: none;


flex-grow: 0;
flex-shrink: 0;
flex-basis: auto;

```
flex: auto; = flex-grow: 1; flex-shrink: 1; flex-basis: auto;
```

align-self

 $permet \ d'aligner \ un \ item \ en \ surchargeant \ la \ valeur \ donn\'ee \ par \ align-items \ \grave{a} \ son \ container. \ La \ valeur \ par \ d\'efaut \ est \ auto.$

```
.item { align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch; }
```



On peut aussi manipuler la distribution des items en utilisant des propriétés :

- · width/height.
- min-width/min-height,
- max-width/max-height.