Installer GNS3 Server

Site: <u>EC2LT</u> Imprimé par: Bessan Melckior Degboe

Cours: M1113 : Réseaux avancés Date: Thursday 9 November 2023, 19:26

Livre: Installer GNS3 Server

Table des matières

1. Installation de GNS3 Server sur un serveur en ligne

1. Installation de GNS3 Server sur un serveur en ligne

1. Installer gns3server sur le serveur formation.rtn.sn en ligne

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa sudo apt update sudo apt install gns3-server sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt update sudo apt install gns3-iou

sudo apt remove docker docker-engine docker.io sudo snap remove docker

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \$(lsb_release -cs) stable"

sudo apt update sudo apt install docker-ce

sudo usermod -aG ubridge, libvirt, kvm, wireshark, docker \$(whoami)

Parametrage de gns3server via systemctl pour son lancement automatique.

Vérifier que le fichier gns3server.service existe ou le créer le cas échéant :

/lib/systemd/system/gns3server.service

/lib/systemd/system/gns3server.service GNU nano 4.8 [Unit] Description=GNS3 server After=network-online.target Wants=network-online.target Conflicts=shutdown.target [Service] PermissionsStartOnly=true AmbientCapabilities=CAP NET BIND SERVICE EnvironmentFile=/etc/environment ExecStart=/usr/bin/gns3server ExecReload=/bin/kill -s HUP \$MAINPID Restart=on-failure RestartSec=5 LimitNOFILE=16384 [Install] WantedBy=multi-user.target

Activer le service


root@ns547144:/home/rtn# systemctl enable gns3server.service

root@ns547144:/home/rtn# systemctl enable gns3server.service Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gns3server.service →/lib /systemd/system/gns3serve<u>r</u>.service. Démarrer le service et vérifier son statut


```
root@ns547144:/home/rtn# systemctl start gns3server.service
root@ns547144:/home/rtn# systemctl status gns3server.service
 gns3server.service - GNS3 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gns3server.service; enabled; vendor preset:>
     Active: active (running) since Thu 2023-11-09 11:19:57 UTC; 9s ago
   Main PID: 408001 (gns3server)
      Tasks: 1 (limit: 38152)
     Memory: 36.7M
     CGroup: /system.slice/gns3server.service
               -408001 /usr/share/gns3/gns3-server/bin/python /usr/bin/gns3server
Nov 09 11:19:57 ns547144 gns3server[408001]: 2023-11-09 11:19:57 INFO
                                                                         init__.py:31>
Nov 09 11:19:57 ns547144 gns3server[408001]: 2023-11-09 11:19:57 INFO
                                                                         init__.py:32
Nov 09 11:19:57 ns547144 gns3server[408001]: 2023-11-09 11:19:57 INFO
                                                                         init
                                                                               .py:25
Nov 09 11:19:57 ns547144 gns3server[408001]: 2023-11-09 11:19:57 INFO compute.py:64
Nov 09 11:19:57 ns547144 gns3server[408001]: 2023-11-09 11:19:57 INFO compute.py:364>
```

2. Installer gns3-gui en local et le parametrer pour utiliser gns3server en ligne ; cela a permis d'ajouter des ios au serveur distant


Démarrer gns3-gui en local, cliquer sur Edit -- Préférences -- Server et décocher Enable local server, puis renseigner les paramètres du serveur distant.



Renseigner les paramètres du serveur en ligne formation.rtn.sn comme suit :



Cliquer sur Fichier -- Open Project -- Open library pour voir les projets disponibles sur le serveur :




Ajouter des équipements à GNS3 depuis l'interface web


- Cas d'un routeur IOS C3745

Ouvrir un navigateur et accéder au gns3 serveur avec le port 3080 http://formation.rtn.sn:3080/


Créer un nouveau projet ou sélectionner un projet existant.




Cliquer sur le bouton + (Add a node), puis sur New Template




Cliquer sur Suivant, puis rechercher CISCO. Cliquer sur le bouton Install (flèche orientée vers le bas) pour démarrer l'installation :




Cocher Install the appliance localy et cliquer sur Create




Le routeur installé est présent dans la liste des équipements comme suit :



- Cas d'une image docker (webterm)



Effectuer la même opération et remplacer Cisco par Webterm ou Openvswitch par exemple.



Pour utiliser l'image Webterm, installer sur le serveur distant, installer vnc serveur comme suit :


root@ns547144:/home/rtn# apt install tigervnc-standalone-server

Sur le client, installer les paquets suivants :


Installation sur Linux d'un client vnc :

root@bessan-HP:/home/bessan# apt install tigervnc-viewer

Se connecter au webterm avec le client tigervnc en précisant l'adresse du serveur et le port :




Cliquer sur Connect et constater que grâce au Nat, le webterm a accès à internet.




Acceéder sur le webterm à partir d'une machine windows 10

on installe le client vnc ultraVNC par le lien suivant : https://www.uvnc.eu/download/1436/UltraVNC_1436_X64_Setup.exe


On ouvre l'application UltraVNC viewer et on met formation.rtn.sn:5904 puis on clique sur connect



on clique sur oui



le navigateur peut accéder à l'internet



Nous allons essayer d'accéder au server web de la machine docker à partir du navigateur (webterm)

on redémarre le serveur web


service apache2 restart

```
root@serveur-web:/# service apache2 restart

* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified doma
in name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress th
is message

[ OK ]
root@serveur-web:/#
```

On peut accéder au serveur WEB de la machine docker



Gérer la sécurité d'accès au serveur GNS3

- Créer le fichier gns3_server.conf sur la machine distante comme suit :

nano /root/.config/GNS3/2.2/gns3 server.conf


```
GNU nano 4.8 /root/.config/GNS3/2.2/gns3_server.conf


[Server]
auth = True
user = admin
password = Gns3@rtn2023
```

- Redémarrer le service gns3server

systemctl restart gns3server.service

- Se connecter avec un navigateur au serveur et renseigner les paramètres d'authentification :





- 3. Utiliser l'interface web de gns3 pour collaborer sur des projets a distance; on peut manipuler et acceder aux terminaux des equipements et voir ce que tout le monde fait sur un equipement.
- 4. Analyser les trames echangees par les equipements en ligne via wireshark

