



본사·대리점용 가이드

본사 설치·사용 매뉴얼

ChainRemote 관리자용 (HQ) — 거래처를 원격 지원하는 법

본사 직원·대리점주용 · 설치부터 거래처 원격 지원까지

목차

1	ChainRemote HQ란?
2	HQ 앱 설치
3	처음 로그인
4	홈 화면 둘러보기
5	거래처 원격 지원하기
6	즐거찾기 · 최근 세션
7	설정
8	업데이트 · 계정
9	문제 해결 · 지원

1 ChainRemote HQ란?

ChainRemote HQ(본사앱)는 본사·대리점 직원이 여러 거래처(매장) 컴퓨터를 **한 화면에서 골라 원격으로 지원**하는 관리자용 프로그램입니다. 거래처에는 Agent가, 본사에는 이 HQ 앱이 설치됩니다.




그림 1. 본사 HQ 앱에서 거래처를 골라 원격으로 접속합니다.

HQ 앱으로 할 수 있는 일

1. 등록된 거래처 목록을 보고 **1클릭으로 원격 접속**합니다.
2. 자주 가는 거래처를 **즐거찾기**로 모아둡니다.
3. 원격 중 화면 보기·파일 전송·키보드/마우스 제어·채팅을 합니다.
4. 분쟁 대비 **세션 자동 녹화**, 거래처별 **권한 설정**을 합니다.

거래처 목록은 본사 서버(관리 패널)가 진실 원천입니다

Chang이 등록한 거래처를 다른 직원도 자기 HQ 앱에서 똑같이 봅니다. 로컬에만 저장되는 것이 아닙니다.

2 HQ 앱 설치 (Windows)

본사 PC는 **Windows 64비트**를 사용합니다. (32비트 PC에는 설치되지 않으며, 그런 PC는 거래처용 Agent를 씁니다.) 설치는 2~3분이면 끝납니다.

1 설치 파일을 더블클릭합니다

본사에서 받은 **ChainRemote_HQ_Setup_v1.4.36.exe**를 더블클릭합니다. 파란 경고창이 뜨면 [추가 정보] → [실행], 권한 묻는 창은 [예]를 누릅니다. (거래처 매뉴얼 그림 2·3과 동일)

2 이용약관을 읽고 [동의합니다] → [다음]

좌석 정책·오남용 책임 및 오픈소스(AGPL) 안내가 나옵니다. “**동의합니다**”를 선택하고 [다음]을 누릅니다.




그림 2. 서비스 이용약관 동의 화면.

3

설치가 끝날 때까지 기다립니다

설치·서비스 등록이 자동으로 진행됩니다.




그림 3. 설치 진행 (자동).

4

[마침]을 눌러 완료하고 앱을 실행합니다

“지금 ChainRemote 실행”에 체크된 채 [마침]을 누르면 HQ 앱이 실행됩니다.




그림 4. 설치 완료 — [마침].

Mac 사용자(예: Chang)

Mac에서는 별도 Mac 빌드를 설치합니다. 설치 방식만 다르고, 로그인·홈·원격 사용법은 이 매뉴얼과 동일합니다.

3 처음 로그인

HQ 앱은 누구나 쓰는 게 아니라, 본사가 발급한 계정으로 로그인해야 합니다.

1 본사에서 받은 아이디·비밀번호를 입력합니다

처음 실행하면 로그인 화면이 나옵니다. 본사에서 받은 **아이디**와 **비밀번호**를 입력하고 **[로그인]**을 누릅니다. (예: 직원별 chang / jaesung)




그림 5. HQ 로그인 화면.

한 카피 = 한 대리점(tenant)

로그인 계정에 따라 보이는 거래처가 같습니다. 같은 회사 직원끼리는 같은 거래처 목록을 공유합니다.

4 홈 화면 둘러보기

로그인하면 아래 홈 화면이 나옵니다. 앱을 열면 항상 **즐거찾기** 탭에 먼저 도착합니다.




그림 6. HQ 홈 화면 (거래처 정보는 예시입니다).

① 왼쪽 사이드바	본사용(HQ) 표시, [홈]·[설정] 이동, 맨 아래에 내 9자리 ID (클릭하면 복사), 내 이름, 비번 변경, 로그아웃.
② 상단 접속바	거래처 9자리 ID 를 직접 입력하고 파란 [원격 접속] 으로 바로 연결.
③ 탭	최근 세션 (최근 접속한 거래처) / 즐거찾기 (내가 모아둔 거래처). 앱을 열면 즐거찾기로 착지.
④ 거래처 목록	이름·9자리 ID·접속 상태(Online/Offline). 행을 누르면 바로 원격 접속.
⑤ 검색·보기·정렬	거래처가 많을 때 빠르게 찾기.

5 거래처 원격 지원하기

거래처를 고르고 접속하면, 거래처 PC에서 [수락]을 눌러야 화면이 연결됩니다.

1 거래처를 고르거나 ID를 입력합니다

홈에서 원하는 거래처 행을 클릭하거나, 상단에 9자리 ID를 입력하고 [원격 접속]을 누릅니다.

2 거래처가 [수락]할 때까지 잠시 기다립니다

거래처 PC 화면에 “원격지원 요청” 카드가 떠서, 거래처가 [수락]을 누르면 연결됩니다. (거래처가 자리에 없으면 전화로 안내하세요.)

3 연결되면 거래처 화면이 그대로 보입니다

거래처 PC 화면이 실시간으로 나타나고, 마우스·키보드로 직접 조작할 수 있습니다. 위쪽 툴바로 기능을 씁니다.




그림 7. 원격 연결 중 화면과 상단 툴바.

빠른 액션	자주 쓰는 동작 모음 (재시작 등)
디스플레이	화질·모니터 선택·화면 맞춤
파일전송	내 PC ↔ 거래처 PC 파일 주고받기
키보드	특수키 전송 등
채팅	거래처와 글로 대화

4 끝나면 빨간 [X] 또는 [종료]로 연결을 끊습니다

지원이 끝나면 탭의 빨간 [X] 또는 “원격지원 중” 표시의 [종료]로 세션을 끝냅니다.

동시에 한 거래처는 한 명만

좌석 정책상 같은 거래처에는 한 번에 한 세션만 연결됩니다. 다른 직원이 접속하면 기존 세션이 넘겨질 수 있습니다.

6 즐겨찾기 · 최근 세션

즐거찾기 추가

자주 가는 거래처는 **최근 세션**이나 목록에서 행을 **마우스 오른쪽 클릭 → 즐겨찾기 추가**로 모아둘 수 있습니다. 추가한 즐겨찾기는 내 계정에 저장되어, 앱을 열면 바로 보입니다.

최근 세션

최근 접속한 거래처가 자동으로 쌓입니다. 다시 갈 때 빠르게 찾을 수 있습니다.

7 설정

왼쪽 [설정]에서 화면·보안·정보를 관리합니다.

일반 — 화면 모양 · 언어 · 세션 자동 녹화




그림 8. 설정 → 일반. 분쟁 대비 ‘세션 자동 녹화’를 켤 수 있습니다.

보안 — 거래처 PC에서 허용할 동작

원격 중 무엇을 할 수 있는지 항목별로 켜고 끕니다. 운영 편의상 보통 모두 켜둡니다.




그림 9. 설정 → 보안. 허용 동작 토글.

정보 — 버전 · 업데이트 확인 · 오픈소스




그림 10. 설정 → 정보. [업데이트 확인]으로 최신 버전을 받을 수 있습니다.

업데이트

[설정] → [정보] → **[업데이트 확인]**을 누르면 최신 버전을 확인·설치합니다. 평소에는 24시간마다 자동으로도 확인합니다.

비밀번호 변경

사이드바 아래 **[비번 변경]**에서 바꿀 수 있습니다.

로그아웃

공용 PC라면 사용 후 사이드바 **[로그아웃]**으로 계정을 닫아주세요.

9 문제 해결 · 지원

로그인이 안 됨	아이디·비밀번호를 다시 확인하고, 인터넷 연결을 점검하세요. 계속 안 되면 본사에 계정 상태를 문의하세요.
거래처가 Offline	거래처 PC가 꺼져 있거나 인터넷이 끊긴 상태입니다. 거래처에 전원·인터넷을 확인 요청하세요.
접속해도 수락이 안 옴	거래처가 자리에 없을 수 있습니다. 전화로 “화면 위 [수락]을 눌러달라”고 안내하세요. (잠금화면이면 아무 키나 눌러 해제 후 수락)
32비트 PC에 HQ 설치 시도	HQ는 64비트 전용입니다. 그 PC가 지원받는 거래처라면 Agent를 설치하세요.

기술 지원

이메일: zentars004@gmail.com · 베타포스랩 (BetaPosLab)

ChainRemote는 RustDesk(AGPL v3)를 기반으로 제작되었으며, 전체 소스 코드가 공개됩니다.