

Termofysikles 1. lov

DU = Q+W

∆U: endring i indre energi.

Q: Vaime W: aibe:d

Q>0: tilfart varme

Q<0: augitt varme til omgivelser

W>0: gjør arbeid på systemet

W<D: System uttorer arbeid på omgivelser

Adiabatisk prosess Q = Qb () = W

Spesifilk varme kapasitet , C Q = c.m.ot

7.3 KALORIMETRI

Spesifile varmelapositet

Varmen Q som trengs for å øke temperaturen i et legeme med $\Delta t = t_2 - t_1$, er gitt ved

Q = C.m. st

m: masses til legemet

C: Spes: file varme kapusitet til legemet

Eksempel Cjern = $0,45 \frac{kJ}{kgK}$

Caluminium = 0,90 kg K

Dvs.: Vi behøver mindre energi for å varme Opp jern enn aluminium -> lettere å varme opp

For legemer som består av mange ulike Stoffer, definerer vi en varmekapas: tet som beskriver hele legemet

Q = C st

C: varmelapas: teter til legemet som består av ulike stoffer (ikke Spesfikk)

[C] = [Q] = J

Eksempel 10 kg glass autijoles fra 35°C t:1-15°C.

a) Hvor mye varme avgir glasset?

Q = Cglass · Mglass · At

 $Cglass = 0,84 \frac{kJ}{kg K}$

 $\Delta t = t_2 - t_1 = -15^{\circ} C - 35^{\circ} C$

= (-15+273)K - (35+273)K

= -15K+173K-35K-273K

=-15K-35K=-50K

(= -50°C)

Q = 0,84 kg K. 10 kg. (-50K) = -420 kJ

Negative forlegn belyr at systemet har avgite varme b) Varmen avgis til omgivelsere med varmekapas: tet: (=1000 kJ

Hvor mye øber temperatures til omgivelsese?

Qabsorbert = - Qargite = 420kJ

Qabsorbert = C.Dt

DE = Qabsorbert = 420 k5 · K = 0,42 K = 0,42°C

Eksempel 2 kg jern tilføres værme,
$$Q = 0,90 \, kT$$

 $C_j = 0,45 \, \frac{kT}{kg \cdot K}$

- a) Hvor mye øker temperaturen?
- b) Varmen Q tilfæres Via et Varmeapparat med en effekt P = 25W (= $25\frac{J}{s}$) Hvor lang tid tar oppvormingen?

$$\Delta t = \frac{Q}{C_j \cdot m_j} = \frac{0.90 \, kJ}{0.45 \, \frac{kJ}{kg} \, K \cdot 2kg} = 1 \, K \left(=1^{\circ}\right)$$

b)
$$P = 25W = 25\frac{5}{5}$$

 $Q = P \cdot t$
 $tid: t = \frac{Q}{P} = \frac{0.90 \cdot 10^3 \times 5}{25\frac{5}{5} \cdot 1} = \frac{365}{15}$

Fasevarme

Spesifikk fasevarme

Varmen Q som blir tilført eller avgitt når en mengde av et stoff skifter fase Ved konstant temperatur, er gitt ved:

Q = L.m

m: masser til stoffet

l: Spesifible fasevarme til stoffet

$$l = \frac{Q}{m} \Rightarrow [l] = \frac{[Q]}{[m]} = \frac{J}{kg}$$


Hush; spesifikk varmekapes: 6ct; kg.K

Varmelapas: Let: K

l: latin latens: gjemt, skjult

5 meltevarne = størkningsvarne : ls

fordanpingsvaine = Kondenseringsvaine : lf



Eksempel 2kg vandamp kondenserer til van.

4) Hoor mye varme blir aug:tt i prosesses?

- Spesifikk fordampingsvarme vann: $f_f = 2,26 \frac{MJ}{kg}$ Varme aug:tt: $Q = f_f \cdot m = 2,26 \frac{MJ}{kg} \cdot 2kg$ Q = 4,52 MJ

b) 2 kg Vann fordamper.

Hvor mye varme blir absorbert i prosessen?

Fordampingsvarme = kondenseringsvarme

Q = 4,52 MJ

Eksempel Vi tilfører vanndamp til en kopp Vonndamp med van. Tenk: melkesteamer på kaffemaskin. Vandamp tilføres og kondenserer i vannet. Vandamp: Ma=5g td=100°C Hva blir sluttemperature j vannet? Vann: Mu = 50g (se bort fra varmetap til omgivelsere) tv = 20°C Prosesser Damp kondersee 5g vann

Md = 5g

td = 100°C

Larg: to varne

Sy vann

Arkijoles

med

t = 100°C

Qarkj.

Cv. ma. st,

2

Arkijoles

Med

t = 100°C

Arkijoles

T = 100°C

Ark Qkond. + Qarkj. = Qabsorbert

If ma + Cr matd - cr mati = cr miti - cr mitv

$$=\frac{2259 \frac{kJ}{kg} 0,005 \log + 4,18 \frac{kJ}{kgK} \cdot 0,005 kg \cdot 100C + 4,18 \frac{kJ}{kg \cdot K} \cdot 0,05 kg \cdot 20C}{4,18 \frac{kJ}{kg \cdot K} \left(0,005 kg + 0,05 kg\right)}$$