• 综合研究2

```
1 1) 输出的段地址和在debug中输出的段地址之不一样 @已解决
```

- 2 **2)通过函数名直接打印出段地址和偏移地址(不使用_CS)。 @已解决**
- 综合研究3
 - 1 1)程序1 ①中的问题(除全局变量存储空间分配和释放)要根据具体的代码,分析得出答案。

@已解决

- 1 2)**写程序验证全局变量存储空间是加载时分配,还是c0s分配。 @未解决**
- 2
- 3)程序5首先要找到每条C语句对应的汇编代码,然后单步跟踪,跟踪时要将栈中的情况都画出来(这部分自己纸上画就可以,不必体现在研究报告中,但是必须通过这个过程去完全理解程序)。跟踪一遍后,回答教材中的两个问题。 @未解决

0928_综合研究1-3补充研究报告

综合研究2

通过函数名直接打印出段地址和偏移地址(不使用_CS)

通过查阅相关资料可以尝试把函数名前强制转换成长整型

```
1 int a;
void f1(void) { a = 1; }
3 void f2(void) { a = 2; }
4 void f3(void) { a = 3; }
5 main() {
     char *string = "-----";
      printf("\nCS: %x\n", _CS);
7
     printf("%s", string);
8
9
       printf("\nf1: %lx\n", (long)f1);
     printf("\nf2: %lx\n", (long)f2);
10
11
       printf("\nf3: %lx\n", (long)f3);
12 }
```

通过 cs 输出的数字可以检验出 强制转换可以正确输出函数对应的段地址和偏移地址。

综合研究3

写程序验证全局变量存储空间是加载时分配,还是c0s分配。 @未解决

• 编写测试程序

```
1  int b = 9;
2  main() {
3    static int a = 8;
4    a++;
5    b++;
6  }
```

• 编译链接生成可执行程序通过debug查看变量在数据段的偏移地址

```
076A:0203 C3
076A:0204 55
                           PUSH
                                    BP
076A:0205 8BEC
                          MOV
                                    BP,SP
076A:0207 EB0A
                           JMP
                                    0213
076A:0209 8B1EA201
                          MOV
                                    BX,[01A2]
076A:020D D1E3
                          SHL
                                    BX,1
                                    [BX+01AA]
076A:020F FF97AA01
                          CALL
076A:0213 A1A201
                          MOV
                                    AX,[01A2]
076A:0216 FF0EA201
                                    WORD PTR [01A2]
                          DEC
 -g 0202
AX=0000 BX=023A CX=0007 DX=27EA SP=FFDE BP=FFE8 SI=003A DI=022D
DS=07C0 ES=07C0 SS=07C0 CS=076A IP=0202 NU UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0202 C3
                          RET
-d ds:0194
0700:0190
                         OA 00 09 00-03 02 03 02 03 02 00 00
07C0:01A0 00 10 00 00 D2 01 D2 01-D9 01 00 00 00 00 00 00
```

• 可以看见存储全局变量的段地址和偏移地址,然后在重新debug后直接跳转到相应的位置查看

• 可以推断全局变量是在程序加载时给全局变量分配空间

程序5首先要找到每条C语句对应的汇编代码,然后单步跟踪,跟踪时要将栈中的情况都画出来(这部分自己纸上画就可以,不必体现在研究报告中,但是必须通过这个过程去完全理解程序)。跟踪一遍后,回答教材中的两个问题。 @未解决

• LEA 取有效地址指令

```
-g 201

AX=00000 BX=04C0 CX=0007 DX=C405 SP=FFCE BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD CS=076A IP=0201 NU IIP EI NG NZ NA PO NC
076A:0201 8D5EFA LEA BX, IBP=061 SS:FFD0=0010
-t

AX=00000 BX=FFD0 CX=0007 DX=C405 SP=FFCE BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=0204 NU UP EI NG NZ NA PO NC
076A:0204 16 PUSH SS
```

• 程序的汇编代码

```
076A:01FA 55
                        PUSH
                                 BP
076A:01FB 8BEC
                        MOV
                                 BP,SP
076A:01FD 83EC06
                        SUB
                                 SP,+06
076A:0200 56
                        PUSH
                                 SI
                                 BX,[BP-06]
076A:0201 8D5EFA
                        LEA
076A:0204 16
                        PUSH
                                 SS
076A:0205 53
                        PUSH
                                 RX
076A:0206 E85D00
                        CALL
                                 0266
076A:0209 1E
                        PHSH
                                 DS
076A:020A 50
                        PUSH
                                 ΑX
076A:020B B90600
                        MOU
                                 CX,0006
076A:020E 9AEA136A07
                        CALL
                                 076A:13EA
076A:0213 8D5EFA
                        LEA
                                 BX,[BP-06]
076A:0216 8CD2
                        MOU
                                 DX,SS
076A:0218 8BC3
                        MOV
                                 AX, BX
076A:021A B90600
                        MOV
                                 CX,0006
076A:021D 9A06146A07
                        CALL
                                 076A:1406
076A:0222 E83100
                        CALL
                                 0256
076A:0225 83C406
                        ADD
                                 SP,+06
076A:0228 8BF0
                        MOV
                                 SI,AX
076A:022A 56
                        PUSH
                                 SI
076A:022B B89401
                        MOV
                                 AX,0194
076A:022E 50
                        PUSH
                                 AΧ
076A:022F E81809
                        CALL
                                 OB4A
076A:0232 59
                        POP
                                 cx
076A:0233 59
                                 CX
                        POP
076A:0234 E82F00
                        CALL
                                 0266
076A:0237 8CDA
                        MOV
                                 DX,DS
076A:0239 B90600
                                 CX,0006
                        MOV
```

```
076A:023C 9A06146A07
                          CALL
                                  076A:1406
076A:0241 E81200
                          CALL
                                  0256
076A:0244 83C406
                                  SP,+06
                          ADD
076A:0247 50
                          PUSH
                                  ΑX
076A:0248 B89801
                          MOV
                                  AX,0198
076A:024B 50
                          PUSH
                                  ΑX
076A:024C E8FB08
                          CALL
                                  OB4A
076A:024F 59
                          POP
                                  cx
                                  CX
076A:0250 59
                          POP
076A:0251 5E
                          POP
                                  SI
076A:0252 8BE5
                          MOV
                                  SP,BP
076A:0254 5D
                          POP
                                  ВP
076A:0255 C3
                          RET
076A:0256 55
                          PUSH
                                  \mathbf{BP}
076A:0257 8BEC
                          MOV
                                  BP,SP
076A:0259 8B4604
                                  AX,[BP+04]
                          MOV
```

• 执行 call 266 可以看到把结构体的数据的首地址偏移地址和要返回结果的段地址的偏移地址存储到栈中然后调用 call 076a:13ea

```
076A:0266 55
                         PUSH
076A:0267 8BEC
                         MOV
                                  BP,SP
076A:0269 83EC06
                         SHR
                                 SP.+06
076A:026C C746FA0100
                                 WORD PTR [BP-06],0001
                         MOV
                                 WORD PTR [BP-041,0002
076A:0271 C746FC0200
                         MOV
076A:0276 C746FE0300
                         MOV
                                 WORD PTR [BP-021,0003
076A:027B BB2A04
                         MOV
                                  BX,042A
076A:027E 1E
                         PUSH
                                 DS
076A:027F 53
                         PUSH
                                 BX
076A:0280 8D5EFA
                         LEA
                                  BX,[BP-06]
076A:0283 16
                         PUSH
                                 SS
076A:0284 53
                         PUSH
                                  BX
076A:0285 B90600
                         MOV
                                 CX,0006
076A:0288 9AEA136A07
                         CALL
                                 076A:13EA
076A:028D B82A04
                         MOV
                                 AX,042A
076A:0290 EB00
                         JMP
                                 0292
076A:0292 8BE5
                                 SP,BP
                         MOV
                                 BP
076A:0294 5D
                         POP
076A:0295 C3
                         RET
076A:0296 55
                                 BP
                         PUSH
076A:0297 8BEC
                         MOV
                                 BP,SP
076A:0299 56
                         PUSH
                                 s_{I}
076A:029A 8B7604
                         MOV
                                 SI,[BP+04]
076A:029D 0BF6
                                 SI,SI
                         OR
076A:029F 7C14
                                 02B5
                         JI.
076A:02A1 83FE58
                         CMP
                                 SI,+58
076A:02A4 7603
                         JBE
                                 02A9
076A:02A6 BE5700
                                 SI,0057
```

o call 076a:13ea

执行 REP MOVS 之前,应先做好:

- (1) 源串首地址 (末地址) → SI
- (2) 目的串首地址(末地址)→DI
- (3) 串长度 → CX
- (4) 建立方向标志 (CLD 使 DF=0, STD 使 DF=1)

```
976A:13EA 55
                          MOV
976A:13EB 8BEC
                                   BP,SP
976A:13ED 56
                          PUSH
                                   SI
976A:13EE 57
                          PUSH
                                   DΙ
976A:13EF 1E
                          PUSH
                                   DS
976A:13F0 C57606
                          LDS
                                   SI,[BP+06]
976A:13F3 C47E0A
                          LES
                                   DI,[BP+0A]
976A:13F6 FC
976A:13F7 D1E9
                          CLD
                          SHR
                                   CX,1
976A:13F9 F3
                          REPZ
976A:13FA A5
                          MOUSW
976A:13FB 13C9
                          ADC
                                   CX,CX
976A:13FD F3
                          REPZ
976A:13FE A4
                          MOUSB
976A:13FF 1F
                          POP
                                   DS
976A:1400 5F
                          POP
                                   DI
976A:1401 5E
                          POP
                                   SI
976A:1402 5D
                          POP
                                   \mathbf{BP}
976A:1403 CA0800
                          RETF
                                   0008
976A:1406 5B
                          POP
                                   BX
976A:1407 07
                          POP
                                   ES
976A:1408 2BE1
                                   SP.CX
                          SUB
```

■ 执行到 076a:13f0 c57606 可以看到传入栈中的结构体数据的源地址和要返回结果的目的地址

```
AX=0000 BX=FFC0 CX=0006 DX=4CE7 SP=FFAC BP=FFBZ SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=13F0
-t SS:FFB8=FFC0

AX=0000 BX=FFC0 CX=0006 DX=4CE7 SP=FFAC BP=FFBZ SI=FFC0 DI=04B3
NV UP EI NG NZ NA PE NC
SS:FFB8=FFC0

W地址 SS:FFB8=FFC0

W UP EI NG NZ NA PE NC
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=13F3
NV UP EI NG NZ NA PE NC
O76A:13F3 C47E0A LES DI,IBP+0AI BIO地址 SS:FFBC=042A
```

■ 执行到 adc cx, cx 前后查看目的地址中的数据可以发现数据已经由源地址 传送到目的地址

```
CX=0006
                                                RP=FFR2
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=13F7
                                                NU UP EI NG NZ NA PE NC
076A:13F7 D1E9
                          SHR
AX=0000 BX=FFC0 CX=0003 DX=4CE7 SP=FFAC BP=FFB2 SI=FFC0 DI=042A
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=13F9 NV UP EI PL NZ AC PE NC
076A:13F9 F3
                         REPZ
076A:13FA A5
                         MOUSW
AX=0000 BX=FFC0 CX=0000 DX=4CE7 SP=FFAC BP=FFB2 SI=FFC6 DI=0430
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=13FB NV UP EI PL NZ AC PE NC
076A:13FB 13C9 ADC CX,CX
-d ds:042a
08AD:0420
                                            01 00 02 00 03 00
08AD:0460
                                                                  ....v.a...PATH=Z
:\.COMSPEC=Z:\CO
08AD:0470
08AD:0480
08AD:0490
                                                                  MMAND.COM.BLASTE
08AD:04A0
                                                                  R=A220 I7
```

- 从函数返回的结构体数据类型存储在数据段中,在函数中先把返回结果的段地址和偏移地址压入栈中然后把结构体的段地址和偏移地址压入栈中,接着调用子程序(参数就是两个偏移地址)把栈中的数据移动到目标地址的内存中,子程序完成返回目标地址的偏移地址。
- 执行到 call 076a:1406
 - 。 可以看到 dx:ax 为 076a:1406 的参数

```
AX=042A BX=FFD0 CX=0000 DX=DBD7 SP=FFCE BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=0216 NU UP EI PL ZR NA PE NC
                                                    DX,SS
                                       MOU
076A:0216 8CD2
AX=04ZA BX=FFD0 CX=0000 DX=08AD SP=FFCE BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=0218 NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                                   AX,BX
076A:0218 8BC3
                                      MNU
AX=FFD0 BX=FFD0 CX=0000 DX=08AD SP=FFCE BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=021A NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                      MOV
                                                   CX,0006
076A:021A B90600
AX=FFD0 BX=FFD0 CX=0006 DX=08AD SP=FFCE BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=021D NV UP EI PL ZR NA PE NC
076A:021D 9A06146A07
                                    CALL
                                                   076A:1406
-d 08ad:ffd0
08AD:FFD0 01 00 02 00 03 00 E2 FF-1D 01 01 00 E0 FF BA 04 08AD:FFE0 E4 FF 00 00 43 3A 5C 53-52 43 5C 54 48 52 45 45 08AD:FFF0 5C 54 48 52 45 45 35 2E-45 58 45 00 F8 00 FB 00
                                                                                                     ....C:\SRC\THREE
                                                                                                   NTHREE5.EXE.....
```

。 子程序 076a:1460

```
076A:1406 5B
076A:1407 07
                        POP
                                 ES
076A:1408 ZBE1
                        SUB
                                 SP,CX
076A:140A 55
                        PUSH
                                 BP
076A:140B 8BEC
                                 BP,SP
                        MOV
076A:140D 56
                        PHSH
076A:140E 57
                        PUSH
                                 DΙ
076A:140F 1E
                        PUSH
                                 DS
076A:1410 8EDA
                        MOV
                                 DS,DX
076A:1412 8BF0
                        MOŲ
                                 SI,AX
076A:1414 8CC2
                        MOV
                                 DX,ES
076A:1416 8D7E02
                        LEA
                                 DI,[BP+02]
076A:1419 8CD0
                        MOV
                                 AX,SS
076A:141B 8ECO
                        MOV
                                 ES,AX
076A:141D FC
                        CLD
076A:141E D1E9
                        SHR
                                 CX,1
076A:1420 F3
                        REPZ
076A:1421 A5
                        MOUSW
076A:1422 13C9
                        ADC
                                 CX.CX
076A:1424 F3
                        REPZ
076A:1425 A4
                        MOVSB
076A:1427 5F
                        POP
                                 DΙ
076A:1428 5E
                        POP
                                 SI
076A:1429 5D
                                 BP
                        POP
076A:142A 52
                        PUSH
                                 DX
076A:142B 53
                                 BX
                        PUSH
076A:142C CB
                        RETF
```

■ 可以看到此程序的功能是把结构体数据复制到目的地址

```
AX=08AD BX=0222 CX=0006 DX=076A SP=FFC0 BP=FFC6 SI=FFD0 DI=FFC8
DS=08AD CS=08AD CS=076A IP=141E NV UP EI NG NZ NA PO NC
076A:141E DIE9 SHR CX,1
-t

AX=08AD BX=0222 CX=0003 DX=076A SP=FFC0 BP=FFC6 SI=FFD0 DI=FFC8
DS=08AD CS=08AD CS=076A IP=1420 NV UP EI PL NZ AC PE NC
076A:1420 F3 REPZ
076A:1421 A5 MOUSW
-P

AX=08AD BX=0222 CX=0000 DX=076A SP=FFC0 BP=FFC6 SI=FFD6 DI=FFCE
DS=08AD ES=08AD CS=076A IP=1422 NV UP EI PL NZ AC PE NC
076A:1422 13C9 ADC CX,CX
-d ds:ffc8
08AD:FFC0 01 00 02 00 03 00 3A 00 ...
08AD:FFC0 E4 FF 00 00 43 3A 5C 53-52 43 5C 54 48 52 45 45 ...C:\SRC\THREE
08AD:FFF0 5C 54 48 52 45 45 35 ZE-45 58 45 00 F8 00 F8 00 \text{NTREE5.EXE....}
```

```
PHSH
076A:0256 55
                                          \mathbf{BP}
076A:0257 8BEC
                               MOV
                                          BP,SP
                                          AX,[BP+04]
AX,[BP+06]
076A:0259 8B4604
                               MOV
076A:025C 034606
076A:025F F76608
                               ADD
                               MUL
                                          WORD PTR [BP+08]
076A:0262 EB00
076A:0264 5D
                                JMP
                                          0264
                                POP
                                          BP
076A:0265 C3
                                RET
```

可以看到子程序通过栈来使用传过来的结构体数据

```
AX=08AD BX=0222 CX=0000 DX=076A SP=FFC4 BP=FFD6 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=0257 NU UP EI PL ZR NA PE NC
076A:0257 8BEC
                              MOV BP,SP
AX=08AD BX=0222 CX=0000 DX=076A SP=FFC4 BP=FFC4 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=0259 NV UP EI PL ZR NA PE NC
076A:0259 8B4604 MOV AX,[BP+04] SS:]
                                                                                                              SS:FFC8=0001
 -t
AX=0001 BX=0222 CX=0000 DX=076A SP=FFC4 BP=FFC4 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=025C NV UP EI PL ZR NA PE NC
076A:025C 034606 ADD AX,[BP+06]
                                                                                                              SS:FFCA=0002
 -t
AX=0003 BX=0222 CX=0000 DX=076A SP=FFC4 BP=FFC4 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=025F NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:025F F76608 MUL WORD PTR [BP+08] SS:1
                                                                                                              SS:FFCC=0003
AX=0009 BX=0222 CX=0000 DX=0000 SP=FFC4 BP=FFC4 SI=003A DI=04B3
DS=08AD ES=08AD SS=08AD CS=076A IP=0262 NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0262 EB00
                                    JMP
                                                   0264
```

• 向函数传递结构体数据

- 。 通过调用子程序来把结构体数据复制到栈中
- 。 然后函数在通过栈来使用结构体数据