

windows10- EMQX 安装及配置使用教程

一、下载安装

1.1 下载

1.2 安装

1.3 设置开机自启动


二、连接MQTT

2.1 MQTT下载安装

2.1.1 下载

2.1.2 安装及配置

三、EMQX常用命令



本文介绍的是在 windows10 系统下的 emqx 的安装、配置及使用教程。

一、下载安装

1.1 下载


1. 下载链接: [emqx官网 - 版本下载](#)
2. 选择合适的版本下载: 选择windows系统的安装包

- [emqx-5.3.2-windows-amd64.zip](#)
- [emqx-5.3.2-windows-amd64.zip.sha256](#)


1.2 安装

1. 将下载的 [emqx-5.3.2-windows-amd64.zip](#) 解压出来, 解压目录不能存在中文、空格、特殊字符


🏠 > Data (D:) > soft > emqx5.3.2



2. 打开其中的bin文件夹，在地栏复制地址



3. 单击开始菜单，输入cmd，选择以管理员身份运行。



4. 在命令行里输入cd 并单击鼠标右键，会粘贴刚才复制的EMQX的bin目录，然后回车键，意为跳转目录至 `D:\soft\emqx5.3.2\bin`
5. 安装EMQX服务，执行命令： `.\emqx.cmd install`
此命令只需要运行一次，以后再开机就不用执行它了。

卸载 EMQX 服务, 执行命令: `.\emqx.cmd uninstall`

提示ChangeServiceConfig 成功, 则说明服务安装成功

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Windows\system32>cd D:\soft\emqx5.3.2\bin
C:\Windows\system32>d:
D:\soft\emqx5.3.2\bin>cd D:\soft\emqx5.3.2\bin
D:\soft\emqx5.3.2\bin>.\emqx.cmd install
EMQX_NODE__DB_ROLE [node.role]: core
EMQX_NODE__DB_BACKEND [node.db_backend]: mnesia
D:\soft\emqx5.3.2\erts-13.2.2.4\bin\erlsrv.exe: Service emqx_5.3.
[SC] ChangeServiceConfig 成功
D:\soft\emqx5.3.2\bin>.\
```

6. 启动 emqx服务, 输入命令: `.\emqx.cmd console`

提示EMQX 版本号 is running now!, 则说明运行成功

 管理员: 命令提示符 - .\emqx.cmd console

```
EMQX_NODE__DB_ROLE [node.role]: core
EMQX_NODE__DB_BACKEND [node.db_backend]: mnesia
D:\soft\emqx5.3.2\erts-13.2.2.4\bin\erlsrv.exe: Service emqx
[SC] ChangeServiceConfig 成功

D:\soft\emqx5.3.2\bin>.\emqx.cmd console

D:\soft\emqx5.3.2\bin>.\emqx.cmd console
EMQX_LOG__CONSOLE_HANDLER__ENABLE [log.console.enable]: true
EMQX_NODE__DB_ROLE [node.role]: core
EMQX_NODE__DB_BACKEND [node.db_backend]: mnesia


D:\soft\emqx5.3.2>D:\soft\emqx5.3.2\erts-13.2.2.4\bin\erl.exe
D:\soft\emqx5.3.2\releases\5.3.2\start" -config "D:\soft\emqx5.3.2\releases\5.3.2\start.config" -args_file "D:\soft\emqx5.3.2\releases\5.3.2\start.args" -mnesia dir 'd:/soft/emqx5.3.2/data/mnesia/'
Listener ssl:default on 0.0.0.0:8883 started.
Listener tcp:default on 0.0.0.0:1883 started.
Listener ws:default on 0.0.0.0:8083 started.
Listener wss:default on 0.0.0.0:8084 started.
Listener http:dashboard on :18083 started.
EMQX 5.3.2 is running now!
Eshell v13.2.2.4 (abort with ^G)
v5.3.2(emqx@127.0.0.1)1>
```

提示: win10下emqx启动如果报错 **Unable to load emulator DLL**


```
1 D:\Applications_installed\emqx-5.0.4-windows-amd64\bin>emqx start
2 Unable to load emulator DLL
3 (D:\Applications_installed\emqx-5.0.4-windows-amd64\erts-12.2.1\bin\beam.smp.dll)
4 此时不应有 SET。
5 D:\Applications_installed\emqx-5.0.4-windows-amd64\bin>@if ===/ SET data_dir=CSDN@辰大
```

- 产生原因: 依赖 Erlang/OTP,需下载安装
- 解决方法: 官网地址: [【Downloads -Erlang/OTP】](#)
下载安装, 安装完成Erlang/OTP, 重启cmd, 继续移动到emqx的bin目录, 执行安装命令, 即可安装成功。


7. 浏览器输入localhost:18083回车, 即可访问EMQX控制台, 在登录页面输入初始化账号: 用户名: admin 密码: public



输入初始密码后，会跳转到修改密码页面，修改初始密码




单击确定后。出现如下界面，说明EMQX安装完成。




1.3 设置开机自启动

1. emqx服务设置为开机自启动：



2. 创建一个.bat文件，编写内容如下：

```
1 | @echo off
2 | start cmd /k"cd/d emqx安装目录\bin && emqx start"
3 | exit
```



3. 将这个.bat文件放入开机自启文件夹中。在Windows 10中，这个文件夹通常位于 `C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup`

请注意，上述步骤中的**路径**和**命令**可能需要根据您的实际情况进行调整。此外，确保您已经正确安装了emqx，并且它的可执行文件位于bin路径下。

4. 完成上述步骤后，重新启动计算机，emqx应该会自动启动。如果遇到任何问题，请检查您的系统日志或emqx的日志以获取更多信息。

二、连接MQTT

2.1 MQTT下载安装

2.1.1 下载

EMQX的官方网站打开：EMQ (emqx.com)



MQTTX

MQTTX 是一款全开源的跨平台 MQTT 5.0 桌面测试客户端工具。

2.9k 关注我们

支持 MQTT v3.1.1 以及 MQTT v5.0

支持 Windows , macOS , Linux

支持 WebSocket 连接至 MQTT 服务器

单/双向 SSL 认证

自定义脚本模拟测试数据

支持简体中文, 英文, 日文以及土耳其文

下载 MQTTX

版本 v1.9.5

系统 Windows

免费下载

MQ

产品

解决方案

客户

学习

开发者

公司

[< 返回](#)

MQTTX 1.9.7 for Windows

[更新日志](#) | [历史版本](#)

安装方式

exe

CPU 架构

amd64 amd32 arm64

下载 MQTTX-Setup-1.9.7-x64.exe

```
wget https://www.emqx.com/zh/downloads/MQTTX/1.9.7/MQTTX-Setup-1.9.7-x64.exe
```

立即下载 使用指南

2.1.2 安装及配置


1. 双击打开下载的 MQTTX-Setup-1.9.7-x64.exe , 开始安装MQTT客户端,选择安装目录, 点击完成

oft > mqttx1.9.7

名称	修改日期	类型	大小
 MQTTX-Setup-1.9.7-x64.exe	2023/12/18 10:36	应用程序	69,630 KB



2. 不习惯英语话，可以先设置软件为中文。单击设置齿轮按钮，在第一项Language语音选择菜单中选择简体中文，整个界面即刻变成中文界面




3. 测试连接：


- 单击连接按钮，单击新建连接按钮，来创建一个新连接
- 接下来按如下操作步骤来创建连接
 - (1) 名称随便输入，我这里输入的是test
 - (2) Client ID默认即可
 - (3) 服务器地址为刚才创建的MQTT本地服务器，因为客户端在同一台电脑上，所以地址为127.0.0.1
 - (4) 端口号默认1883
 - (5) 然后单击右上角的连接按钮



左侧连接列表中显示为绿色，说明连接成功



在MQTT控制台，单击监控菜单下的客户端，可以看到客户端已经连接成功。



三、EMQX常用命令

常用命令：

- `.\emqx.cmd start` : 启动服务和 Erlang 节点
- `.\emqx.cmd stop` : 停止服务和 Erlang 节点

- `.\emqx.cmd restart` : 运行停止命令和启动命令
- `.\emqx.cmd ping` : 检查节点是否正在运行
- `.\emqx.cmd ctl` : 运行管理命令
- `.\emqx.cmd console` : 在Windows shell 中启动 Erlang 版本
- `.\emqx.cmd attach` : 连接到正在运行的节点并打开交互式控制台
- `.\emqx.cmd remote_console` : 与附加相同
- `.\emqx.cmd list` : 显示已安装的 Erlang 服务的列表
- `.\emqx.cmd usage` : 显示可用命令