

Aluna: Beatriz Vidal - P8 Informática - Campus Fortaleza

Packet Tracer - Configurando Endereçamento IPv6

Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IPv6/Prefixo	Gateway Padrão
R1	G0/0	2001:db8:1:1::1/64	N/D
		fe80::1	
	G0/1	2001:db8:1:2::1/64	N/D
		fe80::1	
	S0/0/0	2001:db8:1:a001::2/64	N/D
		fe80::1	
Sales	NIC	2001:db8:1:1::2/64	fe80::1
Billing	NIC	2001:db8:1:1::3/64	fe80::1
Accounting	NIC	2001:db8:1:1::4/64	fe80::1
Design	NIC	2001:db8:1:2::2/64	fe80::1
Engineering	NIC	2001:db8:1:2::3/64	fe80::1
CAD	NIC	2001:db8:1:2::4/64	fe80::1
ISP	S0/0/0	2001:db8:1:a001::1	fe80::1

Objetivos

Parte 1: Configurar o Endereçamento IPv6 no Roteador

Parte 2: Configurar o Endereçamento IPv6 em Servidores

Parte 3: Configurar o Endereçamento IPv6 em Clientes

Parte 4: Testar e Verificar a Conectividade da Rede

Histórico

Nesta atividade, você vai praticar a configuração de endereços IPv6 em servidores, clientes e um roteador. Também vai praticar a verificação da implementação de endereçamento IPv6.

Parte 1: Configurar o Endereçamento IPv6 no Roteador

Etapa 1: Habilite o roteador para encaminhar pacotes IPv6.

- a. Clique em R1 e depois na guia CLI. Pressione Enter.
- b. Entre no modo EXEC privilegiado.

c. Insira o comando de configuração global **ipv6 unicast-routing**. Este comando deve ser digitado para permitir que o roteador encaminhe pacotes IPv6.

```
R1(config) # ipv6 unicast-routing
```

Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 em GigabitEthernet0/0.

- a. Digite os comandos necessários para mover para o modo de configuração da interface para GigabiteTherNet0/0.
- b. Configure o endereço IPv6 com o seguinte comando:

```
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
```

c. Configure o endereço IPv6 de link local com o seguinte comando:

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

d. Ative a interface.

```
R1(config-if) # no shutdown
```

Etapa 3: Configure o endereçamento IPv6 em GigabitEthernet0/1.

- a. Digite os comandos necessários para mover para o modo de configuração da interface para GigabitEthernet0/1.
- b. Consulte o endereço IPv6 na Tabela de Endereçamento.
- c. Configure o endereço IPv6 e o endereço de link local e ative a interface.

Etapa 4: Configure o endereçamento IPv6 em Serial0/0/0.

- a. Digite os comandos necessários para passar para o modo de configuração de interface para Serial 0/0/0.
- b. Consulte o endereço IPv6 na Tabela de Endereçamento.
- c. Configure o endereço IPv6 e o endereço de link local e ative a interface.

Etapa 5: Verifique o endereçamento IPv6 em R1.

É uma boa prática verificar o endereçamento quando estiver concluído, comparando valores configurados com os valores na tabela de endereçamento.

- a. Sair do modo de configuração em R1.
- b. Verifique o endereçamento configurado emitindo o seguinte comando:

```
R1#show ipv6 interface brief
```

c. Se algum endereço estiver incorreto, repita as etapas acima conforme necessário para fazer qualquer correção.

Observação: Para fazer uma alteração no endereçamento com IPv6, você deve remover o endereço incorreto ou então o endereço correto e o endereço incorreto permanecerão configurados na interface.

Exemplo:

```
R1(config-if) # no ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
```

d. Salve a configuração do roteador na NVRAM.

Parte 2: Configurar o Endereçamento IPv6 em Servidores

Etapa 1: Configure o endereçamento IPv6 no servidor Accounting (Contabilidade).

- a. Clique em Accounting e clique na guia Desktop > IP Configuration.
- b. Defina o Endereço IPv6 como 2001:db8:1:1::4 com o prefixo /64.
- c. Defina o Gateway IPv6 como o endereço de link local, fe80::1.

Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 no servidor CAD.

Configure o servidor **CAD** com endereços como foi feito na Etapa 1. Consulte o endereço IPv6 na **Tabela de Endereçamento**.

Parte 3: Configurar o Endereçamento IPv6 em Clientes

Etapa 1: Configure o endereçamento IPv6 nos clientes Sales (Vendas) e Billing (Cobrança).

- a. Clique em Cobrança e selecione a guia Desktop seguida de Configuração de IP.
- b. Defina o Endereço IPv6 como 2001:db8:1:1::3 com o prefixo /64.
- c. Defina o Gateway IPv6 como o endereço de link local, fe80::1.
- d. Repita as etapas 1a a 1c para Vendas. Consulte o endereço IPv6 na Tabela de Endereçamento.

Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 nos clientes Design (Projeto) e Engenharia (Engenharia).

- a. Clique em Engineering e selecione a quia Desktop seguida de IP Configuration.
- b. Defina IPv6 Address (Endereço IPv6) como 2001:db8:1:2::3 com o prefixo /64.
- c. Defina o Gateway IPv6 como o endereço de link local, fe80::1.
- d. Repita as etapas 2a a 2c para **Design**. Consulte o endereço IPv6 na **Tabela de Endereçamento**.

Parte 4: Testar e Verificar a Conectividade da Rede

Etapa 1: Abra as páginas Web do servidor nos clientes.


- a. Clique em **Sales** e na guia **Desktop**. Feche a janela **IP Configuração** de IP), se necessário.
- b. Clique em **Web Browser**. Digite **2001:db8:1:1::4** na caixa URL e clique em **Go**. O site **Accounting** (Contabilidade) será exibido.
- c. Digite 2001:db8:1:2::4 na caixa URL e clique em Go. O site CAD será exibido.
- d. Repita as etapas 1a a 1d para o restante dos clientes.

Etapa 2: Faça ping no ISP.


- a. Clique em qualquer cliente.
- b. Clique na guia Desktop > Command Prompt (Prompt de comando).
- c. Teste a conectividade com o ISP inserindo o seguinte comando:

PC> ping 2001:db8:1:a001::1

d. Repita o comando **ping** com outros clientes até que toda conectividade seja verificada.



```
R1(config-if) #ipv6 address 2001:db8:1:a001::2/64 R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local R1(config-if) #no shutdown
```





Programming

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:1:a001::1
Pinging 2001:db8:1:a001::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=5ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Ping statistics for 2001:DB8:1:A001::1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

C:\>
```



```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:1:a001::1

Pinging 2001:db8:1:a001::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 2001:DB8:1:A001::1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```