# **Ćwiczenie 12** Konfigurowanie i testowanie VPN (PPTP)

W czasie realizacji ćwiczenia należy opracowywać sprawozdanie według załączonego wzoru, zawierające obrazy odpowiednich okien, oraz wnioski i komentarze dotyczące realizowanych zadań.

<u>Sprawozdanie w postaci elektronicznej należy oddać prowadzącemu zajęcia</u>

<u>przed opuszczeniem laboratorium.</u>

#### **Zadanie 1** Konfigurowanie serwera VPN-PPTP.

<u>Ćwiczenie to powinno zostać zrealizowane na jednym z komputerów partnerskich.</u>

- 1. Jeżeli protokół TCP/IP jest konfigurowany dynamicznie, to zmienić konfigurację na statyczną, nadając komputerowi adres 192.168.x.nr\_serwera. Wartość x poda prowadzący. Maskę podsieci ustawić na wartość 255.255.0.0. Jeżeli będą potrzebne inne parametry, to poda je prowadzący zajęcia.
- W grupie narzędzi administracyjnych otworzyć konsolę Routing i dostęp zdalny (Routing and Remote Access). W menu podręcznym ikony z nazwą serwera, wybrać polecenie Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny (Configure and Enable Routing and Remote Access), powodujące uruchomienie odpowiedniego kreatora.
- 3. Na stronie Konfiguracja wybrać opcję Konfiguracja niestandardowa.
- 4. Na stronie Konfiguracja niestandardowa zakreślić opcję Dostęp przez sieć VPN.
- 5. Kończąc pracę kreatora, uruchomić usługę RRAS.
- 6. W konsoli *Routing i dostęp zdalny* (*Routing and Remote Access*), w menu podręcznym ikony serwera wybrać funkcję *Właściwości*.
- 7. W oknie zakładki *Ogólne*, powinno być zakreślone pole *Serwer zdalnego dostępu*, a pole *Router* wyczyszczone. Po zaakceptowaniu zmian zezwolić na restart usługi RRAS.
- 8. W oknie zakładki **Protokół IP**, określić statyczną pulę adresów przydzielanych klientom. Pula powinna zawierać 10 adresów począwszy od 10.100.100.
- 9. W konsoli **Zarządzanie komputerem**, w oknie właściwości konta administratora, pod zakładką **Telefonowanie** zakreslić opcję **Zezwalaj na dostęp**.
- 10. Otworzyć i zostawić otwarty kontener *Porty* w przystawce *Routing i dostęp zdalny*.
- 11. Odświeżyć obraz w konsoli RRAS.
- 12. Przy pomocy polecenia *ipconfig* /all (z linii poleceń) wyświetlić informację o konfiguracji interfejsu sieciowego.
- 13. Przy pomocy polecenia *route* (z linii poleceń) wyświetlić zawartość tablicy routingu.

#### Zadanie 2 Konfigurowanie klienta VPN-PPTP.

Ćwiczenie to powinno zostać zrealizowane na drugim z komputerów partnerskich.

- 1. Jeżeli protokół TCP/IP jest konfigurowany dynamicznie, to zmienić konfigurację, nadając komputerowi adres 192.168.x.nr\_klienta. Maskę podsieci ustawić na wartość 255.255.0.0. Jeżeli będą potrzebne inne parametry, to poda je prowadzący zajęcia.
- 2. Przy pomocy polecenia *ipconfig /all* (z linii poleceń) wyświetlić informację o konfiguracji

### Bezpieczeństwo systemów

- interfejsu sieciowego.
- 3. Przy pomocy polecenia *route* (z linii poleceń) wyświetlić zawartość tablicy routingu.
- 4. W panelu sterowania otworzyć okno **Połączenia sieciowe** i uruchomić kreator nowego połączenia.
- 5. Na stronie *Typ połączenia sieciowego* wybrać opcję *Połącz z siecią w miejscu pracy*.
- 6. Na stronie Połączenie sieciowe wybrać opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej.
- 7. Na stronie *Nazwa połączenia* wpisać VPN\_DO\_*nazwa serwera partnera*.
- 8. Na stronie **Wybór serwera sieci VPN** wpisać adres komputera partnera, który pełni rolę serwera VPN.
- 9. Na stronie **Dostępność połączeń** wybrać opcję **Do użytku wszystkich**.
- 10. Po zakończeniu pracy kreatora zamknąć okno umożliwiające podłączenie się do serwera.

## Zadanie 3 Testowanie połaczenia VPN-PPTP.

- 1. Jeżeli nie są jeszcze zainstalowane, to zainstalować pakiet *WinPcap* i *sniffer Ethereal*.
- 2. Na obu komputerach uruchomić sniffer. W razie potrzeby zdefiniować odpowiednie filtry.
- 3. Na komputerze klienta VPN, w oknie **Połaczenia sieciowe**, w menu podręcznym połączenia VPN\_DO\_nazwa serwera partnera wybrać funkcję **Połącz**. Wpisać nazwę konta i hasło administratora. Na obu komputerach zaobserwować proces połączenia w oknie sniffera.
- 4. Po nawiązaniu połączenia, na obu komputerach, w oknach wiersza poleceń wydać polecenie *ipconfig* a następnie *route*.
- 5. Odświeżyć zawartość okna konsoli *Routing i dostęp zdalny* (*Routing and Remote Access*) na serwerze VPN. Zapoznać się również z zawartością kontenera *Klienci zdalnego dostępu*.
- 6. Obserwując zawartość okna sniffera, sprawdzić poprawność komunikacji (w obie strony) pomiędzy komputerami partnerskimi przy pomocy programu *ping* wykorzystując oba dostępne na każdym komputerze interfejsy sieciowe. UWAGA: przed każdym badaniem połączenia (uruchomieniem polecenia *ping*), na nowo uruchamiać sniffer.
- 7. Na komputerze klienta VPN, w oknie **Połaczenia sieciowe**, w menu podręcznym połączenia VPN\_DO\_nazwa serwera partnera wybrać funkcję **Rozłącz**. Na obu komputerach, w oknie sniffera zaobserwować przebieg rozłączania.
- 8. Odświeżyć zawartość okna konsoli *Routing i dostęp zdalny* (*Routing and Remote Access*) na serwerze VPN.
- Na komputerze klienta VPN, w oknie *Połaczenia sieciowe* skasować definicję połączenia VPN.
- 10. Na komputerze serwera VPN, w oknie konsoli **Routing i dostęp zdalny** (Routing and Remote Access), w menu podręcznym pozycji odpowiadającej serwerowi VPN wybrać opcję **Wyłącz routing i dostęp zdalny** (Disable Routing and Remote Access).
- 11. Przy pomocy polecenia *ipconfig* (z linii poleceń) wyświetlić informację o konfiguracji interfejsu sieciowego na obu komputerach.
- 12. Przy pomocy polecenia **route** (z linii poleceń) wyświetlić zawartość tablic routingu na obu komputerach.