
KIT EFFETS SPÉCIAUX · FICHE ANIMATEUR · MODE DÉBUTANT

Atelier Fond Vert

● REC

Placer les participants dans un décor, en photo ou en vidéo, avec l'appli Studio Fond Vert. Installation : 15 minutes.



Le matériel

Fond vert
Tendu contre un mur, sans plis.

Razer Kiyo
Webcam USB, anneau lumineux éteint.

Joby GorillaPod
Pied souple pour la Kiyo.

2 lampes Newell Air Artha XL
Panneaux LED sur pied.

Ordinateur
Avec Chrome et l'appli Studio Fond Vert.

Ruban adhésif
Pour la marque au sol.

L'écran de l'ordinateur est tourné vers les participants : ils se voient dans le décor pendant la prise de vue.

1 Installer le plateau

1. **Tendez le fond vert** contre un mur, sans plis ni ombres. Il descend jusqu'au sol si on filme les pieds.
2. **Collez une marque au sol** à 1,5 m devant le fond. À cette distance, l'ombre de la personne ne tombe pas sur le fond.
3. **Installez les 2 lampes Newell Air Artha XL** une de chaque côté, un peu devant la personne (à environ 45°), à 1 à 1,5 m d'elle, plus haut que sa tête et inclinées vers le bas. Elles éclairent la personne et le fond. Réglez les deux pareil : 5600 K et environ 70 % pour commencer.
4. **Fixez la Razer Kiyo sur le GorillaPod** : détachez son socle pour dégager le pas de vis, puis vissez-la sur le pied. Placez-la face à la marque, à 1,5 à 2 m, à hauteur de poitrine.
5. **Branchez la Kiyo** sur un port USB de l'ordinateur, sans hub si possible. Laissez son anneau lumineux éteint : les lampes Newell éclairent mieux.
6. **Ouvrez Studio Fond Vert** dans Chrome, choisissez « Mode débutant » et suivez les onglets de gauche à droite.

2 Vérifier avant l'arrivée du public

- ☐ Le fond est tendu, sans plis ni zones d'ombre
- ☐ Le vert est calibré, cadre vide (onglet 5)
- ☐ Une photo d'essai est réussie (onglet 6)
- ☐ La mise en veille de l'ordinateur est désactivée
- ☐ La caméra est active dans l'appli (onglet 3)
- ☐ Le masque montre une personne toute blanche
- ☐ Un envoi d'essai à votre adresse a fonctionné
- ☐ Les câbles au sol sont scotchés

3 Utiliser l'appli : 7 onglets, de gauche à droite

1 Installation	2 Conseils	3 Caméra	4 Décor	5 Réglage du vert	6 Enregistrement	7 Envoi
Le plan et le matériel.	À rappeler aux participants.	« Activer la caméra », choisir la Kiyo.	Toucher un décor, placer la personne.	Cadre vide, puis « Calibrer le vert ».	Photo, ou vidéo de 10 s.	Adresse email, puis « Envoyer ».

4 Déroulé type : « Carte postale d'ailleurs », 1 h, 8 participants

HORAIRE	ÉTAPE	CE QUE FAIT L'ANIMATEUR
0:00	Découverte	Passez vous-même devant le fond : le public voit l'incrustation en direct, puis le masque. Rappelez la règle : rien de vert sur soi.
0:05	Consignes	Présentez les décors. Expliquez la marque au sol, l'écran où l'on se voit, le compte à rebours.
0:10	Prises de vue	Un participant à la fois, environ 4 minutes chacun : il choisit son décor, prend la pose, fait 2 ou 3 photos ou une vidéo de 10 s. Les autres l'aident à trouver une pose.
0:45	Envoi	Chacun choisit sa meilleure prise. Envoi à l'adresse de la personne, ou de ses parents pour un mineur.
0:55	Fin	Onglet 7 : « Effacer toutes les prises ». Rangement du matériel.

5 Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Aucune caméra trouvée	Vérifiez le câble USB, essayez un autre port, attendez 10 s, puis « Activer la caméra ».
Accès refusé	Cliquez sur l'icône de caméra ou de cadenas à gauche de l'adresse, choisissez « Autoriser », rechargez la page.
Caméra occupée	Fermez Teams, Zoom, l'application Caméra ou OBS : une caméra ne sert qu'à une application à la fois.
Image noire	Vérifiez que rien ne cache l'objectif. Débranchez et rebranchez la Kiyo.
Ombre ou zones sombres	Éloignez la personne du fond, montez les lampes Newell, réglez-les pareil, puis calibrez à nouveau.
Liseré vert autour	La personne est trop près du fond : faites-la avancer vers la caméra.
Trou dans un vêtement	Le vêtement contient du vert : changez de vêtement ou baissez la force du détourage.
Bords de la pièce visibles	Onglet 5 : curseurs « Masquer les côtés » et « Masquer le haut ».
Rien ne s'ouvre à l'envoi	Aucune messagerie n'est configurée sur l'ordinateur : enregistrez le fichier et envoyez-le depuis votre webmail.

Droit à l'image et données personnelles. Ne prenez en photo que les personnes d'accord, avec l'autorisation écrite des parents pour un mineur. Envoyez chaque prise uniquement à la personne filmée. L'appli n'enregistre pas les adresses email. À la fin de l'atelier, effacez toutes les prises (onglet 7).