

GUIDE OFFICIEL DES REGLAGES



Reglages parfaits XAUUSD SMC

Tous les modules, tous les parametres, valeurs recommandees et explications

Configuration calibree pour l'or (XAU/USD) en M5 / M15, sessions Londres et New York. Chaque parametre est explique : ce qu'il fait, la valeur conseilllee, et quand la modifier. Trois profils prêts a l'emploi : Sniper, Equilibre, Souple.

START Demarrage rapide

- **Graphique** : XAUUSD (or), unite de temps **M15** (execution) avec contexte H1. M5 possible pour les entrees fines.
- **Installation** : Pine Editor → coller le code → Ajouter au graphique. Apres chaque mise a jour : **supprimer** l'ancienne version du graphique puis re-ajouter (sinon TradingView garde les anciens reglages).
- **Alerte** : Alt+A → condition = l'indicateur → « **Tout appel de fonction alert()** » → Une fois par barre a la cloture. Seuls les signaux ≥ 85 (A+/A) declenchent une alerte.

PROFILS Trois profils prêts a l'emploi

🎯 Sniper

Tres peu de trades, qualite maximale

- Seuil alerte : **90**
- Kill zones : **ON**
- Zones M10 : **2** par sens, score min **90**
- Distance M11 : **1.5** ATR



Equilibre

RECOMMANDE

Le calibrage de ce guide

- Seuil alerte : **85**
- Sessions Londres + NY
- Zones M10 : **2-4**, score min **84**
- Distance M11 : **1.0** ATR



Souple

Plus de signaux, a filtrer soi-meme

- Seuil alerte : **85**, affichage **75**
- Kill zones : **OFF**
- Zones B/C : **ON** (observation)
- Distance M11 : **0.5** ATR



La regle d'or du calibrage

Choisissez UN profil, tradez-le **2 semaines en demo sans rien toucher**, notez vos resultats, puis ajustez **un seul parametre a la fois**. C'est exactement ainsi qu'un desk professionnel calibre un systeme. Le sur-reglage permanent est l'ennemi n°1 de la constance.

M1 Market Structure

Defaults parfaits

Le squelette : HH/HL/LH/LL, BOS, CHoCH, structure multi-timeframe.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Pivots / lookback	default	Calibres pour la volatilite de l'or
Timeframe de contexte	60 (H1)	Le biais directeur de la journee
Affichage BOS / CHoCH / swings	ON	Lecture immediate de la structure

M2 Liquidity Engine

Defaults parfaits

Detecte EQH/EQL, PDH/PDL, PWH/PWL et les sweeps de ces niveaux (verrou n°1).

Parametre	Valeur	Pourquoi
Show previous day high/low (PDH/PDL)	ON	Cibles de liquidite journalieres
Show previous week high/low (PWH/PWL)	ON	Cibles de liquidite hebdomadaires
Detection EQH/EQL, sweeps	default	Zero repaint, sur cloture uniquement

M3 Smart Money Concepts

[Defaults parfaits](#)

Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium/Discount, setups SMC+.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Detection OB / FVG	default	Seuls les OB precedant une cassure comptent
Premium / Discount	default	Equilibre 50 % du dernier swing majeur

M4 Wyckoff

[Defaults parfaits](#)

Phase du cycle (accumulation/markup/distribution/markdown), Spring et Upthrust.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Show Wyckoff range box + phase	ON	Voir la phase en un coup d'oeil
Use Wyckoff phase as context filter	ON	Bloque les trades a contre-cycle (pas d'achat en distribution)

M5 Filtres Pro

[A ajuster selon toi](#)

Volume, VWAP, ATR, sessions : les filtres de contexte qui departagent.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Session Londres	ON	Volatilite propre, respect des zones
Session New York	ON	Le gros du volume sur l'or
Session Asie	OFF	Faible volume, zones peu respectees
Kill zones (08h-11h / 14h30-17h Paris)	au choix	ON = qualite max (profil Sniper) · OFF = plus de signaux
Filtre ATR (volatilite minimum)	ON	Evite les marches trop calmes (ranges morts)
Filtre VWAP / Volume	default	5 pts chacun dans le score, jamais bloquants seuls

M6 Moteur de decision (score /100)

[Defaults parfaits](#)

Le cerveau : additionne les 8 familles, applique les 2 verrous, decide.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Seuil d'affichage du signal	80	En dessous : aucun signal affiche
Seuil d'alerte A+	85	Alerte TradingView uniquement ≥ 85 . Passer a 90 pour le profil Sniper
Sweep validity (barres)	20	Verrou 1 : fenetre de validite du sweep
Cooldown entre signaux	default	Anti-spam : un signal par configuration



Rappel du bareme

Liquidite 20 · BOS/CHoCH 20 · OB/FVG 15 · Wyckoff 15 · HTF 10 · ATR+Session 10 · Volume 5 · VWAP 5 (+ bonus Fibonacci interne, plafonne). **Aucun signal sans sweep ET sans cassure de structure**, quel que soit le score.

M7

Zones potentielles (pre-signal)

A ajuster selon toi

Zones en construction notees sur 10 facteurs, avant le signal final.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Afficher les zones potentielles	ON	Preparation des setups
Afficher aussi les zones B / C	OFF	Seules les A+/A (≥ 6 facteurs / 10) meritent l'ecran
Largeur maximale de zone (x ATR)	0.4	Zone resserree = vrai point d'entree. 0.3 pour encore plus fin

M8

TP Engine (cibles dynamiques)

Defaults parfaits

TP ancrs sur l'ATR et cales sur la structure - jamais de points fixes.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Mode TP	Equilibre	TP1 ≈ 1.5 ATR, TP2 ≈ 3, TP Final ≈ 5. Agressif si tu laisses courir sur H1+, Conservateur pour scalping strict
SL (multiple ATR)	default	Utilise seulement si Precision Engine OFF
Afficher les lignes TP	ON	Lecture directe des objectifs sur le graphique

M9

Fibonacci interne (invisible)

Defaults parfaits

Bonus de score quand le prix reagit dans l'OTE (0.618-0.786). Ne trace rien.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Activer le bonus Fibonacci	ON	Departage les setups, jamais decisif seul (max +10, plafonne a 100)
Tolerance de zone	0.03	3 % de l'amplitude du swing autour de chaque niveau

PE

Precision Engine (execution institutionnelle)

Defaults parfaits

Entree au niveau institutionnel exact + SL derriere la vraie invalidation.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Entree & Stop Loss de precision	ON	Entree limite sur bord d'OB / milieu de FVG, SL structurel serre, meilleur R:R
Distance max entree limite (x ATR)	1.2	Au-dela, retour au prix de cloture (pour ne pas rater le mouvement)
Marge du SL structurel (x ATR)	0.5	Marge serree derriere l'invalidation reelle

 Trade-off assume

Avec une entree limite, le prix peut parfois ne pas revenir remplir l'ordre : on rate le trade. C'est le prix de la precision (meilleures entrees, R:R superieur). Si tu preferes ne jamais rater un signal : **OFF** = comportement d'origine exact (entree au prix de cloture).

M10 Zones institutionnelles predictives

[A ajuster selon toi](#)

Zones Buy/Sell Limit detectees a l'avance (contour PLEIN), score independant /100.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Activer le moteur de zones predictives	ON	Preparation des trades a l'avance
Score minimum d'une zone	84	A+/A uniquement. 90 pour le profil Sniper
Afficher aussi les zones B / C	OFF	Qualite avant quantite
Nombre max de zones par sens	2 a 4	2 = graphe epure · 4 = plus de preparation (max 6)
Duree de validite (jours)	3	5-7 si tu trades aussi le H1 et veux voir tres loin
Distance min entre 2 zones (x ATR)	1.0	Anti-doublons
Marge SL / TP1 / TP2 / TP Final	0.5 / 1.5R / 3R / 5R	Plan de trade complet par zone
Fiche detaillee sur chaque zone	ON	Score, entree, SL, TP, validite, statut
Tableau recapitulatif	ON	Vue d'ensemble de toutes les zones
Position du tableau des zones	Bas gauche	TOUJOURS un coin different du panneau principal (sinon superposition)

M11 Zones d'anticipation HTF

[A ajuster selon toi](#)

Zones posees tres en avance sur PDH/PDL, PWH/PWL et swings H4 (contour POINTILLE, ligne d'entree exacte au centre).

Parametre	Valeur	Pourquoi
Activer les zones d'anticipation	ON	Preparer les Buy/Sell Limit des heures/jours a l'avance
Zones sur PDH / PDL	ON	Liquidite de la veille
Zones sur PWH / PWL	ON	Liquidite de la semaine (les plus fortes)
Zones sur swings H4	ON	Structure intermediaire
Demi-largeur de zone (x ATR)	0.15	Chirurgical. La ligne pointillee = prix d'entree EXACT. Zones A+ encore resserrees automatiquement
Distance minimum au prix (x ATR)	1.0	Ne montre que ce qui est vraiment EN AVANCE. 1.5 si trop de zones
Marge du Stop Loss (x ATR)	0.6	SL conseille derriere le niveau



Lire les deux types de zones

Contour PLEIN = zone predictive proche (Module 10). **Contour POINTILLE** = zone d'anticipation lointaine (Module 11). Vert = achat, rouge = vente. • **ACTIVE** quand le prix est dedans - mais c'est TOUJOURS le score /100 et les deux verrous qui valident ou refusent le trade.

Parametre	Valeur	Pourquoi
Mode d'affichage	Desktop	Panneau COMPLET d'office sur PC (Mobile = compact)
Position du panneau principal	Milieu droite	Degage les bougies
Taille	Normal	Compact sur petit ecran, Large sur grand ecran
Transparence des panneaux	75 %	Voir les bougies derriere

- ✔ Check-list finale (2 minutes)
- › Sessions : Londres + New York ON, Asie OFF
 - › Zones B/C : OFF partout (M7 et M10)
 - › Tableau des zones : coin DIFFERENT du panneau principal
 - › Alerte TradingView creee (« Tout appel de fonction alert() »)
 - › 2 semaines de demo avant tout reel, un seul reglage change a la fois

Avertissement. Cet indicateur est un outil d'aide a la decision et ne constitue pas un conseil en investissement. La « probabilite estimee » est un indicateur de confiance derive du score, non une probabilite reelle de gain. Le trading a effet de levier comporte un risque de perte en capital pouvant depasser le depot initial. Les performances passees ne prejudent pas des performances futures. Testez en demonstration avant tout usage en reel.