虚拟化技术实现 — QEMU-KVM & Libvirt 原创

云物互联 2021-07-14 16:51:01

文章目录

- ♂ 目录
- ② 前文列表
- @ QEMU
- • QEMU-KVM
- ② QEMU-KVM 调用 KVM 内核模块启动虚拟机的流程概要

前文列表


《虚拟化技术实现 — 虚拟化技术发展编年史》

KVM

KVM(Kernel-based Virtual Machine,基于内核的虚拟机)是一种用于 Linux 内核中的虚拟化基础设施。本质是一个嵌入到 Linux 内核中的虚拟化功能模块 kvm.ko(kvm-intel.ko/kvm-AMD.ko),该模块在利用 Linux 内核所提供的部分操作系统能力(e.g. 任务调度、内存管理、硬件设备交互)的基础上,再加入了处理器和内存虚拟化的能力,使得 Linux 内核具备了成为 VMM 的条件。

- KVM 内核模块本身只能提供 CPU 和内存的虚拟化。
- KVM 需要在具备 Intel VT 或 AMD-V 功能的 x86 平台上运行,所以 KVM 也被称之为硬件辅助的虚拟化实现。
- KVM 包含一个提供给 CPU 底层虚拟化实现可加载的内核模块 kvm.ko (kvm-intel.ko、kvm-AMD.ko)。

KVM 于 2007 年 2 月 5 日被集成到 Linux 2.6.20 内核中。使用 KVM 的前提是宿主机必须拥有支持硬件虚拟化拓展特性 (Intel VT 或者 AMD -V) 的处理器。



KVM 的功能清单:


- 支持 CPU 和 Memory 超分 (Overcommit)
- 支持半虚拟化 I/O (virtio)
- 支持热插拔 (CPU、块设备、网络设备等)
- 支持 SMP (Symmetric Multi-Processing,对称多处理)处理器架构
- 支持 NUMA (Non-Uniform Memory Access , 非一致存储访问) 处理器架构
- 支持实时迁移 (Live Migration)
- 支持 PCI 设备直接分配 (Pass-through) 和单根 I/O 虚拟化 (SR-IOV)
- 支持合并相同内存页 (KSM)

以 Intel VT 为例, 当启动 Linux 操作系统并加载 KVM 内核模块时:

- 1. 初始化 KVM 模块内部的数据结构;
- 2. KVM 模块检测当前的 CPU 体系结构,然后打开 CPU 控制器以及存取 CR4 寄存器的虚拟化模式开关,并通过执行 VMXON 指令将 Hos t OS/VMM(在 KVM 环境中,Host OS 即是 VMM)置于虚拟化模式的根模式(Root Mode);
- 3. 最后, KVM 模块创建特殊的接口设备文件/dev/kvm 并等待来自用户空间(QEMU)的指令。


但需要注意的是,KVM 是运行在内核态的且本身不能进行任何设备的模拟。所以,KVM 还必须借助于一个运行在用户态的应用程序来模拟 出虚拟机所需要的虚拟设备(e.g. 网卡、显卡、存储控制器和硬盘)同时为用户提供操作入口。目前这个应用程序的最佳选择就是 QEMU。 QEMU

QEMU(Quick Emulator)是一款免费的、开源的、纯软件实现的、可执行硬件虚拟化的 VMM。与 Bochs, PearPC 等模拟器相比, QEMU 具有高速(配合 KVM)以及跨平台的特性。




事实上,QEMU 本身作为一套完整的 VMM 实现,包括了处理器虚拟化,内存虚拟化,以及模拟各类虚拟设备的功能。QEMU 4.0.0 版本甚至几乎可以模拟任何硬件设备,但由于这些模拟都是纯软件实现的,所以其性能低下。

在 KVM 开发者在对 QEMU 进行稍加改造后, QEMU 可以通过 KVM 对外暴露的 /dev/kvm 接口来对其进行调用。从 QEMU 角度来看,也可以说是 QEMU 使用了 KVM 的处理器和内存虚拟化功能,为自己的虚拟机提供了硬件辅助虚拟化加速。



此外,虚拟机的配置和创建、虚拟机运行所依赖的虚拟设备、虚拟机运行时的用户环境和用户交互,以及一些虚拟机的特定技术,比如:动态迁移,都是交由 QEMU 来实现的。



总的来说, QEMU 具有以下几种使用方式:

- 1. 纯软件(二进制翻译)实现的全虚拟化虚拟机
- 2. 基于硬件辅助虚拟化(KVM)的全虚拟化虚拟机
- 3. **仿真器**:为用户空间的进程提供 CPU 仿真,让在不同处理器结构体系上编译的程序得以跨平台运行。例如:让 SPARC 架构上编译的程序在 x86 架构上运行(借由 VMM 的形式)。

QEMU-KVM


KVM 官方提供的软件包下载包含了 KVM 内核模块、QEMU、qemu-kvm 以及 virtio 四个文件。其中,qemu-kvm 本质是专门针对 KVM 的QEMU 分支代码包(一个特殊的 QEMU 版本)。

QEMU-KVM 相比原生 QEMU 的改动:

- 原生的 QEMU 通过指令翻译实现 CPU 的完全虚拟化,但是修改后的 QEMU-KVM 会调用 ICOTL 命令来调用 KVM 模块。
- 原生的 QEMU 是单线程实现, QEMU-KVM 是多线程实现。

然而在 QEMU 1.3 版本之后两者又保持一致了,但我们能仍习惯在 KVM 语境中将其称之为 QEMU-KVM。

NOTE:在 RHEL6/CentOS6中,qemu-kvm 存放在 /usr/libexec 目录下。不过 PATH 环境变量缺省是不包含此目录的,所以用户无法直接使用 qemu-kvm,这样做是为了防止 QEMU 替代了 KVM 作为 VMM 的角色。如果希望启用 QEMU 作为 VMM 的话,可以通过将 /usr/libexe c/qemu-kvm 链接为 /usr/bin/qemu 来完成。



在 QEMU-KVM 中,KVM 运行在内核空间,提供 CPU 和内存的虚级化,以及 Guest OS 的 I/O 拦截。QEMU 运行在用户空间,提供硬件 I/O 虚拟化,并通过 ioctl 调用 /dev/kvm 接口将 KVM 模块相关的 CPU 指令传递到内核中执行。当 Guest OS 的 I/O 被 KVM 拦截后,就会将 I/O 请求交由 QEMU 处理。例如:

```
open("/dev/kvm", O_RDWR|O_LARGEFILE)
2.
    ioctl(3, KVM_GET_API_VERSION, 0)
                                            = 12
    ioctl(3, KVM CHECK EXTENSION, 0x19)
3.
   ioctl(3, KVM_CREATE_VM, 0)
  ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0x4)
   ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0x4)
                                            = 1
    ioctl(4, KVM_SET_TSS_ADDR, 0xfffbd000) = 0
   ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0x25)
                                            = 0
8.
   ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0xb)
10. ioctl(4, KVM_CREATE_PIT, 0xb)
                                            = 0
11.
   ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0xf)
                                            = 2
   ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0x3)
                                           = 1
12.
13. ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0)
                                           = 1
14. ioctl(4, KVM_CREATE_IRQCHIP, 0)
                                            = 0
   ioctl(3, KVM_CHECK_EXTENSION, 0x1a)
                                            = 0
```

QEMU-KVM 调用 KVM 内核模块启动虚拟机的流程概要

1. 获取 /dev/kvm fd (文件描述符)

```
1. kvmfd = open("/dev/kvm", O_RDWR);
```

2. 创建虚拟机,获取虚拟机的句柄。KVM_CREATE_VM 时,可以理解成 KVM 为虚拟机创建了对应的数据结构,然后,KVM 会返回一个文件句柄来代表该虚拟机。针对这个句柄执行 ioctl 调用即可完成对虚拟机执行相应的管理,比如:创建用户空间虚拟地址(Virtual Addr

ess)、客户机物理地址(Guest Physical Address)以及主机物理地址(Host Physical Address)之间的映射关系;

```
1. vmfd = ioctl(kvmfd, KVM_CREATE_VM, 0);
```

- 3. 为虚拟机映射内存和其他的 PCI 设备,以及信号处理的初始化。
- ioctl(kvmfd, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, &mem);
- 4. 将虚拟机镜像数据映射到内存,相当于物理机的 boot 过程,把操作系统内核映射到内存。
- 5. 创建 vCPU,并为 vCPU 分配内存空间。KVM_CREATE_VCPU 时,KVM 为每一个 vCPU 生成对应的文件句柄,对其执行相应的 ioctl调用,就可以对 vCPU 进行管理。

```
    ioctl(kvmfd, KVM_CREATE_VCPU, vcpuid);
    vcpu->kvm_run_mmap_size = ioctl(kvm->dev_fd, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, 0);
```

6. 创建 vCPU 个数的线程并运行虚拟机。


```
    ioctl(kvm->vcpus->vcpu_fd, KVM_RUN, 0);
```

7. 线程进入循环,监听并捕获虚拟机退出原因,做相应的处理。这里的退出并不一定指的是虚拟机关机,虚拟机如果遇到 I/O 操作,访问硬件设备,缺页中断等都会执行退出。执行退出可以理解为将 CPU 执行上下文返回到 QEMU。

```
open("/dev/kvm")
1.
2.
3.
    ioctl(KVM_CREATE_VM)
    ioctl(KVM_CREATE_VCPU)
4
5.
    for (;;) {
6.
7.
         ioctl(KVM_RUN)
8.
         switch (exit_reason) { /* 分析退出原因,并执行相应操作 */
         case KVM_EXIT_IO: /* ... */
9.
        case KVM_EXIT_HLT: /* ... */
10.
11.
12.
     }
```

Libvirt

Libvirt 是目前使用最为广泛的异构虚拟化管理工具及 API,由应用程序编程接口库、Libvirtd Daemon、virsh CLI组成。




其中 Libvirtd Daemon 负责调度和管理虚拟机,而且这个 Daemon 可以分为 root 权限和普通用户权限的两种 libvirtd。root 权限,可以虚拟 出物理主机的各种设备。

开启 root 权限 libvirtd:


. sudo libvirtd --daemon

Libvirtd Daemon 还可供本地或远程的 virsh 调用,所以 Libvirt 具有两种控制方式:

1. 本地控制管理: Management Application 和 Domain 在同一个 Node 上。




2. 远程控制管理:Management Application 和 Domain 不再同一个 Node 上。该模式使用了运行于远程节点上的 libvirtd 守护进程,当在其他节点上安装 Libvirt 时 Management Application 会自动启动,并且会自动确定本地虚拟机的监控程序和为虚拟机安装驱动程序。Management Application 通过一种通用协议从本地 Libvirt 连接到远程 libvirtd。



此外,Libvirt 引用了面向驱动的架构设计,对所有的虚拟化技术都提供了相应的驱动和统一的接口,所以 Libvirt 支持异构的虚拟化技术。同时 Libvirt 提供了多种语言的编程接口,可以通过程序调用这些接口来实现对虚拟机的操作。由此可见,Libvirt 具有非常强的可扩展性,Ope nStack 与 Libvirt 关系密切。

例如:Libvirt 将 XML 格式的配置转换为 qemu-cli 调用。它还提供了一个管理守护进程来配置子进程(e.g. QEMU),因此 QEMU 可以不使用 root 权限。Openstack Nova 在启动虚机时,Nova 会使用 Libvirt 为每个虚机启动一个 QEMU 子进程。



在 KVM 中,可以使用 virsh CLI 来调用 libvirtd,libvirtd 再通过调用 qemu-kvm 来操作 KVM 虚拟机。

