# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 1 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017



# Betriebsmeldungsverwaltung

# Betriebshandbuch Anwendungshandbuch Diagnosehandbuch

Version 9.0

Stand 19.04.2017

Produktzustand akzeptiert

Datei BetrInf\_VeW-BMVeW\_FREI\_V9.0\_2017-04-19.docx

Projektkoordinator NERZ e.V.

Projektleiter NERZ e.V.

Projektträger NERZ e.V

www.nerz-ev.de

Ansprechpartner FTB des NERZ e.V.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 2 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

### 0 Allgemeines

#### 0.1 Lizenzen



Dieses Dokument steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

#### 0.1.1 Ursprüngliche Dokumente und Autoren

Dieses Dokument basiert auf den Inhalten folgender Dokumente (und ggf. Vorgängerversionen):

• BetrInf\_VeW-BMVeW\_FREI\_V5.0\_2013-08-20.doc

Beteiligte Autoren an den Vorgängerdokumenten:

- A. Lensing, Swarco Traffic Systems
- T. Pittner, Swarco Traffic Systems
- Thomas. Bräuner, RP Tübingen, Landesstelle für Straßentechnik
- Uwe Peuker, BitCtlr

#### 0.2 Verteiler

Organisationseinheit	Name	Anzahl Kopien	Vermerk
NERZ e.V.		1	

Tabelle 0-1: Dokumentenverteiler

### 0.3 Änderungsübersicht

Version	Datum	Kapitel	Bemerkungen	Bearbeiter
1.0	25.08.2008		Erstellung des 1. Entwurfs	A. Lensing
1.0	11.09.2008		Überarbeitung	T. Pittner
2.0	19.02.2009		Überarbeitung gemäß Prüfprotokoll vom 25.09.2008	T. Pittner
3.0	01.04.2009		Überführung in den Zustand "Akzeptiert"	T. Bräuner
4.0	01.06.2012		Anpassung Namenskonvention NERZ	T. Bräuner
4.1	31.07.2013		Meldungstext in Kriterien ergänzt	U. Peuker
5.0	20.08.2013		Anpassung Versionierung NERZ	H. C. Kniß
5.9	17.06.2016	alle	Überarbeitung und Ergänzung der BetrInf auf Basis der Anforderungen aus der laufenden Zertifizierung. Grundlage dieses Dokuments waren die aktuellsten veröffentlichten Betriebsinformationen zu dieser SWE, Dokument "BetrInf_VeW- BMVeW_FREI_V5.0_2013-08-20.doc"	H. C. Kniß (HCK), FTB NERZ
6.0	02.08.2016		Überführung in den Zustand akzeptiert	H. C. Kniß (HCK), FTB NERZ
7.0	31.08.2016		Redaktionelle Überarbeitung, Dokumentenname an Standardvorgabe angepasst.	H. C. Kniß (HCK), FTB NERZ

# BetrInf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 3 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

Version	Datum	Kapitel	Bemerkungen	Bearbeiter
8.0	19.03.2017	0.7 2.1.3 2.2.1.1 2.2.2.2ff	Korrekturen entsprechend Prüfbericht zur Zertifizierung.	H. C. Kniß (HCK), FTB NERZ
9.0	19.04.2017	0.7	Referenzen angepasst	H. C. Kniß (HCK), FTB NERZ
		2.2.2.3.1	Tabelle 2-4, Beschreibung der Aktion "Verwalten" korrigiert	

Tabelle 0-2: Änderungsübersicht

### 0.4 Inhaltsverzeichnis

0	Allge	emeine	s	2
	0.1	Lizenz	zen	2
	• • •	0.1.1	Ursprüngliche Dokumente und Autoren	
	0.2	Verteil	ler	
	0.3		ungsübersicht	
	0.4		sverzeichnis	
	0.5	Abkürz	zungsverzeichnis	5
	0.6		tionen	
	0.7	Refere	enzierte Dokumente / URLs	5
	8.0		ungsverzeichnis	
	0.9	Tabell	enverzeichnis	6
1	Übeı	rblick		7
	1.1	Inhalt	des Dokuments	7
	1.2		eschreibung der Funktionalität	
2	Betr	iehshaı	ndbuch	8
_			ation der Software	
	2.1	2.1.1	Voraussetzungen	
		2.1.1	2.1.1.1 Java	88
			2.1.1.1 Java 2.1.1.2 SWE	8
		2.1.2	Laufzeitumgebung	
		2.1.2	Benötigte zusätzliche Softwarekomponenten	و ۵
		2.1.4	Erstinstallation der Software	
		2.1.7	2.1.4.1 Weitere Installationsschritte	10
		2.1.5	Kontrolle der Installation	
		2.1.6	Deinstallation der Software	
		2.1.7	Aktualisierung der Software	
	2.2		ntung von Software und Datenverteiler	
		2.2.1	Konfiguration	
			2.2.1.1 Konfigurationsbereiche	10
			2.2.1.2 Spezifische Konfigurationen	11
		2.2.2	Parametrierung	12
			2.2.2.1 Parametrierung der Parametrierung	12
			2.2.2.2 Parameter atg.verwaltungDynamischerObjekte	13
			2.2.2.3 Parameter atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel	14
			2.2.2.4 Parameter atg.meldung	22
			2.2.2.5 Parameter atg.meldungsGruppeMeldung	23
		2.2.3	Ein- und Ausgangsdaten	23
			2.2.3.1 Eingangsdaten	23
			2.2.3.2 Ausgangsdaten	24

# BetrInf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: Version: Stand: 4 von 39 9.0 19.04.2017

		2.2.4	Aufnahme des Betriebs	25
			2.2.4.1 Startparameter	25
			2.2.4.2 Starten der SWE	28
			2.2.4.3 Alternative: Start-Stopp	29
			2.2.4.4 Dauer des Startvorgangs	29
	2.3	Überw	achung des Betriebs	30
		2.3.1	Überwachung des Prozesses	
			2.3.1.1 Windows	30
			2.3.1.2 Linux	30
		2.3.2	Prüfung Störungsfreiheit	
			2.3.2.1 Prüfung durch Log-Files	30
	2.4	Unterb	rechung oder Beendigung des Betriebs	30
		2.4.1	Voraussetzungen	30
		2.4.2	Unterbrechung des Betriebs	30
		2.4.3	Beenden des Betriebs	30
			2.4.3.1 Windows	30
			2.4.3.2 Linux	31
3	Anw	enderh	andbuch	32
4	Diag	noseha	andbuch	32
	4.1	Popöti	gte Werkzeuge	30
	4.1		osemöglichkeiten	
	7.2	4.2.1	Betriebsmeldungen	
		4.2.2	Allgemeine Meldungen (Startmeldungen)	
		4.2.3	Allgemeine Meldungen (Debug-Level INFO/KONFIG)	
		4.2.4	Allgemeine Meldungen (Debug-Level WARNING)	
		4.2.5	Allgemeine Meldungen (Debug-Level ERROR)	
		4.2.6	Überprüfung der Parametrierung	
		4.2.7	Überprüfung des Prozesszustandes	
5	Anh	ang		39
		Ū	chnicetruktur	30

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 5 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 0.5 Abkürzungsverzeichnis

Siehe [AbkBSVRZ].

Darüber hinaus werden folgende Abkürzungen verwendet:

BASt Bundesanstalt für Straßenwesen

BSVRZ Basis System VRZ

ERZ Einheitliche Rechnerzentralensoftware

NERZ Nutzer der ERZ, siehe auch www.nerz-ev.de

#### 0.6 Definitionen

Siehe [GlossarBSVRZ].

Darüber hinaus werden folgende Abkürzungen verwendet:

---

#### 0.7 Referenzierte Dokumente / URLs

Die folgende Tabelle listet die im Dokument verwendeten Referenzen auf. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die folgenden Archiv-URLs vorhanden:

NERZ-Archiv: http://www.nerz-ev.de/ → Dokumente und Software

[VMOD97] Der Bundesminister des Inneren, Entwicklungsstandard für IT-Systeme

des Bundes Vorgehensmodell, Juni 1997, KBSt, Koordinations- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der

Bundesverwaltung.

[AbkBSVRZ] Abkürzungsverzeichnis BSVRZ Gesamt

NERZ-Archiv: Abk\_BSVRZ-Gesamt\_FREI\_V4.0\_D2006-08-15.doc

[GlossarBSVRZ] Glossar BSVRZ Gesamt

NERZ-Archiv: SE-02.0002-Glos-0.4\_\_Glossar\_\_global\_\_.pdf

[JDK ] Übersicht über JavaSE inklusive dem Java SE Development Kit

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html

[JRE] Übersicht über JavaSE inklusive des Java SE Runtime Environments

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html

[BetrInf DaV-DaV] Betriebsinformationen zum Datenverteiler

NERZ-Archiv: BetrInf\_DaV-DaV\_FREI\_V5.0\_D2017-04-19.docx/.pdf

[BetrInf\_DaV-DAF] Betriebsinformationen zu den Datenverteilerapplikationsfunktionen

NERZ-Archiv: BetrInf DaV-DAF FREI V5.0 D2017-04-19.docx/.pdf

[BetrInf PuK-Konfig] Betriebsinformationen zur Konfiguration

NERZ-Archiv: BetrInf PuK-Konfig FREI V5.0 D2017-04-19.docx/.pdf

[BetrInf\_PuK-Param] Betriebsinformationen zur Parametrierung

NERZ-Archiv: BetrInf\_PuK-Param\_FREI\_V9.0\_D2017-04-19.docx/.pdf

[BetrInf\_Sys-StartStopp] Betriebsinformationen zu StartStopp

NERZ-Archiv: BetrInf\_Sys-StartStopp\_FREI\_V5.0\_D2012-09-04.doc

[BetrInf\_KEx-EMailFaxSms] Betriebsinformationen zu Meldungsverwand per Email/Fax/Sms

NERZ-Archiv:

BetrInf\_KEx-EMailFaxSMS\_FREI\_V5.0\_D2012-05-30.doc

Seite: 6 von 39 **BetrInf** NERZ e.V. Version: 9.0 Betriebsmeldungsverwaltung Stand: 19.04.2017 [DatKatHTML] Aktuelle Darstellung des Datenkatalogs der ERZ-Software als navigierbare HTML-Darstellung Zugriff über NERZ-Seite: <a href="http://www.nerz-ev.de/datkat/start.html">http://www.nerz-ev.de/datkat/start.html</a> Homepage des Vereins der "Nutzer der einheitlichen [NERZ] Rechnerzentralensoftware für Verkehrsrechnerzentralen - NERZ e.V." http://nerz-ev.de/

[NERZSoftware] Softwarearchiv des NERZ e.V.

http://nerz-ev.de/produkte/software-dokumente

[DatKatHTML] Datenkatalog der ERZ-Software

http://www.nerz-ev.de/datkat/start.html

### 0.8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1: Beispiel KB für Objekte vom Typ typ.versandModulExterneMeldungen und typ.meldungsGruppe	12
Abbildung 2-2: Beispiel-Parametersatz für Parameters atg.verwaltungDynamischerObjekte	
Abbildung 2-3: Datenfluss Betriebsmeldungsverwaltung	
Abbildung 2-4: Parameter als Regelbasis	
Abbildung 2-5: Aufbau atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel, Darstellung aus [DatKatHTML]	
Abbildung 2-6: Beispiel-Parametersatz für atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel	
Abbildung 2-7: Beispiel-Parametersatz für atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel	21
Abbildung 2-8: Beispiel-Parametersatz für atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel	22
Abbildung 2-9: Startskript für DOS	29
Abbildung 2-10: Auszug aus StartStopp	29
0.9 Tabellenverzeichnis	
Tabelle 0-1: Dokumentenverteiler	2
Tabelle 0-2: Änderungsübersicht	3
Tabelle 1-1: Typographie	7
Tabelle 1-2: Konventionen	7
Tabelle 2-1: Benötigte Konfigurationsbereiche	11
Tabelle 2-2: Benötigte Parameter-Attributgruppen	13
Tabelle 2-3: Filter-Funktionen der Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel	18
Tabelle 2-4: Aktion-Funktionen der Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel	19
Tabelle 4-1: Analysewerkzeuge	32
Tabelle 4-2: Info/Konfig-Meldungen	35
Tabelle 4-3: Warnungen	35
Tabelle 4-4: Fehlermeldungen	38

## Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 7 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 1 Überblick

#### 1.1 Inhalt des Dokuments

In diesem Dokument sind die drei Bestandteile der Betriebsinformation zu finden.

- Betriebshandbuch
- Anwendungshandbuch
- Diagnosehandbuch

Die drei Dokumente wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem Dokument zusammengefasst.

#### Folgende Typographie wird verwendet:

Maschinenschrift kursiv	Namen von Dateien, Ordnern und Benutzern		
Maschinenschrift	Befehle und Texte die in der Kommandozeile oder einem		
	graphischem Dialog eingeben werden		
Maschinenschrift im Fettdruck	Teil eines Befehls oder Eingabetextes, der individuell		
	angepasst werden muss		

Tabelle 1-1: Typographie

#### Folgende Konventionen werden festgelegt:

\$PROJEKT_HOME	Das Verzeichnis in dem das Projekt installiert ist
----------------	--

Tabelle 1-2: Konventionen

#### 1.2 Kurzbeschreibung der Funktionalität

Über die Betriebsmeldungsverwaltung werden alle betrieblich relevanten Ereignisse des Systems (VRZ, UZ, ...) verwaltet. Dazu werden sowohl die automatisch erzeugten Betriebsmeldungen (z. B. zu Fehlermeldungen entsprechend TLS, von SW-Einheiten generierte Meldungen etc.) als auch manuell generierte Meldungen (i.d.R. Eingabe über die Bedienung) sowie auf Basis von spezifischen Benutzervorgaben automatisch erzeugte Meldungen so verwaltet, dass u. a. folgende Funktionen möglich sind:

- Quittierung von Meldungen
- Wiedervorlage von Meldungen
- Zuordnung von Meldungen zu Meldungsgruppen
- Strukturierung und Sortierung der Meldungen nach unterschiedlichen Schlüsseln (BAB, Zeit, Zuständigkeit, Fehlerart, Meldungsgruppen etc.). Zuordnung von Detaildatensätzen zu Meldungen für Kommentare etc.
- Versand von Daten über E-Mail, SMS und Fax
- Parametrierung des Meldungsverhaltens

Zu einer Fehlermeldung (z.B. automatisch generierte Meldung) können über einen längeren Zeitraum immer wieder zusätzliche Meldungen automatisch oder manuell hinzukommen (z.B. Reparaturaufträge, durchgeführte Maßnahmen zur Behebung, Gutmeldung etc.). Um diesen Meldungszusammenhang zu verwalten, dient die Betriebsmeldungsverwaltung, welches die Meldungen zu einem Problem/Vorfall/Ereignis zusammenführt, so dass die Historie zu diesem Ereignis nachvollziehbar und verwaltbar ist.

Betriebsmeldungen werden Klassen zugeordnet und können über definierbare Regeln abhängig von ihrem Inhalt Aktionen auslösen.

Die Funktion Betriebsmeldungsverwaltung stellt die zuvor beschriebenen Funktionen zur **Verwaltung der Meldungen** zur Verfügung.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 8 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

#### 2 Betriebshandbuch

Im Rahmen der Installation, der Einrichtung und des Betriebs der SWE sind folgende Schritte durchzuführen:

- Installation der Software
- Einrichtung von Software und Datenverteiler
  - Konfiguration und Parametrierung
  - Aufnahme des Betriebs
- Überwachung des Betriebs
- Unterbrechung und Beendigung des Betriebs

Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten genau beschrieben.

#### 2.1 Installation der Software

#### 2.1.1 Voraussetzungen

#### 2.1.1.1 Java

Es muss eine Java Runtime Umgebung (JRE) ab Version 8.0<sup>1</sup> oder höher installiert und über den Suchpfad auffindbar sein [jre].

Das Java Runtime Umgebung (JRE) ist für den Betrieb ausreichend, jedoch bietet das Java Development Kit (JDK) zusätzlich nützliche Tools für die Diagnose [jdk].

Ein korrektes Funktionieren von Java lässt sich auf der Kommandozeile mit folgendem Befehl überprüfen:

java -version

Erfolgt die Ausgabe der installierten Javaversion für den Befehl java -version ist der Pfad korrekt eingerichtet.

Erfolgt eine Meldung, dass der Befehl nicht gefunden wurde, muss die Pfadvariable angepasst werden.

Unter Linux-Systemen (unter anderem Linux, Mac OS X) kann dies mit folgendem Kommando erfolgen:

export PATH=\$PATH:/pfad\_zu\_java/bin

Unter Windows muss der Pfad im Dialog *Systemsteuerung/System/Erweitert/Umgebungsvariablen* angepasst werden. Der Wert der Variablen PFAD muss um den Text ; /pfad\_zu\_java/bin ergänzt werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Projektumgebung (Kernsoftware und weitere SWE) im Ordner *\$PROJEKT\_HOME* installiert ist.

Zusätzlich benötigte Komponenten: siehe Kapitel 2.1.3.

#### 2.1.1.2 SWE

Die SWE wird als ZIP-Archiv ausgeliefert, dessen Dateiname dem Muster

• SWE\_de.bsvrz.vew.bmvew\_FREI\_V1.5.5\_D2015-10-08.zip

entspricht (Status, Version und Datum entsprechen dem aktuellen Stand).

\_

Der aktuelle Stand dieser BetrInf geht davon aus, dass die Kernsoftware V3.8.x oder höher eingesetzt wird. Diese erfordert ein JRE ab Version 8.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 9 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

Die jeweils aktuellste Version steht auf dem Server des Vereins der "Nutzer der einheitlichen Rechnerzentralensoftware für Verkehrsrechnerzentralen - NERZ e.V." [NERZ] als Distributionspaket unter [NERZSoftware] zur Verfügung und kann dort herunter geladen werden.

Es werden Windows- und Linux-basierte Systeme unterstützt.

#### 2.1.2 Laufzeitumgebung

- Die SWE benötigt einen laufenden Datenverteiler<sup>2</sup>, mit dem sich die SWE verbindet. Der Datenverteiler, bzw. die Verbindungsparameter zu diesem, werden über die Startparameter der SWE festgelegt (siehe Kapitel 2.2.4.1).
- Die SWE benötigt eine Java SE Runtime Environment [jre] (siehe Kapitel 2.1.1.1).
- Um die Funktionen zum automatischen Versand von Meldungen über Email/FAX/SMS zu verwenden, muss zusätzlich noch die SWE KEx-EMailFaxSMS installiert sein (siehe [BetrInf\_KEx-EMailFaxSMS]. Ist diese nicht zur Laufzeit verfügbar (gestartet), werden keine Meldungen per Email/FAX/SMS versandt, weitere Funktionen sind nicht eingeschränkt.

#### 2.1.3 Benötigte zusätzliche Softwarekomponenten

Folgende Pakete der ERZ-Software<sup>3</sup> müssen in der aktuellen Version<sup>4</sup> installiert<sup>5</sup> sein:

- de.bsvrz.dav.daf
- de.bsvrz.sys.funclib.application
- de.bsvrz.sys.funclib.commandLineArgs
- de.bsvrz.sys.funclib.dambach
- de.bsvrz.sys.funclib.debug
- de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage
- lib/commons-collections-3.2.1.jar (Bestandteil des Installationspakets)

#### 2.1.4 Erstinstallation der Software

Der Inhalt des ZIP-Archivs der SWE muss in das Verzeichnis \$PROJEKT HOME/lib kopiert werden.

Unter Linux-Systemen wird das ZIP-Archiv mit

unzip SWE de.bsvrz.vew.bmvew FREI V1.5.5\_D2015-10-08.zip

#### entpackt und mit

cp -r de.bsvrz.vew.bmvew \$PROJEKT HOME/lib

in den Ordner mit den Bibliotheken des Projekts kopiert.

<sup>2</sup> Benötigt wird minimal eine gestartete Kernsystemumgebung, bestehend aus Datenverteiler, Konfiguration, Parametrierung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die entsprechenden Pakete sind analog zur beschriebenen SWE auf dem NERZ-Server verfügbar (siehe Kapitel 2.1.1.2). Abhängigkeiten dieser Pakete zu eventuell weiteren Paketen sind hier nicht aufgeführt. Diese sind bei den entsprechenden Paketen dokumentiert und müssen ggf. ebenfalls installiert sein.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sind keine speziellen Angaben zur zu verwendenden Version vorhanden, ist jeweils die aktuellste auf dem NERZ-Server verfügbare Version zu verwenden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Pakete werden genauso wie die hier beschriebenen SWE als ZIP-Archive auf dem NERZ-Server bereitgestellt und sind analog wie in Kapitel 2.1.4 zu installieren.

<sup>6</sup> Welches Verzeichnis verwendet wird, hängt von der jeweiligen Implementierung des Projektordners ab (ist also anwenderspezifisch). Im Folgenden wird bei den Beispielkommandos immer der Ordner \$PROJEKT\_HOME/lib verwendet.

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 10 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

Unter Windows kann ab Windows XP der Windows-Explorer sowohl für das Entpacken, als auch für das Kopieren verwendet werden. Für ältere Windows-Systeme muss ein zusätzliches Tool zum Entpacken des ZIP-Archivs verwendet werden (z. B. das kostenlose 7-Zip <a href="http://7-zip.org">http://7-zip.org</a>).

#### 2.1.4.1 Weitere Installationsschritte

Keine.

#### 2.1.5 Kontrolle der Installation

Nach erfolgreicher Installation wurde dem Ordner \$PROJEKT HOME/lib ein Unterordner

de.bsvrz.vew.bmvew

hinzugefügt und der Unterordner bzw. sein Inhalt entspricht der Struktur im Anhang 5.1.

#### 2.1.6 Deinstallation der Software

Für die Deinstallation muss die SWE gestoppt werden.

Zur Deinstallation der Software werden die Dateien und Verzeichnisse, die in Kapitel 2.1.4 installiert bzw. kopiert wurden, gelöscht.

Gleiches gilt für Dateien und Verzeichnisse, die bei der Installation angelegt bzw. kopiert wurden.

#### 2.1.7 Aktualisierung der Software

Für die Aktualisierung muss die SWE gestoppt werden.

Die Aktualisierung entspricht der Deinstallation und anschließender Erstinstallation der SWE.

#### 2.2 Einrichtung von Software und Datenverteiler

#### 2.2.1 Konfiguration

#### 2.2.1.1 Konfigurationsbereiche

Im Folgenden sind die von der SWE benötigten Konfigurationsbereiche<sup>7</sup> aufgeführt. Diese müssen im Datenverteiler, mit dem sich die SWE verbindet, vorhanden sein<sup>8</sup>.

Nr.	PID des KB	KV	Version
1	kb.systemModellGlobal <sup>9</sup>	kv.kappich	ab 22
2	kb.tmVeWBetriebGlobal <sup>10</sup>	kv.kappich	ab 5

Aufgeführt sind hier nur die Konfigurationsbereiche, die durch den Betrieb dieser SWE zusätzlich zu den Konfigurationsbereichen benötigt werden, welche durch die minimal notwendige Kernsystemumgebung, bestehend aus Datenverteiler, Konfiguration, Parametrierung sowie der Betriebsmeldungsverwaltung bereits verfügbar ist.

Datei: BetrInf\_VeW-BMVeW\_FREI\_V9.0\_2017-04-19.docx

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Integration von Konfigurationsbereichen in die Konfiguration eines Datenverteilersystems ist in den [BetrInf PuK-Konfig] beschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Der entsprechende Konfigurationsbereich ist bereits Bestandteil der Kernsystemumgebung und muss normalerweise also nicht explizit hinzugefügt werden. Er wird hier mit der notwendigen Version deshalb aufgeführt, weil die SWE abhängig von der Version des KB unterschiedlich arbeitet (Details siehe Kapitel 2.2.2.2).

<sup>10</sup> Der entsprechende Konfigurationsbereich ist bereits Bestandteil der Kernsystemumgebung und muss normalerweise also nicht explizit hinzugefügt werden. Er wird hier mit der notwendigen

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 11 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Nr.	PID des KB	KV	Version
3	kb.tmKExEmailFaxGlobal	kv.bitctrl	ab 1

Tabelle 2-1: Benötigte Konfigurationsbereiche

#### 2.2.1.2 Spezifische Konfigurationen

Folgende zusätzlichen, spezifischen Konfigurationen (Versorgungsdaten) müssen erstellt und in die Konfiguration des Systems übernommen werden, damit diese zur Laufzeit verfügbar sind (siehe auch Kapitel 2.2.2.3 und 2.2.4.1.3):

- Zum Betrieb wird ein Objekt vom Typ typ.betriebsMeldungsVerwaltung mit einer Menge "Meldungen" (Typ menge.meldungen) benötigt. Dieses Objekt wird beim Start der Betriebsmeldungsverwaltung per Aufrufparameter angebenen. Standardmässig wird hier die AOE des Systems verwendet, die auch ein Objekt vom Typ typ.betriebsMeldungsVerwaltung ist und an der normalerweise auch die notwendige Menge "Meldungen" konfiguriert ist.
- Für eine sinnvolle Nutzung müssen zudem (mehrere) Objekte vom Typ typ.meldungsGruppe konfiguriert werden. Bei der regelbasierten Bewertung und Weiterverarbeitung von Informationsmeldungen (Eingangsdaten der Betriebsmeldungsverwaltung) werden diese dann ein oder mehreren Meldungsgruppen zugeordnet. Die semantische Bedeutung der Meldungsgruppen kann beliebig gewählt werden, sinnvoll ist z. B. eine Unterscheidung nach Zuständigkeiten für die zu bearbeitenden Betriebsmeldungen (siehe Beispiel unten).
- Zwingend notwendig ist zudem ein Objekt vom Typ
  typ.versandModulExterneMeldungen. Dieses dient als Verwaltungsobjekt für die SWE
  KexEMailFaxSms, über die bei Bedarf auf Basis einer Betriebsmeldung eine Benachrichtigung
  per Email, FAX oder SMS verschickt werden kann. Das Objekt vom Typ
  typ.versandModulExterneMeldungen muss in jedem Fall konfiguriert sein, da es beim
  Start der Betriebsmeldungsverwaltung per Aufrufparamter angeben werden muss. Dies ist
  selbst dann der Fall, wenn der Versand von Meldungen über die KexEMailFaxSms nicht
  verwendet wird.

In der nachfolgenden Abbildung ist als Beispiel ein Konfigurationsbereich mit den notwendigen Definitionen der Objekte vom Typ typ.versandModulExterneMeldungen und typ.meldungsGruppe dargestellt.

Version deshalb aufgeführt, weil die SWE mindestens die aufgeführte Version benötigt. Wird die SWE mit dem Konfigurationsbereich in einer Version kleiner 5 verwendet, arbeitet sie ausschließlich im eingeschränkten Betrieb und publiziert lediglich die eingehenden Informationsmeldungen weiter.

Siehe dazu auch Kapitel 2.2.4.1.3, Aufrufparameter -betriebsMeldungsVerwaltung.

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 12 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE konfigurationsBereich PUBLIC "-//K2S//DTD Dokument//DE" "K2S.dtd">
<konfigurationsBereich pid="kb.objekte.inovat.nerz.bmvew"</p>
                        name="KB Objekte INOVAT NERZ BmVeW"
                        verantwortlich="kv.inovat.nerz">
    <info>
        <kurzinfo>Objekte für die Betriebsmeldungsverwaltung für das Testsystem NERZ.</kurzinfo>
    </info>
    <konfigurationsAenderung stand="26.07.2016" version="1" autor="inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß</pre>
    <!-----
    <model1>
    </modell>
    <objekte>
        <konfigurationsObjekt pid="emailfaxsms.versandModulExterneMeldungen"</p>
                                name="VersandModulExterneMeldungen"
                                typ="typ.versandModulExterneMeldungen">
        </konfigurationsObjekt>
        <konfigurationsObjekt pid="meldungsGruppe.administrator"</p>
                                name="Administrator"
                                typ="typ.meldungsGruppe">
        </konfigurationsObjekt>
        <konfigurationsObjekt pid="meldungsGruppe.allgemein"</pre>
                                name="Allgemein"
                                typ="typ.meldungsGruppe">
        </konfigurationsObjekt>
        <konfigurationsObjekt pid="meldungsGruppe.betrieb"</p>
                                name="Betrieb"
                                typ="typ.meldungsGruppe">
        </konfigurationsObjekt>
        <konfigurationsObjekt pid="meldungsGruppe.operator"</pre>
                                name="Operator"
                                typ="typ.meldungsGruppe">
        </konfigurationsObjekt>
        <konfigurationsObjekt pid="meldungsGruppe.verkehrsIngenieur"</p>
                                name="VerkehrsIngenieur"
                                typ="typ.meldungsGruppe">
        </konfigurationsObjekt>
    </objekte>
</konfigurationsBereich>
```

Abbildung 2-1: Beispiel KB für Objekte vom Typ typ.versandModulExterneMeldungen und typ.meldungsGruppe

#### 2.2.2 Parametrierung

#### 2.2.2.1 Parametrierung der Parametrierung

Die SWE benötigt zum Betrieb einige Parameter, die im Datenverteiler, mit dem sich die SWE verbindet, als parametrierbar gesetzt werden müssen.

Damit diese parametriert werden können, muss zunächst die SWE Parametrierung dahingehend parametriert werden, dass diese für diese Parameterdaten zuständig ist (siehe dazu [BetrInf\_PuK-Param].

Nr.	PID der Attributgruppe (asp.parameterVorgabe <sup>11</sup> )	Objekttyp	PID Konfigurationsber eich
			PID KV
1	atg.verwaltungDynamischerObjekte	typ.autarkeOrganisationsEinheit <sup>12</sup> typ.verwaltungDynamische rObjekte	kb.systemModel lGlobal kv.kappich

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Die Vorgabe (Definition) des Parametersatzes durch den Anwender, z. B. über den GTM, erfolgt immer über den Aspekt asp.parameterVorgabe, die Parametrierung selbst publiziert dann den gültigen Parametersatz über den Aspekt asp.parameterSoll.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Die AOE ist auch ein typ.verwaltungDynamischerObjekte und wird als Standard verwendet.

NERZ e.V. Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 13 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Nr.	PID der Attributgruppe (asp.parameterVorgabe <sup>11</sup> )	Objekttyp	PID Konfigurationsber eich
			PID KV
2	atg.betriebsMeldungsVerwaltu ngRegel	typ.autarkeOrganisationsEinheit <sup>13</sup> typ.betriebsMeldungsVerw altung	kb.tmVewBetrie bGlobal kv.kappich
3	atg.meldung	typ.meldung <sup>14</sup>	
4	atg.meldungsGruppeMeldung	typ.meldungsGruppe <sup>15</sup>	

Tabelle 2-2: Benötigte Parameter-Attributgruppen

In den nachfolgenden Kapiteln ist die Bedeutung der konkret einzustellenden Parameter beschrieben. Die Details der Bedeutung der Parameterattributgruppen und der einzelnen Parameterattribute sowie die Defaultparameter sind im [DatKatHTML] dokumentiert.

Zusätzlich sind z. T. Beispiele für mögliche Parametereinstellungen dargestellt. Dabei erfolgt die Darstellung der entsprechenden Parametereinstellung jeweils mittels des GTM.

#### 2.2.2.2 Parameter atg.verwaltungDynamischerObjekte

Die SWE verwendet zum Anlegen von dynamischen Objekten für neue Skripte die Bibliothek "Dynamische Objekte" (de.bsvrz.sys.funclib.dynobj).

Beim Einsatz der Software mit dem kb.systemModellGlobal bis zur Version 21 ist keine Parametrierung der Bibliothek möglich. In diesem Fall, werden die Skriptobjekte im Defaultbereich, der beim AOE versorgt ist, gespeichert.

Beim Einsatz der Software mit dem kb.systemModellGlobal ab Version 22 ist die Parametrierung der Bibliothek unbedingt erforderlich, da ansonsten keine Skriptobjekte angelegt werden können. Es ist eine Zuordnung für typ.meldung zu dem gewünschten Konfigurationsbereich, in dem die Meldungsobjekte erzeugt werden sollen, erforderlich. Siehe dazu [AnwHB Bibliothek DynObj].

Dabei haben die Attribute des Parameters folgende Bedeutung:

Attribut	Bedeutung
DynamischerTypReferenz	Referenz auf einen Objekttyp, der verwaltet werden soll
KonfigurationsBereichsReferenz	Referenz auf den KB, in dem die dynamischen Objekte des definierten Typs verwaltet werden sollen.

Datei: BetrInf VeW-BMVeW FREI V9.0 2017-04-19.docx

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Die AOE ist auch ein typ.betriebsMeldungsVerwaltung. Wird beim Start nicht ein spezifisches Objekt vom typ.betriebsMeldungsVerwaltung angegeben, so wird automatisch die AOE verwendet.

Objekte vom typ.meldung sind dynamische Objekte, die zur Laufzeit erzeugt werden. Die Parametrierung muss deshalb für alle Objekte vom typ.meldung für die Parametrierung der atg.meldung eingetragen werden. Der Parameter selbst wird bei der Meldungserstellung durch die SWE erzeugt, die Meldungen verschickt, er kann (muss) also nicht direkt parametriert werden.

Meldungen können einer zuvor definierten (konfigurierten) Meldungsgruppe zugewiesen werden. Die entsprechende Zuordnung erfolgt bei der Anwendung der Aktion "Verwalten" auf eine Meldung, also wenn eine eingehende Informationsmeldung zu einem Meldungsobjekt (typ.meldung) gemacht wird. Dieser Parameter wird also von Betriebsmeldungsverwaltung selbst verwaltet.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 14 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 2.2.2.2.1 Beispiel für Parameters atg.verwaltungDynamischerObjekte




Abbildung 2-2: Beispiel-Parametersatz für Parameters atg.verwaltungDynamischerObjekte

Im dargestellten Beispiel werden die Meldungsobjekte (Objekte des Typs typ.meldung) im Konfigurationsbereich kb.meldungsObjekte.kv.aoe.inovat.nerz verwaltet.

#### 2.2.2.3 Parameter atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel

#### 2.2.2.3.1 Grundsätzliche Erläuterungen

Die folgende Abbildung zeigt den grundsätzlichen Datenfluss im Zusammenhang mit der SWE Betriebsmeldungsverwaltung.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 15 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017




Abbildung 2-3: Datenfluss Betriebsmeldungsverwaltung

Die Betriebsmeldungsverwaltung empfängt die von anderen SWE publizierten "Informationsmeldungen" (atg.betriebsMeldung, asp.information am Objekt vom Typ typ.betriebsMeldungsVerwaltung, siehe Aufrufparameter –konfigurationsVerantwortlicher in Kapitel 2.2.4.1.3) und verarbeitet diese weiter. I.d.R. werden aus den eingehenden Informationsmeldungen durch die Abarbeitung von parametrierbaren Regeln die zu verwaltenden Betriebsmeldungen erzeugt und ggf. an weitere Abnehmer weitergeleitet.

#### **Hinweis**

Die Zuordnung der verwendeten Attributgruppen und Aspekte zu den als Eingangsdatum verarbeiteten "Informationsmeldungen" und den durch die Betriebsmeldungsverwaltung daraus erzeugten dynamischen Objekten "Betriebsmeldungen" sind leider etwas "unglücklich" gewählt worden, deshalb hier noch einmal zur Klarstellung die Zuordnung:

#### Informationsmeldung

- Eingangsdaten, die von anderen SWE als sogenannte Betriebsmeldung verschickt werden
- Objekttyp typ.betriebsMeldungsVerwaltung
- Attributgruppe atg.betriebsMeldung
- Aspekt asp.information

#### Betriebsmeldung

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 16 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

- Ausgangsdatum einer von der Betriebsmeldungsverwaltung erzeugten und verwalteten Meldung, die u. a. durch das Plug-in "Betriebsmeldungsverwaltung" in der Bedienoberfläche angezeigt und bearbeitet werden können.
- Objekttyp typ.meldung (Dynamisches Objekt!)
- Attributgruppe atg.meldung
- Aspekt asp.zustand
- Wird verwaltet über eine Menge "Meldungen" (Typ menge.meldungen) an einem Objekt vom Typ typ.betriebsMeldungsVerwaltung

Die Weiterverarbeitung erfolgt auf Basis parametrierbarer Regeln. Eine Regel besteht dabei aus 0..n Filterkriterien und 1..n Aktionen, die ausgeführt werden, wenn die Filterkriterien für eine Regel erfüllt sind.

Es sind unterschiedliche Aktionen möglich, u. a.

•	Verwalten	(Standardfall) Erzeugung und Verwaltung einer Betriebsmeldung auf Basis der
		der empfangenen Informationsmeldung

Verteilen Weiterleitung einer Informationsmeldung an ein oder mehrere

 Informationsmeldung an ein oder

Informationskanäle


Senden Weiterleitung einer Informationsmeldung an ein oder mehrere

weitere Betriebsmeldungsverwaltungen

Email Versand einer Meldung per E-MailFax Versand einer Meldung per FAX

Eine eingehenden Informationsmeldung kann dabei durch beliebig viele Regeln bearbeitet werden.

Die Regeln, nach welcher die SWE Betriebsmeldungen behandelt, werden mit der parametrierenden Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel eingestellt, deren grundsätzlicher Aufbau im Folgenden exemplarisch dargestellt wird:



# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 17 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Abbildung 2-4: Parameter als Regelbasis

Wie in Abbildung 2-4 zu sehen arbeitet die Betriebsmeldungsverwaltung den Parameter regelbasiert ab

Zusätzlich zu dem Abbildung 2-4 dargestellten Aufbau, ist **pro Regel** die Definition mehrerer Filter und Aktionen möglich, was im Grunde bei den Filtern einer UND-Verknüpfung der Filter entspricht, d.h. es müssen alle Kriterien erfüllt sein, damit eine oder mehrere Aktionen der Regel ausgeführt werden. Sind mehrere Aktionen definiert werden diese in der versorgten Reihenfolge ausgeführt.

Die einzelnen Regeln werden ebenfalls in der Reihenfolge ihrer Definition im Parameter abgearbeitet.

#### Die nachfolgende Abbildung zeigt die Definition des Parameters

atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel (Auszug aus [DatKatHTML])

Name	ObjektTyp	Тур	Anzahl	Anzahl ist	Info
Regel	ListeBetriebsMeldungsVerwaltungRegel		0	variabel	Enthält die Spezifikation für eine Regel Mit Hilfe dieser Attributliste werden die Filter und Aktionen für eine Regel spezifiziert. Mit der variablen Attributliste Filter können mehrere Filterkriterien angegeben werden, wobei die einzelnen Kriterien UND-verknüpft werden. Die variable Attributliste Aktion legt alle auzuführenden Aktionen fest, die durchgeführt werden, wenn alle Filterkriterien erfüllt sind.
Filter	BetriebsMeldungsVerwaltungFilter		0	variabel	Filter Mit dieser Attributliste wird spezifiziert, fuer welche auf dem Informationskanal empfangenen Meldungen die folgende spezifizierte Aktion durchgefuehrt werden soll. Die Attributliste ist als Feld ausgelegt und somit koennen mehere Kriterien angegeben werden.
Kriterium	<u>VewBetrKriterium</u>	Ganze Zahl	1	fest	Mit diesem Attribut wird ein zu pruefendes Kriterium angegeben
Operation	<u>VewBetrOperation</u>	Ganze Zahl	1	fest	Mit diesem Attribut wird die Vergleichsoperation angegeben, wie das Kriterium mit den entsprechenden Werten verglichen werden soll.
Wert	Text	Zeichenkette	0	variabel	Mit diesem Attribut wird der erforderliche Wert spezifiziert, den das Kriterium aufweisen muss, damit die entsprechende Aktion durchgefuehrt wird. Das Attribut ist als Feld ausgelegt und somit koennen mehere Werte angegeben werden.
Aktion	BetriebsMeldungsVerwaltungAktion		0	variabel	Aktion Mit dieser Attributliste wird spezifiziert, welche Aktion durchgefuehrt wird, wenn die Filterbedingung erfuellt ist. Die Attributliste ist als Feld ausgelegt und somit koennen mehere Aktionen angegeben werden.
Aktion	<u>VewBetrAktion</u>	Ganze Zahl	1	fest	Mit diesem Attribut wird eine Aktion spezifiziert
Parameter	Text	Zeichenkette	0	variabel	Mit diesem Attribut werden Parameter fuer die durchzufuehrende Aktion spezifiziert. Das Attribut ist als Feld ausgelegt und somit koennen mehere Werte angegeben werden.
Urlasser	<u>Urlasser</u>		1	fest	Urlasserinformation
BenutzerReferenz	BenutzerReferenzOptional	Objektreferenz	1	fest	Referenz auf den Benutzer, der die Meldung erzeugt hat.
Ursache	Text	Zeichenkette	1	fest	Angabe der Ursache für die Meldung
Veranlasser	Text	Zeichenkette	1	fest	Veranlasser für die Meldung

Abbildung 2-5: Aufbau atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel, Darstellung aus [DatKatHTML]

In Tabelle 2-3 sind die zulässigen Funktionen des Attributes Filter der parametrierenden Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel beschrieben:

Kriterium	Operation	Wert
Meldungstyp	Text gleich	Text in einem der Feldelemente ist gleich dem Kriterium.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 18 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Kriterium	Operation	Wert
Meldungsklasse	Text enthält	Text in einem der Feldelemente ist im Kriterium enthalten.
Meldungstext Applikation	Text beginnt mit	Text in einem der Feldelemente beginnt wie das Kriterium.
Referenz Benutzer Veranlasser Ursache	Text endet mit	Text in einem der Feldelemente endet wie das Kriterium.
Meldungsklasse	Wert ist gleich	Wert in einem der Feldelemente ist gleich dem Kriterium
Applikation Veranlasser	Wert ist kleiner	Wert in einem der Feldelemente ist kleiner dem Kriterium
Ursache	Wert ist größer	Wert in einem der Feldelemente ist größer dem Kriterium
	Wert ist kleiner oder gleich	Wert in einem der Feldelemente ist kleiner oder gleich dem Kriterium
	Wert ist größer oder gleich	Wert in einem der Feldelemente ist größer oder gleich dem Kriterium
erweitert	alle möglich (wird an das Plug- In übergeben)	Im <b>Feldelement 0</b> wird die Klasse die über den Plug-In Mechanismus als Filter eingebunden werden soll, wie in Java üblich, in umgekehrter Domain-Notation angegeben.
		Das <b>Feldelement 1</b> ist für das entsprechende Kriterium, welches an das Plug-In übergeben wird, vorgesehen. Hierbei sind die nachfolgenden Feldelemente ( <b>Feldelemente mit Index &gt; 1</b> ) für die Werte reserviert. Dies ist jedoch, wie schon vorher beschrieben, von der ausgewählten Operation abhängig.

Tabelle 2-3: Filter-Funktionen der Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel

In Tabelle 2-4 sind die Funktionen des Attributes Aktion der parametrierenden Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel beschrieben:

Aktion	Parameter
Verwalten	Die Aktion "Verwalten" erzeugt aus einer Informationsmeldung eine neue verwaltbare Betriebsmeldung, die einer Meldungsklasse zugeordnet wird.
	Die Aktion "Verwalten" darf nur einmal auf eine Betriebsmeldung angewandt werden, d. h., der Filter muss so gestaltet werden, dass die Aktion "Verwalten" eineindeutig auf eine Betriebsmeldung wirkt
	Im <b>Feldelement 0</b> wird die Wichtigkeit der Meldung als <b>Zahl</b> angegeben, die verwaltet werden soll.
	Im Feldelement 1 n werden die Pid der Meldungsklasse (Objekte vom typ.meldungsklasse) angegeben, zu welcher die Meldung zugeordnet werden soll. Soll also eine Meldung beim Anlegen mehreren Meldungsklassen zugeordnet werden, so ist sind diese in den Feldelementen 1n anzugeben.

# BetrInf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 19 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Aktion	Parameter
Verteilen	Die Aktion "Verteilen" leitet die eingehende Informationsmeldung unverändert an einen oder mehrere Objekte des Typs Informationskanal (typ.InformationsKanal) weiter.
	Ein oder mehrere PID's von Objekten des Typs Informationskanal (typ.InformationsKanal), an den die Meldung über die Attributgruppe atg.betriebsMeldung, asp.information versand wird.
Senden	Die Aktion "Senden" leitet die eingehende Informationsmeldung unverändert an einen oder mehrere Objekte des Typs Betriebsmeldungsverwaltung (typ.betriebsMeldungsVerwaltung) weiter.
	Ein oder mehrere PID's von Objekten des Typs Betriebsmeldungsverwaltung (typ.betriebsMeldungsVerwaltung), an den die Meldung über die Attributgruppe atg.betriebsMeldung, asp.information versand wird.
Email	Die Aktion "Email" versendet die Informationsmeldung an einen Email- Empfänger.
	Im <b>Feldelement 0</b> wird die Adresse des Email-Empfängers angegeben.
Fax	Die Aktion "Fax" versendet die Informationsmeldung an einen Fax-Empfänger.
	Im <b>Feldelement</b> 0 wird die Telefonnummer des Fax-Empfängers angegeben.
Abbruch	Die Aktion "Abbruch" beschreibt einen Sonderfall, der den Abbruch der Bearbeitung nachfolgender Regeln auslöst.
	Beispiel:
	Es sind mehrere Regeln R1 R5 definiert.
	In Regel R3 wurde ein Filter(kriterium) definiert, welches bei der aktuell zu bearbeitenden Informationsmeldung erfüllt ist. Als Aktion ist in diesem Fall "Abbruch" definiert. Im Ergebnis werden dann nachfolgende Aktionen der laufenden Regel R3 und die weitere Ausführung der nachfolgenden Regeln R4 und R5 nicht mehr ausgeführt
	Sinnvollerweise sollte die Aktion "Abbruch" also nur als letzte Aktion einer Regel verwendet werden.
	Die Feldelemente werden nicht berücksichtigt.
erweitert	Im <b>Feldelement 0</b> wird die Klasse die über den Plug-In Mechanismus als Aktion eingebunden werden soll, wie in Java üblich, in umgekehrter Domain-Notation angegeben.
	Das <b>Feldelement 1</b> ist für das entsprechende Aktion, welches an das Plug-In übergeben wird, vorgesehen. Hierbei sind die nachfolgenden Feldelemente (Feldelemente mit Index > 1) für die Parameter reserviert. Dies ist jedoch, wie schon vorher beschrieben, von der ausgewählten Aktion abhängig.

Tabelle 2-4: Aktion-Funktionen der Attributgruppe atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 20 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 2.2.2.3.2 Beispiel 1 für Regeldefinition




Abbildung 2-6: Beispiel-Parametersatz für atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel

Im dargestellten Beispiel ist KEIN Filter definiert, d. h., diese Regel trifft auf alle eingehenden Informationsmeldungen zu (ist also immer erfüllt).

Als Aktion ist "Verteilen" eingestellt, also die Weiterleitung der Meldung an Objekte vom Typ Informationskanal (typ.informationsKanal). Es ist hier nur ein zu verwendender Informationskanal als Feldelement 0 angegeben, und zwar das Objekt mit der PID betriebsMeldung.informationsKanal.

Im Ergebnis werden durch diese Regel also ALLE eingehenden Informationsmeldungen an den Informationskanal mit der PID betriebsMeldung.informationsKanal weitergeleitet.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 21 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 2.2.2.3.3 Beispiel 2 für Regeldefinition




Abbildung 2-7: Beispiel-Parametersatz für atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel

Im dargestellten Beispiel ist EIN Filter definiert: Der Meldungstext muss den Text "Tunnelsperrung" enthalten.

Wird eine Informationmeldung empfangen, die dieses Kriterium erfüllt, werden ZWEI Aktionen ausgeführt:

- Es wird eine neue Betriebsmeldung erzeugt (bei einer Folgemeldung wird eine bereits bestehende Betriebsmeldung ergänzt), welche die Wichtigkeit 10 (also hoch) erhält und der Meldungsgruppe mit der PID meldungsGruppe.operator zugeordnet wird.
- Es wird eine E-Mail an die Adresse bereitschaft@tunnel.de verschickt.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 22 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 2.2.2.3.4 Beispiel 3 für Regeldefinition




Abbildung 2-8: Beispiel-Parametersatz für atg.betriebsMeldungsVerwaltungRegel

Im dargestellten Beispiel sind zwei Filter definiert:

- Der Meldungstyp muss den Wert "System" haben.
- Die Meldungsklasse muss den Wert "Fehler" haben

Wird eine Informationmeldung empfangen, die BEIDE Kriterien erfüllt, wird EINE Aktion ausgeführt:

• Es wird eine neue Betriebsmeldung erzeugt (bei einer Folgemeldung wird eine bereits bestehende Betriebsmeldung ergänzt), welche die Wichtigkeit 7 erhält und der Meldungsgruppe mit der PID meldungsGruppe.operator zugeordnet wird.

#### 2.2.2.4 Parameter atg.meldung

Enthält die Daten zu einer Betriebsmeldung, die von der Betriebsmeldungsverwaltung erzeugt wurde bzw. aktuell verwaltet wird.

Der Parameter atg.meldung selbst wird bei der Meldungserstellung durch die SWE Betriebsmeldungsverwaltung erzeugt und verwaltet.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 23 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 2.2.2.5 Parameter atg.meldungsGruppeMeldung

Enthält die Zuordnung der Meldungsgruppen zu den Meldungen (welche Meldungen sind einer Meldungsgruppe zugeordnet).

Meldungen können einer zuvor definierten (konfigurierten) Meldungsgruppe zugewiesen werden. Die entsprechende Zuordnung erfolgt bei der Anwendung der Aktion "Verwalten" auf eine Meldung, also wenn eine eingehende Informationsmeldung zu einem Meldungsobjekt (typ.meldung) gemacht wird. Dieser Parameter wird also von Betriebsmeldungsverwaltung selbst verwaltet.

#### 2.2.3 Ein- und Ausgangsdaten

#### 2.2.3.1 Eingangsdaten

#### 2.2.3.1.1 Datenverteilerschnittstelle

#### 2.2.3.1.1.1 Senke

Folgende Daten werden von der SWE als **Senke** vom Datenverteiler empfangen:

PID Objekttyp	PID Attributgruppe	PID Aspekt
PID KB-PID KV		
typ.betriebsMeldungsVerwaltung	atg.betriebsMeldung	asp.information
kb.tmVewBetriebGlobal - kv.kappich		

#### Erläuterung

Attributgruppe, über welche die SWE alle Betriebsmeldungen (Informationsmeldungen) empfängt und dann weiterverarbeitet, die von anderen SWE verschickt wurden.

#### Angaben zu den Objekten

Konkretes Objekt vom typ.betriebsMeldungsVerwaltung. I.d.R. ist dies der lokale Konfigurationsverantwortliche des Systems (also die AOE).

PID Objekttyp	PID Attributgruppe	PID Aspekt
PID KB-PID KV		
typ.betriebsMeldungsVerwaltung	atg.meldungsGruppeZuordnung	asp.vorgabe
kb.tmVewBetriebGlobal - kv.kappich		

#### Erläuterung

Attributgruppe, über die (i.d.R. durch das BuV-Plug-in Betriebsmeldungen) Änderungen an der Zuordnung einer Meldung zu den Meldungsgruppen empfangen werden.

#### Angaben zu den Objekten

Konkretes Objekt vom typ.betriebsMeldungsVerwaltung. I.d.R. ist dies der lokale Konfigurationsverantwortliche des Systems (also die AOE).

PID Objekttyp PID KB-PID KV	PID Attributgruppe	PID Aspekt
typ.betriebsMeldungsVerwaltung	atg.meldungsBearbeitung	asp.vorgabe
kb.tmVewBetriebGlobal - kv.kappich		

#### Erläuterung

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 24 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

Attributgruppe, über die (i.d.R. durch das BuV-Plug-in Betriebsmeldungen) Änderungen am Status einer Meldung sowie der Benutzermeldungsanteil empfangen werden.

.

#### Angaben zu den Objekten

Konkretes Objekt vom typ.betriebsMeldungsVerwaltung. I.d.R. ist dies der lokale Konfigurationsverantwortliche des Systems (also die AOE).

#### 2.2.3.1.1.2 Empfänger

Folgende Daten werden von der SWE als Empfänger vom Datenverteiler empfangen:

PID Objekttyp PID KB-PID KV	PID Attributgruppe	PID Aspekt
typ.versandModulExterneMeldungen	atg.versandStatus	asp.auftragsStatus
kh tmKEvEmailFavGlobal - kv bitctrl		

#### Erläuterung

Attributgruppe, über die der aktuelle Versandstatus von der SWE KexEMailFaxSms publiziert wurde.

#### Angaben zu den Objekten

Konkretes Objekt vom Typ typ.versandModulExterneMeldungen (i.d.R. emailfaxsms.versandModulExterneMeldungen), siehe auch Aufrufparameter -versandobjektkex.

#### 2.2.3.2 Ausgangsdaten

#### 2.2.3.2.1 Datenverteilerschnittstelle

#### 2.2.3.2.1.1 Quelle

Folgende Daten werden von der SWE als Quelle an den Datenverteiler publiziert:

PID Objekttyp PID KB-PID KV	PID Attributgruppe	PID Aspekt
typ.informationsKanal	atg.betriebsMeldung	asp.information
kh tmVowRetriehClohal - ku kannich		

#### Erläuterung

Attributgruppe, über welche die SWE Betriebsmeldungen (Informationsmeldungen) an weitere Informationskanäle verschickt.

#### Angaben zu den Objekten

Konkrete Objekte vom typ.informationsKanal. Siehe auch Beschreibung zu den Regeln für die Bearbeitung von Betriebsmeldungen (Informationsmeldungen), hier insbesondere die Aktion "Verteilen".

PID Objekttyp PID KB-PID KV	PID Attributgruppe	PID Aspekt
typ.meldung	atg.meldung	asp.zustand
kb.tmVewBetriebGlobal - kv.kappich		

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 25 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### Erläuterung

Attributgruppe, über welche die SWE die Inhalte der verwalteten Betriebsmeldungen zu den Meldungsobjekten publiziert.

#### Angaben zu den Objekten

Konkrete Objekte vom typ.meldung (Dynamische Objekte in der Menge Meldungen).

#### 2.2.3.2.1.2 Sender

Folgende Daten werden von der SWE als Sender an den Datenverteiler publiziert:

PID Objekttyp	PID Attributgruppe	PID Aspekt
PID KB-PID KV		
typ.betriebsMeldungsVerwaltung	atg.betriebsMeldung	asp.information
kb.tmVewBetriebGlobal - kv.kappich		

#### Erläuterung

Attributgruppe, über welche die SWE ihre eigenen Betriebsmeldungen (Informationsmeldungen) verschickt.

#### Angaben zu den Objekten

Konkretes Objekt vom typ.betriebsMeldungsVerwaltung. I.d.R. ist dies der lokale Konfigurationsverantwortliche des Systems (also die AOE).

#### 2.2.4 Aufnahme des Betriebs

#### 2.2.4.1 Startparameter

#### 2.2.4.1.1 Datenverteiler-Applikationsfunktionen (DAF)

Die SWE verwendet die Datenverteiler-Applikationsfunktionen zur Kommunikation mit dem Datenverteiler und unterstützt bzw. benötigt damit die entsprechenden Aufrufparameter.

Diese sind in [BetrInf DaV-DAF] dokumentiert.

#### 2.2.4.1.2 Debug-Ausgaben

Die SWE verwendet die Funktionsbibliothek zur Ausgabe von Debug-Meldungen und unterstützt damit die entsprechenden Aufrufparameter.

Diese sind ebenfalls in [BetrInf DaV-DAF] dokumentiert.

#### 2.2.4.1.3 SWE

Zusätzlich zu den Standardparametern für die DAF und die Debug-Ausgaben verfügt die SWE über folgende Aufrufparameter:

#### -betriebsMeldungsVerwaltung = PID

#### PID der Betriebsmeldungsverwaltung

Pid eines Objekts vom typ.betriebsMeldungsVerwaltung.

Wird der Aufrufparameter nicht angegeben, so wird standardmäßig der lokale Konfigurationsverantwortliche (AOE) verwendet.

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 26 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### WICHTIG ■ WICHTIG ■ WICHTIG ■ WICHTIG

- Am angegebenen Objekt (bzw. der AOE) muss eine Menge vom Typ menge.meldungen mit den Namen Meldungen konfiguriert sein.
- Anderfalls arbeitet die Betriebsmeldungsverwaltung im eingeschränkten Betrieb und publiziert lediglich die Informationsmeldungen (die von den anderen SWE versandten ursprünglichen Meldungen) weiter.
- Eine weitergehende Verarbeitung der Meldungen (Quittierung, Verwaltung, Ergänzung von Meldungen etc.) ist dann nicht möglich.

**Default-Wert:** lokaler Konfigurationsverantwortlicher (AOE)

Optional: ja Beispiel:

-konfigurationsVerantwortlicher=kv.aoe.inovat.nerz

#### --konfigurationsbereich = PID

PID des Konfigurationsbereichs, in dem die dynamischen Meldungsobjekte gespeichert und verwaltet werden sollen.

Der hier angegebene Konfigurationsbereich muss unter der Verwaltung der AOE stehen, mit der das System betrieben wird.

Default-Wert: --Optional: nein
Beispiel:

-konfigurationsbereich=kb.default.kv.aoe.inovat.nerz

#### -versandobjektkex = PID

#### PID des Versandmoduls für das Versenden von externen Meldungen

Pid eines Objekts vom typ.versandModulExterneMeldungen.

Default-Wert: --Optional: nein
Beispiel:

- versand objekt kex = email faxsms.versand Modul Externe Meldungen

#### **Hinweis**

Um die Funktionen zum automatischen Versand von Meldungen über Email/FAX/SMS zu verwenden, muss zusätzlich noch die SWE KEx-EMailFaxSMS installiert sein (siehe [BetrInf\_KEx-EMailFaxSMS]. Ist diese nicht zur Laufzeit verfügbar (gestartet), werden keine Meldungen

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 27 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

per Email/FAX/SMS versandt, weitere Funktionen sind nicht eingeschränkt.

#### WICHTIG ■ WICHTIG ■ WICHTIG ■ WICHTIG

- Unabhängig von der Installation der SWE KEx-EMailFaxSMS muss trotzdem immmer der Aufrufparameter korrekt angegeben werden.
- D. h., es muss ein entsprechendes Objekt vom Typ typ.versandModulExterneMeldungen konfiguriert sein, unabhängig davon, ob man die Funktion zum Versenden von Meldungen per Email/FAX/SMS nutzt oder nicht.

#### -loeschoffset = RelativeZeitangabe

Zeit, bis ein dynamisches Meldungsobjekt endgültig gelöscht wird, nachdem sein Zustand auf erledigt gesetzt worden ist.

Die Zeitangabe muss in der Form

Zahl[t|tag|m|minute|s|sekunde|ms|milli]

erfolgen, also mit Angabe der Zeiteinheit, wobei für die Zeiteinheit sowohl die Kurz- als auch die Langform verwendet werden darf und Groß-/Kleinschreibung nicht unterschieden wird (es ist also auch die Angabe MiNutE erlaubt).

**Default-Wert:** lokale Konfigurationsverantwortliche (AOE)

Optional: ja Beispiel:

-loeschoffset=60s

#### -groesseinfoanteil = Zahl

Die Größe des Ringspeichers für den Informationsanteil.

Default-Wert: 10 Optional: ja

Beispiel:

-groesseinfoanteil=10

#### -infokanaleingeschraenkterbetrieb = PID

PID des Informationskanals der verwendet wird, wenn es keine Menge Meldungen gibt.

PID eines Objekts vom Typ typ.informationsKanal, der beim eingeschränkten Betrieb zur Weiterleitung der eingehenden Informationsmeldungen verwendet wird.

Ist am Objekt der Betriebsmeldungsverwaltung, der mit dem Aufrufparameter –konfigurationsVerantwortlicher festgelegt wurde, keine Menge mit dem

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 28 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

Namen "Meldungen" vorhanden, so arbeitet die SWE ausschließlich im eingeschränkten Betrieb und publiziert lediglich die eingehenden Informationsmeldungen weiter.

Siehe dazu auch Kapitel 2.2.4.1.3, Aufrufparameter -betriebsMeldungsVerwaltung.

**Default-Wert:** betriebsMeldung.informationsKanal 16

Optional: ja
Beispiel:

 $- \verb|infokanale| ingeschraenkterbetrieb=betriebsMeldung.informationsKanale | infokanale | infok$ 

#### 2.2.4.2 Starten der SWE

Nachfolgend ist beispielhaft ein Auszug der relevanten Einstellungen eines möglichen Startskripts für DOS dargestellt (farbliche Darstellung/Fettdruck nur zur besseren Darstellung der SWE-spezifischen Parameter):

Main-Klasse: de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp

**Classpath**: de.bsvrz.vew.bmvew-runtime.jar

(alternativ kann der Classpath auch manuell erstellt werden, indem die in Kapitel

2.1.1.2 aufgeführten Bibliotheken in den Classpath eingetragen werden)

Mehrfachstart: Die SWE kann mehrfach gestartet werden. Werden mehrere Instanzen der SWE

parallel gestartet, so müssen sich die Werte der Aufrufparameter

-konfigurations Verantwortlicher, -versandobjektkex  ${\sf und}$ 

-infokanaleingeschraenkterbetrieb unterscheiden!

Nachfolgend ist das Startskript für DOS dargestellt

 die auf Basis der individuellen Installation anzugebenen Parameter sind in Klammern "%...%" gesetzt → Aufrufparameter für den DaV und die Debugeinstellungen

• die spezifischen Aufrufparameter für diese SWE sind **gelb markiert** dargestellt (es sind alle möglichen Parameter dargestellt einschließlich der optionalen Parameter).

Datei: BetrInf\_VeW-BMVeW\_FREI\_V9.0\_2017-04-19.docx

definiert und steht somit ohne weitere Konfiguration immer zur Verfügung.

\_

<sup>16</sup> Das entsprechende Objekt ist bereits im Konfigurationsbereich kb.tmVewBetriebGlobal

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 29 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

```
@echo off
call einstellungen.bat
title BetriebsMeldungsVerwaltung
echo Start BmVeW
start /b %java% ^
 -Xmx512m '
de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp ^
 -datenverteiler=%davHost1%:%davAppPort1%
-authentifizierung=%authentifizierung% ^
-benutzer=%benutzer% ^
-konfigurationsVerantwortlicher=kv.aoe.inovat.nerz ^
-konfigurationsbereich=kb.default.kv.aoe.inovat.nerz ^
 -versandobjektkex=emailfaxsms.versandModulExterneMeldungen ^
-loeschoffset=60s
 -groesseinfoanteil=10 ^
-infokanaleingeschraenkterbetrieb=betriebsMeldung.informationsKanal ^
 -debugFilePath=%debugFilePath% ^
-debugLevelStdErrText=%debugLevelStdErrText% ^
-debugLevelFileText=%debugLevelFileText%
```

Abbildung 2-9: Startskript für DOS

#### 2.2.4.3 Alternative: Start-Stopp

Die SWE kann auch über die SWE Start-Stopp [BetrInf\_Sys-StartStopp] gestartet und überwacht werden. Für weitere Informationen sieh [BetrInf\_Sys-StartStopp].

Im Folgenden ist ein Beispiel für eine Inkarnation der SWE aufgeführt:

Abbildung 2-10: Auszug aus StartStopp

#### 2.2.4.4 Dauer des Startvorgangs

Der Start der SWE dauert i.d.R. lediglich einige Sekunden.

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 30 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

### 2.3 Überwachung des Betriebs

#### 2.3.1 Überwachung des Prozesses

#### 2.3.1.1 Windows

Um zu prüfen ob ein Prozess der SWE läuft, muss ein Java-Development-Kit [jdk]anstelle der JRE installiert sein. Mit dem dann zur Verfügung stehenden Befehl jps kann der Status bestimmt werden.

jps -1

gibt die Liste der laufenden Java-Prozesse aus. Nur wenn in der Liste ein Eintrag

19483 de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp

auftaucht, läuft die Applikation. Die Prozess-ID zu Beginn der Zeile kann variieren.

#### 2.3.1.2 Linux

Unter Linux-Systemen kann anstelle von jps das Kommando ps verwendet werden. Wenn der Befehl

ps -fA | grep de.bsvrz.vew.bmvew

eine Ausgabe liefert, die de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp enthält, läuft die Applikation.

*Hinweis:* Abhängig vom Startskript bzw. Startverfahren (z. B. StartStopp), kann das Verfahren vom hier beschriebenen abweichen.

#### 2.3.2 Prüfung Störungsfreiheit

#### 2.3.2.1 Prüfung durch Log-Files

Das ordnungsgemäße Ausführen der SWE lässt sich anhand des Logfiles bzw. der Betriebsmeldungen überprüfen. Siehe dazu die Kapitel 4.2ff.

#### 2.4 Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

#### 2.4.1 Voraussetzungen

Der Betrieb kann jederzeit beendet werden.

#### 2.4.2 Unterbrechung des Betriebs

Eine vorübergehende Unterbrechung des Betriebs der SWE ist nicht vorgesehen.

### 2.4.3 Beenden des Betriebs

Das Vorgehen unterscheidet sich zwischen Linux-System und Windows.

#### 2.4.3.1 Windows

Unter Windows-Systemen wird zunächst analog Kapitel 2.3.1.1 die Prozess-ID der zu beendenden SWE ermittelt. Der Befehl

jps -l

liefert zum Beispiel folgende Ausgabe:

19483 de.bsvrz.vew.bmvew-runtime.jar

Mit dem Befehl

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 31 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

taskkill /pid 19483 /f

kann die SWE dann beendet werden. Mit einem weiteren Aufruf von

jps -l

kann geprüft werden, ob die SWE tatsächlich beendet wurde.

#### 2.4.3.2 Linux

Unter Linux-Systemen wird zunächst analog Kapitel 2.3.1.2 die Prozess-ID der zu beendenden SWE ermittelt. Der Befehl

ps -fA | grep de.bsvrz.vew.bmvew

liefert zum Beispiel folgende Ausgabe:

19483 de.bsvrz.vew.bmvew-runtime.jar

Mit dem Befehl

kill 19483

kann die SWE dann beendet werden. Mit einem weiteren Aufruf von

s -fA | grep de.bsvrz.vew.bmvew

kann geprüft werden, ob die SWE tatsächlich beendet wurde.

NERZ e.V. Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 32 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 3 Anwenderhandbuch

Die SWE ist ein reiner Serverprozess. Der Anwender nutzt die SWE nur indirekt über andere SWE und deren Benutzerschnittstelle.

Ggf. weitere Unterkapitel, z. B. für Erweiterungsmöglichkeiten der SWE oder sonstige Informationen, die nicht in den anderen Kapiteln aufgeführt sind.

### 4 Diagnosehandbuch

#### 4.1 Benötigte Werkzeuge

In Tabelle 4-1 sind die benötigten Werkzeuge für die Diagnose aufgeführt.

Nr.	Werkzeug/Tool	Verwendung
1	Generischer Testmonitor [GTM]	Überprüfung der Parametrierung
2	Texteditor/Textviewer	Analyse der Log-Dateien
3	Prozess-Status-Monitor (Windows: z.B. "jps"; Linux: z.B. "ps")	Überwachung des Betriebs der SWE

Tabelle 4-1: Analysewerkzeuge.

### 4.2 Diagnosemöglichkeiten

#### 4.2.1 Betriebsmeldungen

Folgende Betriebsmeldungen werden von der SWE publiziert:

Betriebsmeldung	Beschreibung/Handlungsanweisung
Fax/Email konnte nicht versendet werden -> Lfd. Nummer: <lfdnr></lfdnr>	Eine in einer Regel definierte Version, nach der eine Meldung per Fax oder Email versendet werden sollte, ist fehlgeschlagen.
	→ Debug-Ausgaben der SWE Betriebsmeldungsverwaltung kontrollieren
	→ Debug-Ausgaben der SWE KexEMailFaxSms kontrollieren, da der ursprüngliche Fehler hier aufgetreten ist.
Fehler Aktion: Verteilen. Informationskanal nicht vorhanden: <details></details>	Bei der Anwendung einer Regel mit der Aktion "Verteilen" konnte die zu verteilende Betriebsmeldung nicht auf dem definierten Informationskanal versendet werden.
	→ Prüfen, ob der Informationskanal bei den Aufrufparametern richtig angeben wurde, ggfs. Diesen korrigieren und Betriebsmeldungsverwaltung neu starten.

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 33 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Betriebsmeldung	Beschreibung/Handlungsanweisung
Fehler Betriebsmeldungsverwaltung. Fehler -> Version Konfigurationsbereich zu alt	Die Version des Konfigurationsbereichs kb.tmVeWBetriebGlobal ist kleiner als Version 5. Die Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet nur im eingeschränkten Betrieb.  → Konfigurationsbereich aktualisieren
Fehler Betriebsmeldungsverwaltung. Fehler -> konnte Menge Meldungen nicht lesen	Am Objekt der Betriebsmeldungsverwaltung existiert keine Menge "Meldungen" vom Typ menge.meldungen. Die Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet nur im eingeschränkten Betrieb.  → Konfiguration um Menge ergänzen.

#### 4.2.2 Allgemeine Meldungen (Startmeldungen)

Folgende Ausgaben werden im Regelfall beim Start der SWE ausgegeben (Auszug aus dem Debug-Log) und stellen einen korrekten Start und Betrieb dar (die Ausgaben der konkret eingestellten Parameter sowie insbesondere die Werte am Ende des Auszugs – grün markiert – weichen im konkreten System natürlich hiervon ab!).

Mit Erreichen der blau markierten Meldung ist die Betriebsmeldungsverwaltung normalerweise betriebsbereit.

```
-----26.07.2016 16:17:30,376:+0200(TID:....) ------ STATUS
Ausgabedatei angelegt.
#000000 26.07.2016 16:17:30,369:+0200 (TID:000001) ------
INFO : BetriebsMeldungApp
Aktuelle Debugeinstellungen
Registrierte DebugLogger:
    Name: DEFAULT-DEBUG Level: ALL
     Name: global Level: null
    Name: BetriebsMeldungApp Level: ALL
    Name: Level: INFO
#000001 26.07.2016 16:17:30,377:+0200 (TID:000001) ------
INFO : BetriebsMeldungApp
Aufrufargumente von BetriebsMeldungApp: ArgumentList[-datenverteiler=localhost:8083, -
authentifizierung=passwd, -benutzer=nerz,
, -konfigurationsVerantwortlicher=kv.aoe.inovat.nerz, -
konfigurationsbereich=kb.default.kv.aoe.inovat.nerz, -
versandobjektkex=emailfaxsms.versandModulExterneMeldungen, -loeschoffset=60s, -
{\tt groesseinfoanteil=10, -infokanaleingeschraenkterbetrieb=betriebs {\tt Meldung.informations Kanal, medical m
 , -debugFilePath=..\.., -debugLevelStdErrText=CONFIG, -debugLevelFileText=CONFIG]
#000002 26.07.2016 16:17:30,410:+0200 (TID:000001) ------
INFO : BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.ClientDavConnection
Datenverteiler-Applikationsfunktionen 'de.bsvrz.dav.daf', Release: Kernsoftware 3.8.0,
Version: d58abd853623583ae993aeaddb28ed369c11fc37, Stand: 31.05.2016 08:46:04
```

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 34 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

```
#000005 26.07.2016 16:17:30,447:+0200 (TID:000001) ------
BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.dav.daf.communication.tcpCommunication.TCP IP Communication
TCP-Verbindung aktiv aufgebaut, /127.0.0.1:60539 --> localhost/127.0.0.1:8083
#000014 26.07.2016 16:17:30,639:+0200 (TID:000018) ------
INFO : BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.impl.SubscriptionManager
Die Konfiguration ist für Anfragen bereit
#000015 26.07.2016 16:17:31,332:+0200 (TID:000001) ------
     : BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.impl.config.DafDataModel
Protokollversion für Konfigurationsanfragen: 1
#000096 26.07.2016 16:17:31,452:+0200 (TID:000001) ......
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.MessageSender
Der MessageSender wurde initialisiert und ist bereit zum Senden von Betriebsmeldungen.
#000104 26.07.2016 16:17:31,460:+0200 (TID:000001) ..........
KONFIG : BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Die Verwaltung nutzt folgendes BetriebsMeldungsVerwaltungsObjekt: AOE INOVAT NERZ
(kv.aoe.inovat.nerz)
#000111 26.07.2016 16:17:31,467:+0200 (TID:000001) ......
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Anmeldung als Quelle für: betriebsMeldung.informationsKanal -> dd:
DataDescription{atg.betriebsMeldung, asp.information, -1}
#000112 26.07.2016 16:17:31,474:+0200 (TID:000001) ..........
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Die Senke für Betriebsmeldungen ist bereit.
#000166 26.07.2016 16:17:31,510:+0200 (TID:000001) ......
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Anmeldung als Senke für Benutzeraktionen: atg.meldungsBearbeitung
#000181 26.07.2016 16:17:31,518:+0200 (TID:000001) .....
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Anmeldung als Senke für Meldungsgruppen: atg.meldungsGruppeZuordnung
#000190 26.07.2016 16:17:31,523:+0200 (TID:000001) ............
{\tt KONFIG:BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp}
Listener Menge Meldungen angemeldet
#000191 26.07.2016 16:17:31,528:+0200 (TID:000001) ......
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Anmeldung als Empfänger für den VersandStatus : atg.versandStatus
#000192 26.07.2016 16:17:31,532:+0200 (TID:000001) ..........
KONFIG: BetriebsMeldungApp.de.bsvrz.vew.bmvew.BetriebsMeldungApp
Betriebsmeldungsverwaltung bereit
weitere Meldungen...
```

## Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 35 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

#### 4.2.3 Allgemeine Meldungen (Debug-Level INFO/KONFIG)

Die Meldungen im Debug-Level INFO/KONFIG erlauben die Überprüfung der korrekten Funktion der SWE zur Laufzeit.

Folgende INFO/KONFIG Meldungen werden bei Bedarf generiert:

Meldung	Beschreibung/Handlungsanweisung
Die Verwaltung nutzt folgendes BetriebsMeldungsVerwaltungsObjekt: <pid></pid>	Es wird das Objekte vom Typ typ.betriebsMeldungsVerwaltung ausgegeben, auf welche sich die Applikation anmeldet.
Anmeldung als Quelle für: <pid></pid>	Es werden die Objekte vom Typ typ.informationsKanal ausgegeben, auf welche sich die Applikation anmeldet.
Die Senke für Betriebsmeldungen ist bereit.	Anmeldung für Betriebsmeldungen ist erfolgt.
Anmeldung als Senke für Benutzeraktionen: <atg></atg>	Anmeldung für Benutzeraktionen ist erfolgt. Ausgabe der Attributgruppe.
Anmeldung als Senke für Meldungsgruppen: <atg></atg>	Anmeldung für Meldungsgruppen ist erfolgt. Ausgabe der Attributgruppe.
Listener Menge Meldungen angemeldet	Die Menge der Meldungen ist vorhanden.
Anmeldung als Empfänger für den VersandStatus : <pid></pid>	Anmeldung für den Versandstatus ist erfolgt. Ausgabe der Attributgruppe.
Betriebsmeldungsverwaltung bereit	Initialisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Tabelle 4-2: Info/Konfig-Meldungen

#### 4.2.4 Allgemeine Meldungen (Debug-Level WARNING)

Log-Einträge mit dem Level WARNING behindern zwar den Betrieb, verhindern ihn jedoch nicht. Es stehen jedoch nicht alle Funktionen der SWE zur Verfügung. Die Ursache einer Warnung sollte behoben werden, damit die SWE voll funktionstüchtig ist.

Folgende Warnungen werden bei Bedarf generiert:

Meldung	Beschreibung/Handlungsanweisung

Tabelle 4-3: Warnungen

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 36 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

### 4.2.5 Allgemeine Meldungen (Debug-Level ERROR)

Log-Einträge mit dem Level ERROR verhindern den korrekten Betrieb. Die Funktionen der SWE stehen nicht zur Verfügung. Die Ursache eines Fehlers muss umgehend behoben werden, damit die SWE funktionstüchtig ist.

Folgende Fehler werden bei Bedarf generiert:

Meldung	Beschreibung/Handlungsanweisung
Es gibt kein passendes BetriebsMeldungsVerwaltungs-Objekt (typ.betriebsMeldungsVerwaltung). Applikation kann nicht gestartet werden.	Das Objekt konnte nicht ermittelt werden, oder ist nicht vom Typ typ.betriebsMeldungsVerwaltung.
	Fehlerbeseitigung:
	→ Ein Objekt vom Typ Betriebsmeldungsverwaltung muss in der Konfiguration erzeugt werden.
	→ Das als Startparameter übergebene Konfigurationsobjekt ist nicht korrekt angegeben oder vom Typ Betriebsmeldungsverwaltung.
Es gibt kein passendes Versand-Objekt (typ.versandModulExterneMeldungen). Applikation kann nicht gestartet werden.	Das Objekt konnte nicht ermittelt werden, oder ist nicht vom Typ typ.versantModulExterneMeldungen.
	Fehlerbeseitigung:
	→ Ein Objekt vom Typ VersandModulExterneMeldungen muss in der Konfiguration erzeugt werden.
	→ Das als Startparameter übergebene Konfigurationsobjekt ist nicht korrekt angegeben oder vom Typ VersandModulExterneMeldungen.
Es gibt kein passendes Objekt vom Typ (betriebsMeldung.informationsKanal). Applikation	Das Objekt konnte nicht ermittelt werden, oder ist nicht vom Typ typ.informationsKanal.
kann nicht gestartet werden.	Fehlerbeseitigung:
	→ Das Objekt vom Typ Informationskanal muss in der Konfiguration erzeugt werden.
Fehler Menge Meldungen:	Die Menge Meldungen ist nicht vorhanden.
Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet eingeschgränkt als Verteiler für Betriebsmeldungen auf Informationskanal: <pid></pid>	→ Ein Objekt vom Typ Betriebsmeldungsverwaltung muss in der Konfiguration erzeugt werden.
	Betriebsmeldungsverwaltungsobjekt hat keine Menge Meldungen.
	→ Das Mengenobjekt muss erstellt werden.
Betriebsmeldungsverwaltung eingeschraenkt bereit: <pid></pid>	Initialisierung fehlerhaft. Ausgabe des verwendeten InformationsKanals.
	→ Ein Objekt vom Typ Betriebsmeldungsverwaltung muss in der Konfiguration erzeugt werden.
	Betriebsmeldungsverwaltungsobjekt hat keine

# BetrInf Betriebsmeldungsverwaltung

 Seite:
 37 von 39

 Version:
 9.0

 Stand:
 19.04.2017

Meldung	Beschreibung/Handlungsanweisung
	Menge Meldungen.
	→ Das Mengenobjekt muss erstellt werden.
Fehler Filter, konnte Filter: <pid> nicht</pid>	Der definierte Filter ist fehlerhaft.
Initialisieren!	Fehlerbeseitigung:
	→ Ungültige Definition des angegebenen Filters berichtigen.
Fehler Aktion, konnte Aktion: <pid> nicht</pid>	Die definierte Aktion ist fehlerhaft.
Initialisieren!:	Fehlerbeseitigung:
	→ Ungültige Definition der angegebenen Aktion berichtigen.
Fehler Regel, konnte Regel: <pid> nicht zur</pid>	Der definierte Regel ist fehlerhaft.
Regelbasis hinzufuegen!	Fehlerbeseitigung:
	→ Ungültige Definition der angegebenen Regel berichtigen.
Attributgruppe ist nicht definiert: <data></data>	Es wurde ein nicht gültiger Datensatz empfangen. Ausgabe des Datensatzes
	Fehlerbeseitigung:
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet vorr. fehlerhaft.
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung neu starten.
Fehler Status: <pid></pid>	Zustandswechsel konnte nicht durchgeführt werden. Ausgabe des Zustandes der nicht hergestellt werden konnte
	Fehlerbeseitigung:
	Gültigen Zustandswechsel durchführen.
Aktion -> <aktion> hat kein Informationskanal: <pid></pid></aktion>	Der definierte Informationskanal konnte nicht ermittelt werden.
	Fehlerbeseitigung:
	→ Ungültige Definition der angegebenen Aktion berichtigen.
Konnte Meldungsdaten nicht schreiben: <pid></pid>	Meldungsdaten wurden nicht von der Parametrierung publiziert.
	Fehlerbeseitigung:
	→ SWE Parametrierung arbeitet voraussichtlich fehlerhaft.
	→ SWE Parametrierung neu starten.
Objekt: <pid> ist nicht in MeldungListe vorhanden!</pid>	Interne Meldungsliste enthält nicht das angegebene Objekt.
	Fehlerbeseitigung:

# Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 38 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

Meldung	Beschreibung/Handlungsanweisung
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet voraussichtlich fehlerhaft.
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung neu starten.
Objekt: <pid> ist null!</pid>	Für die zu verwaltende Meldung gibt es kein Objekt.
	Fehlerbeseitigung:
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet voraussichtlich fehlerhaft.
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung neu starten.
WarteThread konnte nicht gestartet werden: <name></name>	Der Workflow zum Update einer zu verwaltenden Meldung konnte nicht gestartet werden. Ausgabe der zu verwaltenden Meldung.
	Fehlerbeseitigung:
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet voraussichtlich fehlerhaft.
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung neu starten.
Übergang ist nicht für diesen Zustand definiert <zustand></zustand>	Zustandswechsel in den angegebenen Zustand laut Definition nicht möglich
	Fehlerbeseitigung:
	→ Gültigen Zustandswechsel durchführen.
Ein Zustandswechsel konnte nicht durchgeführt werden: <zustand></zustand>	Zustandswechsel grundsätzlich erlaubt, jedoch konnte der Wechsel nicht durchgeführt werden.
	Fehlerbeseitigung:
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung arbeitet voraussichtlich fehlerhaft.
	→ SWE Betriebsmeldungsverwaltung neu starten.

Tabelle 4-4: Fehlermeldungen

#### 4.2.6 Überprüfung der Parametrierung

Die korrekte Parametrierung der SWE kann über den GTM [GTM] überprüft werden. Die korrekten Einträge sind in Kapitel 2.2.2 "Parametrierung" definiert.

#### 4.2.7 Überprüfung des Prozesszustandes

Siehe hierzu Kapitel 2.3 "Überwachung des Betriebs".

### Betrinf Betriebsmeldungsverwaltung

Seite: 39 von 39 Version: 9.0 Stand: 19.04.2017

### 5 Anhang

#### 5.1 Verzeichnisstruktur

```
de.bsvrz.vew.bmvew
   BetrInf SWE11.4 LosC3 VRZ3.pdf
   de.bsvrz.vew.bmvew-Build-Report.txt
   de.bsvrz.vew.bmvew-doc-api.zip
   de.bsvrz.vew.bmvew-doc-design.zip
   de.bsvrz.vew.bmvew-GPL-lizenz.txt
   de.bsvrz.vew.bmvew-runtime.jar
   de.bsvrz.vew.bmvew-src.zip
   de.bsvrz.vew.bmvew.jar
   -lib
        commons-collections-3.2.1-Apache 2-Lizenz.txt
        commons-collections-3.2.1-doc-api.zip
        commons-collections-3.2.1-src.zip
        commons-collections-3.2.1.jar
        de.bsvrz.sys.funclib.dambach-doc-api.zip
        de.bsvrz.sys.funclib.dambach-LGPL-lizenz.txt
        de.bsvrz.sys.funclib.dambach-src.zip
        de.bsvrz.sys.funclib.dambach.jar
   -test
        de.bsvrz.vew.bmvew-test-doc-api.zip
        de.bsvrz.vew.bmvew-test-doc-design.zip
        de.bsvrz.vew.bmvew-test-src.zip
        de.bsvrz.vew.bmvew-test.jar
        junit-4.4-cpl-Lizenz.html
        junit-4.4-doc-api.zip
        junit-4.4-src.zip
        junit-4.4.jar
        JUNIT-Test SWE11.4 LosC3 VRZ3.pdf
        JUnit.bat
        JUnit.sh
        passwd
        PrProt_SWE11.4_LosC3 VRZ3.pdf
        PrProz SWE11.4 LosC3 VRZ3.pdf
```