本文介绍 <u>opencpn</u>对 SENC 的读取,集中在函数 s57chart::BuildRAZFromSENCFile 中,OpenCPN 的 SENC 大部分都是明文,或者以 ASCII 写入,读取的时候它采用标志性内容判断当前读取到的是什么,读的过程有点耗时。 声明如下:

int s57chart::BuildRAZFromSENCFile(const wxString& FullPath)

参数为 SENC 文件路径,后缀名为 s57;返回 0 表示读取成功。

函数 BuildRAZFromSENCFile 主要完成了这些事情:

- 1). 读 OGRFeature, 构建为 S57Obj 对象
- 2). 读取 VC Table, VE Table
- 3). 读取 SENC 头信息
- 1. 读取 Feature,构建 S57Obj
- 1). 读取一行数据,遇到'\n'返回

```
if(my_fgets(buf, MAX_LINE, fpx) == 0)
{
          dun = 1;
          break;
}
```

2). 判断接下来的内容是一个 OGRFeature

```
if(!strncmp(buf, "OGRF", 4))
```

3). 注意参数不仅有本行 buf, 还有 wxBufferedInputStream fpx, 其实是在 S57Obj 的构造 函数中继续读文件,获取 Feature 的全部属性。

```
S570bj *obj = new S570bj(buf, &fpx, 0, 0);
```

4). ObjRazRules - 最终用于绘制的数据

int s57chart::_insertRules(S57Obj *obj, LUPrec *LUP, s57chart *pOwner)

在此函数中将 obj, LUP, pOwner 3 者装入 s57Chart:: razRules 中,定义如下: ObjRazRules *razRules[PRIO_NUM][LUPNAME_NUM];

2. 读取 VC Table , VE Table

```
else if(!strncmp(buf, "VETableStart", 12))
```

和上面类似, VE Table 内容块在写 SENC 时以"VETableStart"开始,以"VETableEnd"结束,读取时作为标志。

3. 读取 SENC 头 信息

和上面读取 Feature 类似的方式,读取了写在 SENC 头部,关于整个海图的一些信息,包括 SENC 版本号、更新日期、比例尺、Feature 个数等。