

Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

El objeto de este documento es mostrar las pautas que deben seguirse para realizar una instalación adecuada del sistema centralizado de Ágora (ACMS):


- Debe instalarse en un servidor dedicado. No puede convivir con otras aplicaciones ejecutándose simultáneamente, salvo aquellas imprescindibles para la realización de copias de seguridad y, si fuera necesario, el acceso remoto.
- La memoria mínima del equipo debe ser de 4 GB; no es necesaria más para la versión Express de SQL Server, ya que solo maneja hasta 1 GB. En los casos en los que se instale la versión profesional, la memoria deberá incrementarse de forma considerable, ya que es uno de los factores fundamentales para su rendimiento.
- El ACMS no consume grandes recursos de CPU, pero es necesario asegurarse de que estos estén disponibles. Por ello, como se ha indicado en el primer punto, no deben ejecutarse otras aplicaciones en el servidor. Un procesador actual de doble núcleo, como un i3 a 3 GHz, es suficiente para la mayoría de las instalaciones.
- El sistema operativo debe ser siempre Windows Server, nunca versiones cliente. Las distintas versiones de Windows 10 se actualizan de forma constante y consumen muchos recursos del sistema; con ellas instaladas es imposible asegurar un rendimiento adecuado del ACMS. Además, pueden provocar reinicios no deseados de la máquina debido a actualizaciones que Microsoft considera críticas. La licencia del sistema operativo debe estar activada y registrada; de lo contrario, pueden producirse efectos no deseados en la estabilidad del sistema.

Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

- No instalar antivirus adicionales. Utilizar únicamente Windows Defender, que viene incluido por defecto en el sistema operativo.
- Instalar Ágora con la configuración por defecto, sin realizar modificaciones durante el proceso de instalación. Si surge cualquier problema, se debe contactar con el servicio de soporte de IGT. Cualquier modificación puede generar incidencias en futuras actualizaciones, por lo que no es recomendable asumir ese riesgo. Es posible que, dependiendo de la versión de Windows Server utilizada, aparezca un error relacionado con el uso de contraseñas débiles. En ese caso, la mejor opción es habilitar esta configuración previamente desde:
 - **Panel de control → Herramientas administrativas → Directivas de seguridad local → Directivas de cuentas → Directivas de contraseñas.**




Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

- También es conveniente deshabilitar el periodo de caducidad de las contraseñas. Esta operación se realiza en el mismo apartado:
 - **Panel de control → Herramientas administrativas → Directivas de seguridad local → Directivas de cuentas → Directivas de contraseñas.**




- Dejar abiertos únicamente los puertos de entrada necesarios para el funcionamiento del ACMS. Por defecto, el 8984 para Restaurant y el 9984 para Retail.
- Si se habilita el acceso a la máquina mediante Remote Desktop, se debe eliminar el permiso de inicio de sesión remoto al usuario AGORA_SERVICE. Para ello, es necesario configurarlo desde:

Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

- **Panel de control → Herramientas administrativas → Directivas de seguridad local → Directivas locales → Asignación de derechos de usuario.**



- De igual forma, si se habilita el acceso mediante Remote Desktop, es conveniente filtrar las direcciones IP desde las que se permite el acceso, limitándolo únicamente a las necesarias.
- Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos y almacenarlas en un repositorio externo. Una opción recomendable es sincronizar el directorio de backups con Google Drive.

Además de estas consideraciones, debemos tener en cuenta la ubicación de la máquina sobre la que se está instalando el ACMS.

Si se trata de una VPS (Virtual Private Server) de un proveedor en la nube, es necesario asegurarse de que los backups del servidor estén habilitados y realizar la configuración de acceso a la máquina indicada

Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

anteriormente desde la propia gestión de red del VPS.

Si, por el contrario, el servicio se ofrece desde un servidor propio en el que se montan máquinas virtuales, debemos asegurarnos de que el rendimiento del sistema es el adecuado.

En entornos donde todas las máquinas virtuales comparten el mismo hardware, el acceso a disco es un factor crítico, ya que puede provocar interferencias entre ellas, haciendo que una instancia de ACMS reduzca el rendimiento del resto.

Por ello, se recomienda utilizar un disco lógico para el sistema operativo del host y otro u otros para las máquinas virtuales que contienen los ACMS. Cada unidad lógica debe estar formada por dos discos físicos en RAID 1. La máquina host debe disponer de, al menos, 4 GB de memoria libres, una vez descontada la memoria asignada a las máquinas virtuales.

Cuando el sistema está en funcionamiento y tanto los locales como el ACMS están operativos, no debe desconectarse ningún local ni restaurarse un backup en el mismo.

En los casos en los que es necesario sustituir el servidor del local, el proceso a seguir es el siguiente:

- 1.Instalar en el equipo nuevo la misma versión de Ágora que tenía el equipo sustituido.
- 2.Configurar en el equipo nuevo la misma dirección IP que tenía el anterior, así como las impresoras y el resto de características propias de la instalación del local.

Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

3. Establecer en el equipo nuevo las mismas credenciales de conexión al ACMS que tenía el equipo sustituido.
4. Eliminar en el ACMS el link al equipo.

Tras realizar esta operativa, el local quedará conectado al ACMS. Sin embargo, las ventas realizadas no podrán consultarse desde los TPVs del propio local, aunque sí habrán sido enviadas al ACMS. Para acceder a ellas, será necesario hacerlo a través del módulo de administración.

Si lo que se desea es conservar íntegramente los datos del local, se debe seguir el siguiente procedimiento tal y como se detalla a continuación. No seguir estas instrucciones al pie de la letra puede provocar una situación de inconsistencia en el ACMS y la consiguiente pérdida de datos.

Es imprescindible partir siempre de un backup realizado justo antes de iniciar el proceso. Nunca se debe restaurar un backup anterior.

1. Parar el servicio de Ágora en el local.
2. Realizar el backup y copiarlo.
3. Copiar el archivo server.settings.
4. Apagar y retirar el equipo sustituido de la red para evitar posibles errores.
5. Arrancar el equipo sustituto, configurarlo y conectarlo a la red.
6. Instalar Ágora en el nuevo equipo.
7. Parar el servicio de Ágora.
8. Copiar el archivo server.settings del equipo sustituido al nuevo equipo.
9. Restaurar el backup.

Directiva de instalación de ACMS

Ágora - ACMS

Versión octubre 2019

10. El equipo nuevo no conectará inicialmente, ya que el ACMS seguirá vinculado al equipo anterior. Es necesario desvincularlo del equipo antiguo. Si este proceso se demora, el servicio se detendrá y será necesario iniciarlo de nuevo.
11. Sistema recuperado.