

BTS SIO – Option SISR | Session 2026

SITUATION N°1

Documentation Technique Intégrale

Installation Windows Server · Active Directory · Serveur de fichiers · GPO · Sauvegarde · Poste client

Serveur : srv-ad-fichiers.technoshop.lan | IP : 192.168.1.100 | Domaine : technoshop.lan
Candidat : [BOGACZ Cyprien] | N° candidat : [02248055114] | Session 2026

1. Installation de Windows Server 2022

L'installation de Windows Server 2022 se fait depuis l'ISO bootée sur la VM Proxmox. La console noVNC permet d'interagir avec la VM pendant l'installation.

1.1 Sélection de la langue




Figure : Configuration du système d'exploitation – Langue : Français (France) – Clavier : Français

Premier écran affiché au démarrage de l'ISO Windows Server 2022.

1. Langue à installer : Français (France) (déjà sélectionné par défaut)
2. Format horaire et monétaire : Français (France)
3. Clavier ou méthode d'entrée : Français
4. Cliquer "Suivant"
5. Sur l'écran suivant, cliquer "Installer maintenant"
6. Clé de produit : cliquer "Je n'ai pas de clé de produit" pour la version d'évaluation

1.2 Choix de l'édition Windows Server 2022




Figure : Sélectionner le système d'exploitation – Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau) sélectionnée

Windows Server 2022 est disponible en plusieurs éditions. Il faut choisir celle avec l'interface graphique.

7. Sélectionner "Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau)"
8. La description indique : "Cette option installe l'environnement graphique Windows complet"
9. Ne pas choisir la version sans "expérience de bureau" — elle n'a pas d'interface graphique (Core)
10. Cliquer "Suivant"

⚠ "Expérience de bureau" = interface graphique Windows. Sans cette option, le serveur démarre uniquement en ligne de commande PowerShell — inutilisable pour notre configuration.

1.3 Acceptation du contrat de licence




Figure : Avis et conditions du contrat de licence applicables – Case à cocher en bas pour accepter

L'écran du contrat de licence (EULA) doit être accepté pour continuer l'installation.

11. Lire les conditions (ou faire défiler)
12. Cocher la case en bas : "J'accepte les termes du contrat de licence logiciel Microsoft"
13. Cliquer "Suivant"

1.4 Type d'installation – Mode personnalisé



Figure : Quel type d'installation voulez-vous effectuer ? – Cliquer sur "Personnalisé : installer uniquement Windows"

Deux modes d'installation sont proposés. Sur un disque vierge, il faut choisir l'installation personnalisée.

14. Cliquer sur "Personnalisé : installer uniquement le système d'exploitation Windows (avancé)"

💡 "Mise à jour" n'est disponible que si une version précédente de Windows est déjà installée. Sur notre VM vierge, seule l'option "Personnalisé" est utilisable.

15. Sur l'écran suivant, sélectionner le disque de 100 Go → Cliquer "Suivant"
16. Windows crée automatiquement les partitions nécessaires (EFI, MSR, Windows)

1.5 Installation en cours




Figure : Installation du système d'exploitation Microsoft Server – Progression – Copie des fichiers en cours (0%)

L'installation se déroule automatiquement. Plusieurs redémarrages auront lieu.

17. Laisser l'installation se dérouler (~15-20 minutes)
18. Le serveur redémarre plusieurs fois automatiquement — ne pas intervenir
19. Progression : Copie des fichiers → Préparation → Installation des fonctionnalités → Mises à jour → Finalisation

💡 Si la VM démarre sur l'ISO après un redémarrage, aller dans Proxmox → Hardware → CD/DVD → retirer l'ISO, puis redémarrer la VM.

1.6 Définition du mot de passe Administrateur




Figure : Paramètres de personnalisation – Définir le mot de passe du compte Administrateur intégré

Après le dernier redémarrage, Windows demande de définir le mot de passe du compte Administrateur local.

20. Nom d'utilisateur : Administrateur (prérempli, ne pas modifier)
21. Mot de passe : saisir un mot de passe fort respectant les critères de complexité
22. Entrer de nouveau le mot de passe : confirmer
23. Appuyer sur "Terminer" (flèche → en bas)

⚠ Ce mot de passe est le plus important du serveur. Le noter impérativement — il est impossible à récupérer sans réinstallation.

☒ Windows Server 2022 est installé — connexion avec Administrateur / [mot de passe]

1.7 Configuration de l'adresse IP statique

Paramètres IP

Attribution d'adresse IP : Manuel
Adresse IPv4 : 192.168.1.100
Masque IPv4 : 255.255.255.0
Passerelle IPv4 : 192.168.1.1

Modifier

Paramètres du DNS

Attribution du serveur DNS : Manuel
Serveurs DNS IPv4 : 192.168.1.100 (non chiffré)
8.8.8.8 (non chiffré)

Modifier

Figure : Paramètres IP – Adresse IPv4 : 192.168.1.100 – Masque : 255.255.255.0 – Passerelle : 192.168.1.1 – DNS : 192.168.1.100

Avant d'installer les rôles, on configure l'adresse IP fixe du serveur. Un serveur ne doit jamais utiliser une IP dynamique (DHCP).

24. Aller dans Paramètres → Réseau et Internet → Ethernet → Modifier les propriétés de l'adaptateur
25. Ou : clic droit sur l'icône réseau dans la barre des tâches → Paramètres réseau et Internet
26. Cliquer "Modifier" dans la section "Paramètres IP"
27. Passer en "Manuel" et renseigner :
 - Adresse IPv4 : 192.168.1.100
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (longueur de préfixe : 24)
 - Passerelle : 192.168.1.1
 - DNS préféré : 192.168.1.100 (le serveur lui-même sera DNS après l'installation AD)
 - DNS secondaire : 8.8.8.8 (Google DNS comme fallback)
28. Cliquer "Enregistrer"

☒ IP statique 192.168.1.100/24 configurée — le serveur a maintenant une adresse permanente sur le réseau

2. Ajout des rôles depuis le Gestionnaire de serveur

Le Gestionnaire de serveur est l'outil central d'administration de Windows Server. C'est depuis lui qu'on installe les rôles nécessaires à notre infrastructure.

2.1 Accès à l'assistant d'ajout de rôles




Figure : Gestionnaire de serveur – Menu "Gérer" ouvert – Cliquer sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités"

Le Gestionnaire de serveur s'ouvre automatiquement à la connexion. On accède à l'assistant d'installation des rôles via le menu "Gérer".

29. Cliquer sur "Gérer" dans la barre de menu en haut à droite
30. Dans le menu déroulant, cliquer sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités"

💡 On peut aussi accéder à l'assistant via le tableau de bord → lien "2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités"

2.2 Page d'introduction – Avant de commencer




Figure : Assistant Ajout de rôles – Avant de commencer – Serveur de destination : srv-ad-fichiers.technoshop.lan

La première page de l'assistant liste les prérequis à vérifier avant de commencer l'installation.

31. Vérifier les 3 conditions listées :

- Le compte administrateur possède un mot de passe fort ✓
- Les paramètres réseau (IP statique) sont configurés ✓
- Les dernières mises à jour de sécurité sont installées

32. Le serveur de destination en haut à droite confirme : "srv-ad-fichiers.technoshop.lan"

33. Cliquer "Suivant >"

💡 Cocher "Ignorer cette page par défaut" pour ne plus voir cet écran à l'avenir.

2.3 Type d'installation – Basé sur un rôle




Figure : Sélectionner le type d'installation – "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" sélectionnée

L'assistant propose deux types d'installation. On choisit l'installation classique basée sur un rôle.

34. "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" est déjà sélectionnée
35. Cette option configure un serveur unique en ajoutant des rôles
36. Ne pas choisir "Installation des services Bureau à distance" (VDI)
37. Cliquer "Suivant >"

2.4 Sélection du serveur de destination




Figure : Sélectionner le serveur de destination – srv-ad-fichiers.technoshop.lan – 192.168.1.100 – Windows Server 2022

On sélectionne le serveur sur lequel installer les rôles. Dans notre cas, c'est le serveur local.

38. "Sélectionner un serveur du pool de serveurs" est déjà coché
39. Dans le pool, sélectionner "srv-ad-fichiers.technoshop.lan" (192.168.1.100)
40. Le système d'exploitation confirme : Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
41. Cliquer "Suivant >"

2.5 Sélection des rôles – AD DS, DNS et Serveur de fichiers




Figure : Sélectionner des rôles – Serveur DNS, Services AD DS et Serveur de fichiers cochés

C'est l'étape centrale : on sélectionne les rôles à installer. Trois rôles sont nécessaires pour la Situation 1.

42. Faire défiler la liste et cocher "Serveur DNS" → une fenêtre pop-up apparaît → cliquer "Ajouter des fonctionnalités"
43. Cocher "Services de domaine Active Directory" → pop-up → cliquer "Ajouter des fonctionnalités"
44. Développer "Services de fichiers et de stockage" → développer "Services de fichiers et iSCSI"
45. Cocher "Serveur de fichiers"
46. Cliquer "Suivant >"

⚠ Ne pas oublier de cliquer "Ajouter des fonctionnalités" à chaque pop-up sinon les outils d'administration ne seront pas installés.

2.6 Sélection du rôle FSRM




Figure : Sélectionner des rôles – Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM) coché

Le FSRM (File Server Resource Manager) est un composant du rôle Serveur de fichiers qui permet la gestion des quotas et le filtrage de fichiers.

47. Dans la liste "Services de fichiers et iSCSI", cocher "Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)"
48. Le reste des options (DFS, iSCSI...) n'est pas nécessaire pour notre usage
49. Cliquer "Suivant >"

💡 *FSRM est optionnel mais très utile en production : il permet de limiter l'espace disque par utilisateur et de bloquer certains types de fichiers (.mp3, .exe...) sur les partages.*

2.7 Sélection des fonctionnalités additionnelles




Figure : Sélectionner des fonctionnalités – Outils d'administration de serveur distant et Programme d'archivage cochés

L'assistant propose des fonctionnalités complémentaires. Certaines ont été automatiquement cochées par les rôles sélectionnés.

50. Les fonctionnalités pré-cochées automatiquement sont nécessaires — les laisser
51. "Programme d'archivage de données système" (Windows Server Backup) est coché — le garder pour la sauvegarde
52. "Outils d'administration de serveur distant" sont cochés automatiquement — les garder
53. Cliquer "Suivant >" → vérifier la page de confirmation → cliquer "Installer"

☒ Les rôles AD DS, DNS, Serveur de fichiers, FSRM et Windows Server Backup vont être installés

3. Installation des rôles et création du domaine

3.1 Description du rôle AD DS




Figure : Services de domaine Active Directory – Description du rôle – Informations sur Azure AD Connect

Après confirmation, l'assistant affiche une page d'information sur le rôle AD DS avant de le confirmer.

54. Cette page est purement informative — elle explique ce que fait l'AD DS
55. Une mention sur Azure Active Directory est affichée (service cloud Microsoft, différent de l'AD local)
56. Cliquer "Suivant >" puis "Installer" sur la page de confirmation
57. Attendre la fin de l'installation (~5 minutes)

3.2 Confirmer l'installation des rôles




Figure : Confirmer les sélections d'installation – AD DS, DNS, Serveur de fichiers, FSRM listés – Cliquer Installer

La page de confirmation récapitule tout ce qui va être installé.

58. Vérifier que tous les rôles choisis sont listés : Services AD DS, Serveur DNS, Services de fichiers
59. Ne pas cocher "Redémarrer automatiquement" — on préfère contrôler le redémarrage
60. Cliquer "Installer"

3.3 Drapeau de promotion – Lien critique à cliquer




Figure : Gestionnaire de serveur – Drapeau jaune avec alerte – "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine" visible

Une fois l'installation terminée, le Gestionnaire de serveur affiche une alerte importante via l'icône drapeau jaune.

61. Cliquer sur l'icône drapeau jaune ■ dans la barre du haut
62. La notification "Configuration post-déploiement" apparaît
63. Cliquer sur le lien bleu : "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"

⚠ Cette étape est INDISPENSABLE. L'installation du rôle AD DS ≠ la création du domaine. Sans ce clic, il n'y a pas de domaine Active Directory.

3.4 Sélection du type de déploiement – Nouvelle forêt




Figure : Assistant Configuration AD DS – "Ajouter une nouvelle forêt" sélectionné – Nom de domaine racine : technoshop.lan

L'assistant de configuration AD DS s'ouvre. On crée un tout nouveau domaine.

64. Sélectionner "Ajouter une nouvelle forêt" (3ème option)
65. Nom de domaine racine : technoshop.lan
66. Cliquer "Suivant >"

3.5 Options du contrôleur de domaine

Figure : Options du contrôleur de domaine – Niveau Windows Server 2016 – DNS et Catalogue global cochés – Mot de passe DSRM défini

Configuration des fonctionnalités du contrôleur de domaine.

67. Niveau fonctionnel forêt et domaine : Windows Server 2016 (laisser par défaut)
68. "Serveur DNS" : coché (notre serveur sera aussi DNS)
69. "Catalogue global (GC)" : coché (indispensable pour l'authentification)
70. Mot de passe DSRM : définir un mot de passe fort dans les deux champs
71. Cliquer "Suivant >"

3.6 Options supplémentaires – Nom NetBIOS




Figure : Options supplémentaires – Nom NetBIOS généré automatiquement : TECHNOSHOP

Le nom NetBIOS est automatiquement généré depuis le nom de domaine FQDN.

72. Le nom NetBIOS "TECHNOSHOP" est généré automatiquement depuis "technoshop.lan"
73. Ne pas modifier ce nom — il sera utilisé pour les connexions de type TECHNOSHOP\utilisateur
74. Cliquer "Suivant >"

3.7 Chemins d'accès des fichiers AD




Figure : Chemins d'accès – NTDS : C:\Windows\NTDS – SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL – Valeurs par défaut

Emplacement des fichiers de base de données Active Directory sur le disque.

75. Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS (laisser par défaut)
76. Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS (laisser par défaut)
77. Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL (laisser par défaut)
78. Cliquer "Suivant >"

3.8 Vérification des prérequis – Tout est OK




Figure : Vérification de la configuration requise – Barre verte : "Toutes les vérifications ont donné satisfaction" – Cliquer Installer

L'assistant vérifie automatiquement que toutes les conditions sont réunies.

79. La barre verte en haut confirme que tout est prêt
80. Les avertissements jaunes visibles sont normaux en environnement virtualisé
81. Cliquer "Installer" — le serveur va installer AD DS et redémarrer automatiquement

3.9 Installation AD DS en cours




Figure : Installation – État d'avancement : Démarrage – Le serveur redémarrera automatiquement après l'installation

L'installation du contrôleur de domaine se déroule automatiquement.

82. L'installation dure environ 3-5 minutes
 83. Le serveur redémarre automatiquement à la fin
 84. Après le redémarrage, se connecter avec : TECHNOSHOP\Administrateur
- ☒ Le domaine technoshop.lan est créé après le redémarrage

4. Active Directory – Structure OU, Groupes et Utilisateurs

Après le redémarrage, ouvrir la console ADUC : Win+R → dsa.msc → Entrée.

4.1 Structure finale de l'AD – OU et utilisateurs




Figure : Console ADUC – OU Employer avec sous-OU Commercial, Technique, Administration, Informatique et 8 utilisateurs créés

L'OU "Employer" contient 4 sous-OU organisées par service, chacune avec ses utilisateurs.

- Jean Dupond, Lucas Martin → OU=Commercial
- Emma Dupont, Hugo Bernard → OU=Technique
- Léa Moreau, Nathan Petit → OU=Administration
- Chloé Robert, Cyprien Bogacz → OU=Informatique

Les OU ont été créées par clic droit sur "Employer" → Nouveau → Unité d'organisation. Les utilisateurs ont été créés par clic droit sur chaque OU → Nouveau → Utilisateur.

4.2 Groupes de sécurité dans OU=Commercial




Figure : ADUC – OU=Commercial – GRP_Commercial_RW et GRP_Commercial_RO créés

Deux groupes de sécurité par service permettent de gérer deux niveaux d'accès différents aux partages.

85. Clic droit sur OU=Commercial → Nouveau → Groupe
86. Nom : GRP_Commercial_RW / Étendue : Globale / Type : Sécurité → OK
87. Répéter pour GRP_Commercial_RO
 - GRP_Commercial_RW : droit de lecture ET écriture sur \\SRV-AD-FICHIERS\Commercial
 - GRP_Commercial_RO : droit de lecture seule sur \\SRV-AD-FICHIERS\Commercial

La même logique s'applique aux autres services : GRP_Technique_RW/RO et GRP_Administration_RW/RO.

5. Serveur de fichiers – Partages et droits NTFS

5.1 Vue d'ensemble des partages créés




Figure : Gestionnaire de serveur – Services de fichiers → Partages – 7 partages actifs dont Commercial, Commun, Technique, Administration

Les partages sont visibles dans le Gestionnaire de serveur → Services de fichiers et de stockage → Partages.

- Administration → C:\Shares\Administration
- Commercial → C:\Shares\Commercial
- Commun → C:\Shares\Commun
- Technique → C:\Shares\Technique
- Partages → C:\Partages (partage racine)
- NETLOGON et SYSVOL → créés automatiquement par l'AD

5.2 Dossiers locaux et lecteurs réseau




Figure : Explorateur de fichiers – C:\Shares avec les 4 dossiers – Lecteurs Y: (Technique) et Z: (Commun) mappés dans le panneau gauche

Les dossiers sont créés dans C:\Shares. On peut voir dans le panneau gauche que les lecteurs réseau Y: et Z: sont déjà mappés grâce à la GPO.

88. Les dossiers ont été créés manuellement : Win+E → C:\ → Nouveau dossier "Shares" → créer les 4 sous-dossiers
89. Les lecteurs Y: (Technique) et Z: (Commun) visibles confirment que la GPO de mappage fonctionne

5.3 Propriétés du partage – Chemin UNC




Figure : Propriétés de Administration – Onglet Partage – Chemin réseau : \\SRV-AD-FICHIERS\Administration – Bouton Partager

L'onglet Partage des propriétés d'un dossier confirme que le dossier est bien partagé sur le réseau.

90. Clic droit sur C:\Shares\Administration → Propriétés → Onglet "Partage"
91. Le chemin réseau \\SRV-AD-FICHIERS\Administration est affiché
92. Le statut "Partagé" confirme que le partage est actif
93. Le bouton "Partager..." permet de modifier les utilisateurs autorisés au niveau partage

5.4 Droits NTFS – GRP_Technique_RO en lecture seule




Figure : Propriétés Administration – Sécurité – GRP_Technique_RO sélectionné – Uniquement Lecture et exécution, Affichage, Lecture cochés

Les droits NTFS contrôlent précisément ce que chaque groupe peut faire dans le dossier.

94. Clic droit sur le dossier → Propriétés → Onglet "Sécurité"
95. Sélectionner GRP_Technique_RO dans la liste des groupes
96. Dans "Autorisations pour GRP_Technique_RO" — seules les cases suivantes sont cochées :
 - Lecture et exécution ✓
 - Affichage du contenu du dossier ✓
 - Lecture ✓

Les cases "Contrôle total", "Modification" et "Écriture" sont décochées → accès en lecture seule uniquement.

5.5 Droits NTFS – GRP_Technique_RW avec droit de modification




Figure : Propriétés Administration – Sécurité – GRP_Technique_RW sélectionné – Toutes les autorisations cochées dont Modification et Écriture

Le groupe RW dispose de droits supplémentaires permettant de modifier et créer des fichiers.

97. Sélectionner GRP_Technique_RW dans la liste

98. Toutes les cases sont cochées :

- Contrôle total ✓ / Modification ✓ / Lecture et exécution ✓
- Affichage du contenu du dossier ✓ / Lecture ✓ / Écriture ✓

Les membres du groupe RW peuvent lire, modifier, créer et supprimer des fichiers dans ce dossier.

6. Stratégies de groupe (GPO)

6.1 GPO_Lecteur_Reseau – Filtrage par groupe AD




Figure : GPMC – GPO_Lecteur_Reseau sélectionnée – Liaisons vers technoshop.lan – Filtrage de sécurité : les 6 groupes AD

La console GPMC (gpmc.msc) montre la GPO de mappage des lecteurs réseau avec son filtrage de sécurité.

99. Dans l'arbre à gauche : technoshop.lan → GPO_Lecteur_Reseau
100. Onglet "Étendue" : la GPO est liée à technoshop.lan (lien activé = Oui)
101. Section "Filtrage de sécurité" : les 6 groupes AD sont listés :
 - GRP_Administration_RO (TECHNOSHOP\GRP_Administration_RO)
 - GRP_Administration_RW (TECHNOSHOP\GRP_Administration_RW)
 - GRP_Commercial_RO et GRP_Commercial_RW
 - GRP_Technique_RO et GRP_Technique_RW

Ce filtrage garantit que la GPO de mappage s'applique UNIQUEMENT aux membres de ces groupes.

6.2 GPO Clé USB – Configuration du paramètre de refus de lecture




Figure : Éditeur GPO – Accès au stockage amovible – Liste des paramètres – "Refuser accès en exécution" Activé – Double-clic sur "Refuser accès en lecture"

L'éditeur de stratégie de groupe permet de configurer le blocage des clés USB.

102. Naviguer : Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → Accès au stockage amovible
103. La liste affiche tous les paramètres de stockage amovible disponibles
104. "Disques amovibles : refuser l'accès en exécution" est déjà à l'état "Activé"
105. Double-cliquer sur "Disques amovibles : refuser l'accès en lecture" pour le configurer

6.3 Activation du refus de lecture des clés USB




Figure : Disques amovibles : refuser l'accès en lecture – Bouton "Activé" sélectionné – Description du paramètre à droite

La fenêtre de propriétés du paramètre permet de l'activer.

106. Sélectionner "Activé" (2ème option, radio button)
 107. La description à droite confirme : "Ce paramètre refuse l'accès en lecture aux disques amovibles"
 108. Cliquer "OK"
 109. Répéter pour "Disques amovibles : refuser l'accès en écriture" → Activé → OK
- ☒ Les deux paramètres activés bloquent complètement les clés USB en lecture ET en écriture

6.4 Stratégie de mot de passe configurée




Figure : Éditeur GPO – Stratégie de mot de passe – 12 caractères min – Complexité activée – Historique 5 – Expiration 365 jours

La politique de mot de passe est configurée dans l'éditeur GPO, dans la stratégie Default Domain Policy.

110. Naviguer : Config. ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de mot de passe

111. Double-cliquer chaque paramètre → définir la valeur → OK :

- Longueur minimale du mot de passe : 12 caractères
- Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité : Activé
- Conserver l'historique des mots de passe : 5 mots de passe mémorisés
- Durée de vie maximale du mot de passe : 365 jours
- Durée de vie minimale du mot de passe : 1 jour

6.5 Propriétés d'un lecteur réseau mappé




Figure : Nouvelles propriétés de lecteur – Lecteur X: – Emplacement : \\srv-ad-fichiers\commercial – Action : Mettre à jour

Pour créer un mappage de lecteur dans la GPO, on ouvre l'éditeur et on navigue vers les préférences.

112. Dans GPO_Lecteur_Reseau → clic droit → Modifier
113. Config. utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs
114. Clic droit → Nouveau → Lecteur mappé
115. Action : Mettre à jour
116. Emplacement : \\srv-ad-fichiers\commercial
117. Libellé en tant que : Commercial
118. Lettre de lecteur : X: → bouton "Utiliser"
119. Cliquer OK

6.6 Vue complète des 4 lecteurs réseau mappés




Figure : Éditeur GPO – Mappages de lecteurs – Y: Technique, W: Administration, X: Commercial, Z: Commun – Action Mettre à jour

Les 4 lecteurs réseau sont configurés dans la GPO_Lecteur_Reseau.

- Y: → \\srv-ad-fichiers\technique
- W: → \\srv-ad-fichiers\administration
- X: → \\srv-ad-fichiers\commercial
- Z: → \\srv-ad-fichiers\commun (accès à tous)

À la connexion d'un utilisateur membre d'un groupe AD, les lecteurs correspondants s'affichent automatiquement dans l'Explorateur de fichiers.

7. Sauvegarde automatique quotidienne (Windows Server Backup)

7.1 Configuration personnalisée de la sauvegarde




Figure : Assistant Planification de sauvegarde – Configuration personnalisée sélectionnée

On accède à l'assistant depuis : Gestionnaire de serveur → Outils → Sauvegarde Windows Server → Actions → Planification de sauvegarde.

120. Sélectionner "Personnalisé" pour choisir exactement quoi sauvegarder

121. Cliquer "Suivant >"

7.2 Sélection du disque C: à sauvegarder




Figure : Sélectionner les éléments – Disque local C: ajouté dans la liste des éléments à sauvegarder

122. Cliquer "Ajouter des éléments"
123. Sélectionner "Disque local (C:)"
124. Cliquer OK → le disque C: apparaît dans la liste
125. Cliquer "Suivant >"

7.3 Planification à 02h00 tous les jours

Assistant Planification de sauvegarde

Spécifier l'heure de la sauvegarde

Modifier les paramètres d...
Sélectionner la configurat...
Sélectionner les éléments...
Spécifier l'heure de la sau...
Spécifier le type de destin...
Confirmation
Résumé

À quelle fréquence et à quel moment voulez-vous exécuter les sauvegardes ?

☒ Tous les jours
Sélectionnez une heure : 02:00

☐ Plusieurs fois par jour
Cliquez sur une heure disponible, puis sur Ajouter pour l'ajouter à la planification de sauvegarde.

Temps disponible :
00:00
00:30
01:00
01:30
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

Ajouter >
< Supprimer

Heure planifiée :
02:00

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Figure : Spécifier l'heure de la sauvegarde – Tous les jours – 02:00 sélectionné et ajouté dans "Heure planifiée"

126. Fréquence : "Tous les jours"
127. Dans la liste des heures, sélectionner "02:00"
128. Cliquer "Ajouter >" → 02:00 apparaît dans la colonne "Heure planifiée"
129. Cliquer "Suivant >"

7.4 Type de destination – Dossier réseau partagé




Figure : Spécifier le type de destination – "Sauvegarder sur un dossier réseau partagé" sélectionné

130. Sélectionner "Sauvegarder sur un dossier réseau partagé"

131. Cliquer "Suivant >"

7.5 Chemin du dossier réseau de destination




Figure : Spécifier le dossier partagé distant – \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde – Contrôle d'accès : Hériter

132. Emplacement : saisir \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde
133. Contrôle d'accès : sélectionner "Hériter"
134. Cliquer "Suivant >"

7.6 Authentification pour le partage réseau




Figure : Sécurité Windows – Enregistrer la planification de sauvegarde – Saisir les identifiants du compte d'accès au partage

135. Saisir le nom d'utilisateur ayant accès en écriture au partage \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde
 136. Saisir le mot de passe correspondant
 137. Cliquer OK
- ☒ La planification est enregistrée — la sauvegarde s'exécutera automatiquement chaque nuit à 02h00

7.7 Sauvegardes réussies – Tableau de bord wadmin




Figure : wbadmin – 6 sauvegardes réussies consécutives depuis le 27/04/2026 – Planification active tous les jours à 02:00 – Destination : \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde

Le tableau de bord Sauvegarde Windows Server confirme que les sauvegardes automatiques fonctionnent depuis plusieurs jours.

- Dernière sauvegarde : 02/05/2026 à 02:00 → Réussite
- Prochaine sauvegarde : 03/05/2026 à 02:00 → Planifiée
- 6 sauvegardes réussies consécutives (27/04 → 02/05/2026)
- Destination : \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde (Partage réseau distant)
- Élément sauvegardé : Disque local (C:)

7.8 Détails de la prochaine sauvegarde planifiée




Figure : Détails – Prochaine sauvegarde – 03/05/2026 à 02:00 – Disque local C: – État Planifiée

138. Cliquer sur "Afficher les détails" dans la section "Prochaine sauvegarde"

- Emplacement : \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde (Partage réseau distant)
- Heure de début : 03/05/2026 à 02:00
- Élément : Disque local → État : Planifiée

139. Cliquer OK pour fermer

- ☒ La sauvegarde quotidienne automatique est pleinement opérationnelle

8. Jonction du poste client Windows 11 au domaine

8.1 Jonction au domaine technoshop.lan




Figure : Windows 11 – Propriétés système – "Domaine : technoshop.lan" saisi – Nom complet : poste-win11-fic.technoshop.lan

La jonction d'un poste Windows 11 au domaine valide que l'infrastructure AD fonctionne correctement.

140. Sur le poste client Windows 11 : cliquer Démarrer → Paramètres → Système → Informations système
141. Cliquer "Renommer ce PC (avancé)" → dans la section "Membre d'un", sélectionner "Domaine"
142. Saisir : technoshop.lan → cliquer OK
143. Fenêtre d'authentification → saisir : Administrateur / [mot de passe Administrateur du domaine]
144. Message "Bienvenue dans le domaine technoshop.lan !" → OK → Redémarrer maintenant

Après redémarrage :

145. À l'écran de connexion → cliquer "Autre utilisateur"
146. Saisir un compte du domaine (ex : julien.martin) et son mot de passe
- ☒ Le poste poste-win11-fic.technoshop.lan est membre du domaine (nom complet visible dans les propriétés)
- ☒ Les lecteurs réseau Y:, W:, X:, Z: se mappent automatiquement à la connexion grâce à la GPO_Lecteur_Reseau

9. Bilan complet de la Situation 1

L'ensemble de la Situation 1 est opérationnel sur srv-ad-fichiers.technoshop.lan (192.168.1.100).

- ☒ Windows Server 2022 installé (Expérience de bureau) – IP : 192.168.1.100/24
- ☒ Rôles installés : AD DS, DNS, Serveur de fichiers, FSRM, Windows Server Backup
- ☒ Domaine Active Directory : technoshop.lan – Nom NetBIOS : TECHNOSHOP
- ☒ Structure AD : OU Employer → 4 sous-OU (Commercial, Technique, Administration, Informatique)
- ☒ 8 utilisateurs créés dans leurs OU respectives
- ☒ 6 groupes de sécurité : GRP_[Service]_RW et GRP_[Service]_RO par service
- ☒ 4 partages SMB : Commercial, Technique, Administration, Commun dans C:\Shares
- ☒ Droits NTFS : groupes RW (Modification) et RO (Lecture seule) configurés
- ☒ GPO Clé USB : lecture et écriture bloquées sur tous les supports amovibles
- ☒ GPO Mot de passe : 12 car. min, complexité, historique 5, expiration 365 jours
- ☒ GPO Lecteurs réseau : Y: Technique, W: Administration, X: Commercial, Z: Commun
- ☒ Sauvegarde automatique quotidienne à 02:00 → \\srv-ad-fichiers\Sauvegarde (6 réussites confirmées)
- ☒ Poste client Windows 11 joint au domaine technoshop.lan (poste-win11-fic.technoshop.lan)