# 代码规范

说明: 代码规范版本 1.0 2012 年 1 月 12 日 郑京杰

- 一、Matlab 文件名命名规则:
- 1. 公共函数:公共函数是指被广泛用到的基础函数。

它涵盖了文件读写,格式转换,常量定义,以及其他被多次利用的函数。

公共函数的文件名以"public\_"开始,接着一个表示功能特性的名称"xxxXxxXxx",最后以".m"结尾。

例如: "public helloWorld.m"。

- 2. 模块函数:模块函数通常分为模块主函数,模块附属函数,和模块应用程序入口函数。 我们接下来以 robertsEdge 模块举例。
  - (1) 模块主函数:模块主函数主要用于在 Matlab 环境下进行测试。这个函数通常有输入和输出参数。

例如: "robertsEdge.m"。

(2) 模块附属函数:模块附属函数是模块主函数调用中依赖的除公共函数以外独有的函数。注意:模块附属函数不可以与模块应用程序入口函数同名,即不可以称为"xxx entry.m"。

例如: "robertsEdge\_calculateEdge.m"。

(3)模块应用程序入口函数:模块应用程序入口函数是模块用于生成独立可执行文件时作为主文件编译的函数。这个函数不可以有输入输出参数。关于这个文件的具体规范见下文接口规范。

例如: "robertsEdge entry.m"。

- 二、Matlab 文件注释规则:
- 1. 关于注释:在 Matlab 的某个函数,例如 foo.m,中如果在函数开始的地方写注释,这些注释便会出现在 help foo 命令里面。另外注释对于维护和修改,理解与交流都是极为重要的。
- 2. 下面我们以函数 mean.m 为例,写一下注释。

function [res] = mean(vector)

%MEAN Average or mean value.

% Input: A vector of numbers.

% Output: The mean of the numbers in the vector.

% Author: Tsenmu

% Date: 2011.11.01

% Reference:

% 1. <u>www.google.com</u>

% 2. www.wikipedia.com

res = sum(vector) / length(vector);

end

3. 注意:由于 Matlab 对于中文的支持不是很好,所以我们规定注释一律用英文。

注释的第一行紧跟百分号,为全部大写的函数名,接着空四个格,一个或多个完整的句子解释函数功能,句子要有标点结尾。

注释的第二行为输入参数。百分号后,接着四个空格,"Input:",接着四个空格,然后是一个或多个完整的句子或片段解释输入参数内容。

注释的第三行为输出参数。百分号后,接着四个空格,"Output:",接着四个空格,然后是一个或多个完整的句子或片段解释输出参数内容。

注释的第四行为作者。百分号后,接着四个空格,"Author:",接着四个空格,作者姓名,如果有必要在后面可以写邮箱。

注释的第五行为日期。百分号后,接着四个空格,"Date:",接着四个空格,然后是一串日期,其格式为"YYYY.MM.DD"

注释的第六行为参考文献。百分号后,接着四个空格,"Reference:",接着换行。 以下的每一行,百分号后空 16 个空格,从"1."开始标记写出参考文献。注意在"1." 后面有一个空格然后才是内容。

### 三、数据结构

1. dataset 数据结构: dataset 为 Matlab 内存数据集,实质是 4 维数组。其中第一、二、四维分别表示长宽高。第三维固定大小为 1,并且赋值总为 0。这样做是方便在 Matlab 中通过 montage 函数分层查看三维图片。

数据集中的每一个元素都是一个从 0 到 255 区间的 uint8 类型整数,通常用来存储灰度图。对于二值图,我们约定所有的二值图以 0 表示黑色,255 表示白色,其他值无效。

- 2. urw 文件数据结构: urw 为内存数据集的二进制文件表示。二进制采用 Little Endian 存储方式,因此在 Intel x86 系列 CPU 中可以正常读入,我们没有测试在 Motorola 和 PowerPC 系列 CPU 上的兼容性。urw 文件的格式规定如下:
  - (1) 写出一个 uint16 类型的列数 column,接着写出一个 uint16 类型的行数 row。
  - (2) 对于每一层,首先写出一个 uint8 类型的值 1。接着以列主序写入 uint8 类型写入 column\*row 个元素。
  - (3) 文件以一个 uint8 类型的值 0 结尾。

## 四、代码规范

- 1. 我们暂时先不对函数的代码风格进行具体规范。
- 2. 请保持 Matlab 编辑器默认的缩进风格, 1 tab = 4 空格。
- 3. 所有语句都要以分号结尾,以防止变量的显示。

#### 五、接口规范

- 1. 我们在这里约定统一的模块应用程序入口函数的输入输出规范。
- 2. 首先我们约定除模块应用程序入口函数以外的其它函数只可以输出进度信息,不可以输出其他信息。
- 3. 规范内容如下:
  - (1) 输入一个字符串作为输入文件完整路径。
  - (2) 输入一个字符串作为输出文件完整路径。
  - (3)输出一个整数 argc 作为参数个数,和一个换行。
  - (4) 接下来输入 argc 个参数作为 argv(i), 对于每一个 argv(i), 如果输入值于 public defaultNumber.m 中定义的相同,则调用默认值。

(5)接下来输出一组浮点数递增序列,从 0.0 开始,1.0 结束,用来表示运行结束,每一次输出都跟着一个换行。

## 4. 样例:

```
function [] = xxx_entry()
     inFileName = input('');
     outFileName = input('');
     argc = 2;
     fprintf('%d\n', argc);
     process = 0.0;
     fprintf('%d\n', process);
     argv(1) = input(");
     if argv(1) == public_defaultNumber()
         argv(1) = 1.0;
     end
     argv(2) = input('');
     if argv(2) == public_defaultNumber()
         argv(2) = 13.8;
     end
     doSomething();
     process = 0.5;
     fprintf('%d\n', process);
     doSomething();
     process = 1.0;
     fprintf('%d\n', process);
end
```