浮点数表达式计算


格式规范

- 字符集为 0123456789.eE+-*/ 以及空格
- 总长度不能超过10
- 数字需要以科学记数法的形式给出
 - 。 可以有前导零
 - 。 小数点前如果是0可以省略
 - 。 若存在小数点,则小数点后必须有数字
 - 。 指数部分不能出现小数
 - 。 若存在指数部分标识符E或e,则指数部分必须存在
 - 。 可在整个数字前面或者指数部分的前面添加一个正号或负号
- 举例子:
 - 0 3 合法
 - 000 合法
 - 0.0 合法
 - .123 合法
 - 1.23 合法
 - 00.123 合法
 - 123.456E+8 合法
 - o -234.345e-88 合法
 - o +.001E0 合法
 - 。 3.4E9.8 不合法, 因为指数部分不能出现小数
 - 。 3. 不合法, 因为不是一个严格的数字
 - 。 3E 不合法, 因为不是一个严格的数字
- 算式必须以完全标准的形式给出,即:
 - 。 括号必须匹配
 - 。 不能有相邻的双目算符
 - 。 数字不能相邻
 - 。 数字不能紧跟右括号, 左括号不能紧跟数字, 左括号不能紧跟右括号
 - 乘除号的左右两边必须是数字或者完整的括号表达式
 - 加减号在作为数字前的取反标识符时,左侧可以不与数字或完整的括号表达式相邻,反之左右两边必须与数字或者完整的括号表达式相邻
 - 。 除号右侧的数字或者括号表达式的值必须非0
 - 。 一对括号内的内容不能为空

代码细节

本程序在 Linux 下可编译运行,按照 c++11 标准编写。

在读入数字的过程中,本程序使用了一个有限状态自动机。读取一个科学记数法表示的数字的过程可以 分为9个阶段:



这 9 个阶段对应了有限状态自动机的 9 个状态,根据每个状态下读入到的字符,有限状态自动机会发生对应的转移。转移的最终结果有两种:

- 达到8号状态, 代表读取到了一个合法的数字
- 达到非法状态,代表数字有问题

当读取数字达到一个非法状态时,程序将会抛出异常,最终显示出是第几个字符导致的异常,来达到错误定位的目的。

在计算表达式的值的时候,本程序使用了一个栈。在遇到非法情况,如弹出空栈,遇到相邻两个算符等问题时,程序也将抛出异常,最终显示出是第几个字符导致的异常,来达到错误定位的目的。

如果整个计算过程未发生异常,则会返回一个保留了两位小数的实数,表示答案。

异常代码

- Illegal Character Id : 第 ld 个字符不在规定的字符集内
- Illegal Number Id: 第 ld 个字符使得读入数字的有限状态自动机进入非法状态
- Operand with Only One or Less Parameter Id : 第 ld 个字符使得算式中的某个双目算符只有一个或零个参数
- Division by 0 Id: 第 Id 个字符使得算式中出现了除以 0 的错误
- Illegal Combination of Operands Id: 第 ld 个字符使得算式中出现了相邻的双目算符
- Brackets Enclosing Nothing Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了空的括号对
- Unpaired Left Bracket Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了单独的左括号
- Unpaired Right Bracket Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了单独的右括号
- Adjacent Brackets Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了左括号紧跟右括号的情况
- Brackets Followed by a Single Number Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了数字紧跟右括号的情况.
- Number Followed by a Left Bracket Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了左括号紧跟数字的 情况
- Adjacent Numbers Id : 第 ld 个字符使得算式中出现了两个数字相邻的情况
- Expression Length Exceeded : 算式总长度过长,超过了 10 的上限