osx 下搭建操作系统开发环境之 64 位交叉开发工具集(gcc+gdb)v1.0

boxcounter

November 8, 2013

目录

T	則吉	2
2	安装 osx 版的 gcc	2
3	配置编译环境	2
4	编译交叉版的 gcc	3
5	编译交叉版的 gdb	3
6	参考资料	4

版本记录

• v1.0 - 2013-11-08, 初始发布。

1 前言

《osx 下搭建操作系统开发环境之 32 位交叉开发工具集(gcc+gdb)》一文中讲解了 32 位交叉工具的构建。 64 位(专指 x64, 非 IA64)的构建方法和 32 位基本相同。看过前文的朋友看本文会发现绝大多数内容都是一 样的。没错,之所以不基于前文、只讲差异,是为了独立性,方便只关注 x64 构建方法的朋友。

我的环境: osx 10.9

2 安装 osx 版的 gcc

brew install gcc48 推荐下载最新的稳定版 gcc。

3 配置编译环境

1. 下载 gcc 源码

根据参考资料 1 的建议,最好使用最新的 gcc 来进行编译,被编译的源码也推荐使用一样版本的。也就是说,用 gcc 4.8.2 来编译 gcc 4.8.2 的源码。

下载源码包并解压,得到的目录名称之为"\$gcc-4.8.2"。

- 2. 下载 gcc 依赖项 需要的依赖项有:
 - (a) GNU Binutils
 - (b) GMP
 - (c) MPFR
 - (d) MPC

将它们都解压出来,把解压出来的(b)、(c)、(d) 的目录都放到 gcc 源码目录下。都需要去掉版本号,比如解压出来的目录名为 "mpc-1.0.1",那么现在就是 "\$gcc-4.8.2/mpc"。(a) 无需这么做,因为它需要单独编译,参考后续的步骤 4。

其中 GMP 源码包是 lzip 压缩格式,需要下载 lzip 工具解压 (brew 安装)。

3. 下载 qdb 源码

下载源码包并解压,得到的目录名称之为"\$gdb-7.6.1"。

4. 设置环境变量

export CC=/usr/local/bin/gcc-4.8 export CXX=/usr/local/bin/g++-4.8 export CPP=/usr/local/bin/cpp-4.8 export LD=/usr/local/bin/gcc-4.8

这些都是 brew 版 gcc4.8.2 的软链接。如果不设置,那么会使用系统中默认自带的工具,这些工具的版本可能比较老。

export PREFIX=\$HOME/opt/cross
export TARGET=x86_64-pc-linux-gnu
export PATH="\$PREFIX/bin:\$PATH"

这些是编译时候使用的选项。需要注意的是: osdev 上的《GCC Cross-Compiler for x86 64》建议 将 TARGET 宏定义为 x86_64-elf, 但是我实验发现这样行不通, 编译 gdb 的时候会报错 "configure: error: configuration x86_64-pc-elf is unsupported."。

5. 编译交叉版的 binutils

cd \$binutils-x.y.z
mkdir build-binutils
cd build-binutils
../configure --target=\$TARGET --prefix=\$PREFIX --enable-64-bit-bfd --enable-werror=no
make
make install

4 编译交叉版的 qcc

```
cd $gcc-4.8.2
mkdir build-gcc
cd build-gcc
../configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" --disable-nls --enable-languages=c,c++ --
without-headers
make all-gcc
make all-target-libgcc
make install-gcc
make install-target-libgcc
```

完成后,在 " \sim /opt/cross/bin" 下就能看到编译好的交叉版的编译套件了,包括 "x86_64-pc-linux-gnu-gcc"、"x86_64-pc-linux-gnu-g++" 和 "x86_64-pc-linux-gnu-ld " 等等。可以用 "\$HOME/opt/cross/bin/\$TARGET-gcc -version" 来验证一下版本是否正确。

另外,为了方便使用,可以在.bashrc 或者.zshrc 中调整环境变量:

export PATH="\$HOME/opt/cross/bin:\$PATH"

5 编译交叉版的 gdb

```
cd $gdb-7.6.1
mkdir build-$TARGET
cd build-$TARGET
../configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" --disable-nls --enable-64-bit-bfd --enable-
werror=no CFLAGS="-m64"
make
sudo make install
```

完成后,在 "~/opt/cross/bin"下就能看到编译好的交叉版的 x86_64-pc-linux-gnu-gdb 了。注:

1. 和 x64 的 bochs 配合调试的时候, 需要切换到 x86-64 模式 (默认模式是 i386):

```
(gdb) set architecture i386:x86-64
The target architecture is assumed to be i386:x86-64
```

2. 在这个编译选项版本之前,我尝试了好几种其他的编译选项,虽然都能编译出 gdb, 但是都无法与 x64 的 bochs 进行配合调试。包括使用 "../configure –enable–targets=all –enable–64–bit–bfd"。无 法与 x64 的 bochs 进行配合调试的现象是, gdb 能够下断, 但是中断点都是错误的, 比如:

```
(gdb) target remote localhost:1234
Remote debugging using 192.168.1.16:1234
0x000000000 in ?? ()
(gdb) b *0x7c00
Breakpoint 1 at 0x7c00
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
0x000e0000 in ?? ()

正常应该是这样:
(gdb) target remote 192.168.1.16:1234
Remote debugging using localhost:1234
```

0x00000000000fff0 in ?? ()

(gdb)

总结, gdb 的 TARGET 要和 bochs (而非被调试 0S) 的平台一致,即如果使用的是 x64 的 bochs,那么 gdb 的编译 TARGET 也需要是 x64 的。

6 参考资料

- 1. GCC Cross-Compiler
- 2. GCC Cross-Compiler for x86 64
- 3. gdb-remote
- 4. bochs + GDB help