KVM 虚拟化需要处理器对虚拟化技术的支持,当我们需要进行虚拟机嵌套虚拟机时,我们需要让虚拟机中处理器对 VT 功能的支持达到透传的效果

nested 虚拟机嵌套(kvm on kvm)
nested 技术,简单的说,就是在虚拟机上跑虚拟机。

KVM 虚拟机嵌套和 VMWare 原理不同, VMWare 第一层是用的硬件虚拟化技术,第二层就是完全软件模拟出来的,所以 VMWare 只能做两层嵌套。 KVM 是将物理 CPU 的特性全部传给虚拟机,所有理论上可以嵌套 N 多层

1. 查看一层客户端是否支持 VT #grep vmx /proc/cpuinfo 查询未果,证明一层 KVM 的虚拟机,并未将宿主 机处理器的 VT 功能成功透传。所以,没有对 VT 功能的支持,我们不能实现在该层虚拟机中嵌套 KVM 虚拟机

1. 查看一层客户端是否支持 VT #grep vmx /proc/cpuinfo 查询未果,证明一层 KVM 的虚拟机,并未将宿主 机处理器的 VT 功能成功透传。所以,没有对 VT 功能的支持,我们不能实现在该层虚拟机中嵌套 KVM 虚拟机

为嵌套虚拟机做准备 --- CPU 虚拟化透传 1.# vim /etc/modprobe.d/kvm-nested.conf

在文件中添加下面语句

options kvm_intel nested=1

在宿主机启用 kvm_intel 模块的嵌套虚拟化功能,并且使透传永久有效

为嵌套虚拟机做准备 --- CPU 虚拟化透传 2. 重新加载 kvm 模块

```
# modprobe -r kvm_intel
# modprobe kvm_intel
```

为嵌套虚拟机做准备 --- CPU 虚拟化透传 3. 验证是否加载成功

#cat /sys/module/kvm_intel/parameters/nested

Y ---"Y"表示 cpu 虚拟化透传功能开启

为嵌套虚拟机做准备 --- CPU 虚拟化透传 4.# virsh edit centos7 (Virtual Machine Name) 编辑需要做虚拟化透传的虚拟机的配置文件

<cpu mode='host-passthrough'>
host-passthrough 直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用,在虚拟机上完全可以看到的就是物理 CPU
的型号

```
HOST 技术适用的情况:
1 CPU 压力非常大;
2 需要将物理 CPU 的一些特性传给虚拟机使用;
3 需要在虚拟机里面看到和物理 CPU 一模一样的
CPU 品牌型号,这个在一些公有云很有意义;
注意: HOST 方式虚拟机不能迁移到不同型号的
CPU 上;
```

命令行下管理虚拟机 virsh 既有命令行模式,也有交互模式,在命令行 直接输入 virsh 就进入交互模式, virsh 后面跟命 令参数,则是命令行模式

语法结构:

virsh <command> <domain-id> [OPTIONS]

基础操作 --- 命令行下管理虚拟机

#virsh

Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.

Type: 'help' for help with commands

'quit' to quit

切换到 virsh 命令行维护模式下

基础操作 --- 命令行下管理虚拟机
#help list --- 列出 list 命令下的参数
--inactive list inactive domains
--all list inactive & active domains
--with-snapshot list domains with existing snapshot

--state-running list domains in running state

--without-snapshot list domains without a

snapshot

```
基础操作 --- 命令行下管理虚拟机
#help list --- 列出 list 命令下的参数
--state-paused list domains in paused state
  -- state-shutoff list domains in shutoff state
  --state-other list domains in other states
  --autostart list domains with autostart
enabled
  --no-autostart list domains with autostart
disabled
```

```
基础操作 --- 命令行下管理虚拟机
#help list --- 列出 list 命令下的参数
--uuid list uuid's only
--name list domain names only
--table list table (default)
--managed-save mark inactive domains with managed save state
--title show short domain description
```

- 基础操作 --- 命令行下管理虚拟机
- #help list --- 列出 list 命令下的参数
 - --inactive list inactive domains
 - --all list inactive & active domains
 - --transient list transient domains
 - --persistent list persistent domains
- --with-snapshot list domains with existing snapshot
- --without-snapshot list domains without a snapshot
 - --state-running list domains in running state

基础操作 --- 命令行下简单管理虚拟机

virsh # list 列出当前宿主机上处于运行状态的虚拟机

virsh#list --all 列出当前宿主机上所有的虚拟机

基础操作 --- 命令行下简单管理虚拟机

```
virsh # start liu1 ( name )
开启某一台虚拟机
virsh # shutdown liu1 ( name )
正常关闭某一台虚拟机
virsh # destory liu1 ( name )
强制关闭某一台虚拟机
```

基础操作 --- 命令行下简单管理虚拟机

virsh #virsh autostart liu1 (name) 开机自启动虚拟机 libvirtd virsh #virsh autostart --disable liu1 (name) 关闭开机自启动

- 1. 虚拟机配置文件的位置 /etc/libvirt/qemu 下
- 2. 配置文件的名字必须为 *.xml (以 .xml 结尾)
- 3. 我们可以利用某个文件作为模板,改动后我们又可以利用该模板生成一个新的满足我们需求的虚拟机

```
配置文件解读:
<domain type='kvm'>
 <name>s1</name>
 <uuid>4f8702f3-e710-cda4-41ea-
835ee7a7ee38</uuid>
 <memory unit='KiB'>2560000</memory>
 <currentMemory
unit='KiB'>2560000</currentMemory>
 <vcpu placement='static' current='2'>3</vcpu>
```

```
配置文件解读:
<0S>
  <type arch='x86 64' machine='pc-i440fx-
trusty'>hvm</type>
  <body><br/><br/>hd'/></br/>
 </os>
 <features>
  <acpi/>
  <apic/>
  <pae/>
 </features>
```

```
配置文件解读:
<clock offset='utc'/>
 <on poweroff>destroy</on poweroff>
 <on reboot>restart</on reboot>
 <on crash>restart</on crash>
 <devices>
  <emulator>/usr/bin/kvm-spice</emulator>
  <disk type='file' device='disk'>
   <driver name='qemu' type='raw'/>
   <source file='/var/lib/libvirt/images/s1.img'/>
```

```
配置文件解读:
<source file='/home/liulg/ 学习 /ISO 镜
像/C7 64 everything.iso'/>
   <target dev='hdc' bus='ide'/>
   <readonly/>
   <address type='drive' controller='0' bus='1'
target='0' unit='0'/>
  </disk>
  <controller type='usb' index='0'>
   <address type='pci' domain='0x0000'
bus='0x00' slot='0x01' function='0x2'/
```

```
配置文件解读:
<controller type='pci' index='0' model='pci-root'/>
  <controller type='ide' index='0'>
   <address type='pci' domain='0x0000'
bus='0x00' slot='0x01' function='0x1'/
  </controller>
  <interface type='network'>
```

```
配置文件解读:
</interface>
  <serial type='pty'>
   <target port='0'/>
  </serial>
  <console type='pty'>
   <target type='serial' port='0'/>
  </console>
  <input type='tablet' bus='usb'/>
  <input type='mouse' bus='ps2'/>
```

```
配置文件解读:
<input type='keyboard' bus='ps2'/>
  <graphics type='vnc' port='-1' autoport='yes'/>
  <sound model='ich6'>
   <address type='pci' domain='0x0000'
bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/
  </sound>
  <video>
   <model type='cirrus' vram='9216' heads='1'/>
```

```
配置文件解读:
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00'
slot='0x02' function='0x0'/
  </video>
  <memballoon model='virtio'>
   <address type='pci' domain='0x0000'
bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/
</memballoon>
 </devices>
</domain>
```

至此,我们在解读完配置文件之后,只需简单复制/修改即可生成一个新的虚拟机出来#cd/etc/libvirt/qemu#cp s1.xml liu.xml#vim liu.xml

#virsh define liu.xml --- 加载配置文件给 qemu #virsh start liu #virsh list --all #virsh destory liu

```
命令行下管理虚拟机的其他命令
#dominfo liu ( name )
查看虚拟机 -liu 的详细信息
#domstat liu ( name )
查看虚拟机 -liu 的状态
#domid liu ( name )
查看虚拟机的 ID 号
#dumpxml liu ( name )
查看虚拟机的配置文件的信息(开启后可能与安装
定义时不同,因为随着启动会分配一些端口/IP..)
```

```
命令行下管理虚拟机的其他命令
#edit liu ( name )
编辑某个虚拟机的配置文件
#setmem liu ( name ) 512000
修改虚拟机当前的内存大小,修改之后可通过
dumpxml liu 来查看修改之后的数值
#setmaxmem liu ( name ) 600000
#setvcpus liu 4
修改内存的最大使用值和 cpu 的个数
```

命令行下创建 && 管理资源池

```
#pool-list
列出存储池
#pool-define-as pooliu dir - - - - "/pool"
将本地 /pool 目录指定为新存储池资源(非激活)
#pool-build poolliu
构造存储池
```

命令行下创建 && 管理资源池 #pool-start poolliu 激活存储池 #pool-autostart 存储池随 libvirtd 服务开机自启动 #pool-info poolliu 查看某个存储池的相关信息

命令行下创建 && 管理磁盘映像 # qemu-img create -f raw /img/s1.img 10G 创建一个大小为 10G 的,格式为 raw 的磁盘映像 # qemu-info /img/s1.img 查看映像文件的详细信息

警告:不要用 qemu-img 命令来修改被运行中的虚拟机或任何其它进程所正在使用的映像,那样映像会被破坏。

命令行下创建 && 管理虚拟机 Virt-install 命令行下创建虚拟机的命令 不过,在它后面需要跟上很多的参数

- --name: 虚拟机的名字。
- --disk Location: 磁盘映像的位置。
- --graphics:怎样连接 VM ,通常是 SPICE。
- --vcpu: 虚拟 CPU 的数量。
- --ram: 以兆字节计算的已分配内存大小。
- --location:指定安装源路径。
- --network: 指定虚拟网络,通常是 virbr0 或者自己设定的 br0

命令行下安装虚拟机
virt-install --name=C7llg --disk
path=/pool/C7llg.img --ram=1024 --vcpus=1
--graphics spice --location=/home/liulg/ 学习 /ISO
镜像 /C7_64_everything.iso --network
bridge=virbr0

以此安装操作之后,会在桌面显示一个 virtviewer , 进入到安装步骤

除了这些简单命令,实际在 virsh 形式下还有更多的命令

打印帮助 help attach-device 从一个 XML 文件附加装置 attach-disk 附加磁盘设备 attach-interface 获得网络界面 autostart 自动开始一个域 capabilities 性能 cd change the current directory 连接(重新连接)到 hypervisor connect 连接到客户会话 console cpu-baseline compute baseline CPU

```
虚拟化 --- KVM ( kernel-based VM )
cpu-compare compare host CPU with a CPU
described by an XML file
 create 从一个 XML 文件创建一个域
         开始一个(以前定义的)非活跃的
 start
域
 destroy 删除一个域
 detach-device 从一个 XML 文件分离设备
 detach-disk 分离磁盘设备
 detach-interface 分离网络界面
         从一个 XML 文件定义(但不开
 define
始)一个域
```

domid 把一个域名或 UUID 转换为域 id domuuid 把一个域名或 id 转换为域

UUID

dominfo 域信息

domjobinfo domain job information

domjobabort abort active domain job

domname 将域 id 或 UUID 转换为域名

domstate 域状态

domblkstat 获得域设备块状态

```
获得域网络接口状态
 domifstat
  dommemstat
                get memory statistics for a
domain
  domblkinfo
              domain block device size
information
  domxml-from-native Convert native config to
domain XML
  domxml-to-native Convert domain XML to
native config
            XML 中的域信息
  dumpxml
            编辑某个域的 XML 配置
  edit
```

```
获得域网络接口状态
 domifstat
  dommemstat
                get memory statistics for a
domain
  domblkinfo
              domain block device size
information
  domxml-from-native Convert native config to
domain XML
  domxml-to-native Convert domain XML to
native config
            XML 中的域信息
  dumpxml
            编辑某个域的 XML 配置
  edit
```

find-storage-pool-sources 发现潜在存储池源 find-storage-pool-sources-as 找到潜在存储池源

freecell NUMA 可用内存

hostname 打印管理程序主机名

list 列出域

migrate 将域迁移到另一个主机中

migrate-setmaxdowntime set maximum tolerable downtime

net-autostart 自动开始网络

```
pool-destroy 销毁池
           删除池
 pool-delete
 pool-dumpxml XML 中的池信息
          为存储池编辑 XML 配置
 pool-edit
 pool-info
          存储池信息
 pool-list
          列出池
            将池 UUID 转换为池名称
 pool-name
           刷新池
 pool-refresh
          启动一个(以前定义的)非活跃的
 pool-start
```

quit 退出这个非交互式终端

exit 退出这个非交互式终端

reboot 重新启动一个域

restore 从一个存在一个文件中的状态恢复

一个域

resume 重新恢复一个域

save 把一个域的状态保存到一个文件

schedinfo 显示/设置日程安排变量

dump 把一个域的内核 dump 到一个文

件中以方便分析

虚拟机管理命令 --- virt tools 使用之前我们需要先安装软件 #yum -y install libguestfs-tools virt-top

安装完成之后让我们与他们愉快的玩耍一下吧

```
#virt-top
#virt-what
#virt-ls
#virt-cat
#virt-df
#virt-copy-out
#virt-copy-in
```