- \_数据插入 INSERT
- □使用方式
- 」 插入单独的完整行
- 插入单独的部分行
- □ 插入多行
- 插入查询结果



- □1.插入单独的完整行、部分行
- -语法格式
- □ >insert into 表名values('', '', '',要插入各列的新 值)
- 二在value子句中指定将要存储到表中每一列,并且需要为每一列提供值的信息,若无值则需要使用 NULL。列必须以其在表中定义的次序依次填充



- □例:
- □>insert into customers values(NULL,
- □ 'zhangsan',
- □ 'XSKstreet',
- □ 'beijing',
- □ 'haidian',
- $\Box$  '100000',
- □ 'CN',
- □ NULL,
- □ NULL);

- □ 这样编写依赖于指定列次序的SQL语句并不 安全,一般选择在括号中将列名显式表示,当插入 新行时MariaDB对应value 清单来匹配列清单中的每 一项,并且不用按照列在实际表中出现的顺序书写
- 山 此书写方式可以忽略列,条件如下:
- □ 1. 列被定义为允许NULL值
- □或2.一个默认的值被表定义即如果没有指定列的值,就是用默认值



第三章 数据及表操作

#### □例:

- □>insert into customers (cust\_name, cust\_address,
- □cust\_contact,cust\_email,cust\_city,cust\_state,cust\_zip,cust\_country)
- □values ('elsa', 'hanlin', NULL, NULL, 'beijing', 'haiidan', '100000', 'CN');



- 口2. 插入多行
- \_语法格式
- □>insert into 表名(列名1,列名2.....)
- □ values ('值 1 ', '值 2 ', ......);
- □ insert into 表名(列名1,列名2.....)
- □ values ('值 1 ', '值 2 ', ......);



- □或
- □>insert into 表名(列名1,列名2.....)
- □ values ('值 1 ', '值 2 ', ......),
- □ values ('值11', '值12', ......);
- □列名及列的次序要一致



```
□例
```

- □>insert into customers (cust\_name,cust\_address,
- cust\_city,cust\_state,cust\_country)
- □ values ('abc', 'xhk', 'beijing', 'hd', 'CN'),
- values ('bcd','xhk','beijing','hd','CN');



第三章 数据及表操作

3、插入检索到的数据 **INSERT SELECT** □即将select的查询结果插入表中 ⊓insert into customers(cust\_id,cust\_contact,cust\_email,cust\_name, cust\_address,cust\_city,cust\_state,cust\_zip,cust\_country □select cust\_id,cust\_contact,cust\_email,cust\_name,cust\_addres bm custnew;

第三章 数据及表操作

- □更新 (修改) 和删除数据
- □UPDATE DELETE
- □更新表中指定行
- □更新表中多行
- □删除一个列值
- □语法格式:
- □>update 表名
- □ set 列名 = '更改值'
- □ where 列名 = '';

———限定条件

- □例
- □>update customers
- □ set cust\_email='123456@163.com'
- □ where cust\_id=1005;
- □>update customers
- □ set cust\_email='123456@163.com'
- □ cust\_name='Tom'
- □ where cust\_id=1005;



- □>update customers
- □ set cust\_email = NULL
- □ where cust\_id=1005;



- ¬删除数据 DELETE
- 」 删除整行数据
- □语法结构:
- □delete from 表名
- □where <del>列名</del> =' '; ---限定条件



- □创建和操作表
- □1.基本表创建
- □2. 更新表
- □3.删除表
- □4. 重命名表



- □创建表语法格式:
- □>create table 表名(注:数据库中不存在同名表)
- 口(列名1 数据类型,
- □ 列名2 数据类型,
- □ primary key (列名)
- □) engine =引擎类型



```
一例
>create table chengjibiao (
  s_id int not NULL AUTO_INCREMENT,
 s_name char(50) not NULL,
 kemu char(20) not NULL,
 s_chengji decimal(8,1) not NULL,
  primary key (s_id)
□ engine = Aria;
```



#### 第三章 数据及表操作

#### □数据类型

#### □字符串数据类型

数据类型	描述
char	定长字符串,长度为1-255
enum	接收一个已经定义的不大于64 K B 字符串的集合
longtext	同text,最大尺寸为4G
mediumtext	同text,最大尺寸为16KB
set	接收0个或多个已经定义的不大于64个字符串的集合
text	可变长字符串,最大尺寸为64KB
tinytext	同text,最大尺寸为255B
varchar	同char,不过仅存储文本,最大尺寸



第三章 数据及表操作

□数据类型

数值数据类型

数据类型	描述
bit	bit字段,从 1 — 6 4 位
bigint	整型值,支持-923372036854775808~923372036854775807
boolean(bool)	布尔标志, 0 或者 1, 主要用来打开或者关闭标签
decimal(dec)	不同精度的浮点数值
double	双精度浮点值
float	单精度浮点值
int	整型值,支持-2147483648~2147483647
mediumint	整型值, 支持-8388608~8388608
smallint	整值型,支持-32768~32767
tinyint	整值型,支持-128~127



第三章 数据及表操作

#### □数据类型

时间和日期数据类型

数据类型	描述	
date	日期从1000-01-01到9999-12-31,格式是YYYY-MM-DD	
datetime	日期和时间的结合	
timestamp	与datetime功能相同(不过变化范围更小)	
time	时间格式是HH:MM:SS	
year	2位或者 4 位的年, 2 位数支持70(1970)到69(2069)年, 4 位数支持从1901- 2155年	



第三章 数据及表操作

□数据类型

二进制数据类型

数据类型	描述
blob	最大长度 6 4 K B
mediumblob	最大长度 1 6 M B
longblob	最大长度 4 G B
tinyblob	最大长度 2 5 5 B



- □更新表 ALTER TABLE
- 更新表包括增加列和删除列以及定义外键
- □语法结构:
- □>alter table chengji
- □ add p\_phone char(20);
- □>alter table chengji
- □ drop column p\_phone;



- □重命名表
- □语法结构
- □>rename table 新表名 to 原表名
- □>rename table 新表名1 to 原表名1,
- 新表名2 to 原表名2,
- 新表名3 to 原表名3;



- ¬删除表 DROP
- 删除整个表并非表中内容
- -语法结构
- □>drop table 表名;

