## 可用区域

更新日期: 2018-03-07 21:05

可用性区域将运行DHCP,L3,FW等服务的网络节点分组。它被定义为网络节点上的代理的属性。这允许用户将可用区与其资源相关联,以便资源获得高可用性。

## 用例¶

可用性区域用于使网络资源高度可用。运营商将连接到不同电源的节点分组在不同的可用区域中,并配置具有高可用性的资源的调度,以便将它们安排在不同的可用区域中

# 必需的扩展1

核心插件必须支持该availability\_zone扩展。核心插件还必须支持network\_availability\_zone分机根据可用区域来安排网络。在M12Plugin支持它。路由器服务插件必须支持该router\_availability\_zone 分机根据可用区域调度路由器。在 L3RouterPlugin支持它。

## 代理的可用区域¶

该availability\_zone属性可以在dhcp-agent和中 定义13-agent。要为每个代理定义可用区域,请将该值设置[AGENT]为/etc/neutron/dhcp\_agent.ini或的 部分/etc/neutron/13\_agent.ini:

```
[代理]
availability_zone = zone-1
```

确认代理的可用区域:

```
$ openstack网络代理显示116cc128-4398-49af-a4ed-3e95494cd5fc
| 字段| 值|
admin_state_up | UP |
| agent_type | DHCP代理|
| 活着| True |
availability_zone | zone-1 |
| 二进制| neutron-dhcp-agent |
| 配置| dhcp_driver ='neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq', |
dhcp_lease_duration ='86400',
l log_agent_heartbeats ='False', networks ='2',
| | notifies port ready ='True',端口='6',子网='4 |
created_at | 2016-12-14 00:25:54 |
| 描述| 无|
| 主机| ankur-desktop |
| id | 116cc128-4398-49af-a4ed-3e95494cd5fc |
| started_at | 2016-12-14 00:25:54 |
| 主题| dhcp_agent |
$ openstack网络代理显示9632309a-2aa4-4304-8603-c4de02c4a55f
 + ------ + ------ + ------ +
字段| 值|
admin_state_up | UP |
| agent_type | L3代理|
| 活着| True |
availability_zone | zone-1 |
二进制 中子-13-代理
| 配置| agent_mode ='legacy', ex_gw_ports ='2', |
| external_network_bridge ='', floating_ips ='0', |
| gateway_external_network_id ='', |
| handle_internal_only_routers ='True', |
  interface_driver ='openvswitch', interfaces ='4',
l log_agent_heartbeats = 'False', routers = '2'
| created_at | 2016-12-14 00:25:58 |
| 描述| 无|
| heartbeat_timestamp | 2016-12-14 06:20:
28 | 主机 ankur-desktop |
lid | 9632309a-2aa4-4304-8603-c4de02c4a55f |
| started_at | 2016-12-14 00:25:58 |
| 主题| 13_agent |
```

### 可用区域相关属性¶

以下属性被添加到网络和路由器中:

属性名称	访问	需要	输入类型	描述
availability_zone_hints	RW ( 仅限 POST )	没有	字符串列表	资源的可用区候选人
availability_zones	RO	N/A	字符串列表	资源的可用区域

使用availability\_zone\_hints指定其中资源托管区域:

```
\$ openstack network create --availability-zone-hint zone-1 \setminus
--availability-zone-hint zone-2 net1
| 字段| 值|
+ ------ + ------ + ------ +
admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | zone-1 |
zone-2
availability_zones | |
| created_at | 2016-12-14T06: 23: 36Z |
描述
标题
| id | ad88e059-e7fa-4cf7-8857-6731a2a3a554 |
| ipv4_address_scope | 无|
| ipv6_address_scope | 无|
mtu | 1450 |
| 名称| net1 |
| port_security_enabled | True |
| project_id | cfd1889ac7d64ad891d4f20aef9f8d7c |
| 提供者: network_type | vxlan |
| 提供者: physical_network | 无|
provider: segmentation_id | 77 |
revision_number | 3 |
┃ 路由器: 外部 ┃ 内部 ┃
| 共享| False |
| 状态| ACTIVE |
| 子网| |
| 标签| [] |
| updated_at | 2016-12-14T06: 23: 37Z |
```

```
$ openstack router create --ha --availability-zone-hint zone-1 \
--availability-zone-hint zone-2 router1
字段| 值|
+ ------ + ------ +
admin_state_up | UP |
availability_zone_hints | zone-1 |
zone-2
availability_zones
| created_at | 2016-12-14T06: 25: 40Z |
描述
| 分布式| False |
| external_gateway_info | null |
| flavor_id | 无|
ha False
标题
| id | ced10262-6cfe-47c1-8847-cd64276a868c |
| 名称| router1 |
revision_number | 3 |
路线||
| 状态| ACTIVE |
| 标签| [] |
updated_at | 2016-12-14T06: 25: 40Z |
```

### 可用性区选自default\_availability\_zones于 /etc/neutron/neutron.conf某个资源而不产生 availability\_zone\_hints:

```
default_availability_zones = zone-1, zone-2
```

### 确认系统定义的可用区域:

查看availability\_zones每个资源的属性以确认资源托管在哪个区域中:

```
$ openstack network show net1
| 字段| 值|
| admin_state_up | UP |
availability_zone_hints | zone-1 |
zone-2
availability_zones | zone-1 |
zone-2
| created_at | 2016-12-14T06: 23: 36Z |
描述
标题
| id | ad88e059-e7fa-4cf7-8857-6731a2a3a554 |
| ipv4_address_scope | 无|
| ipv6_address_scope | 无|
mtu | 1450 |
| 名称| net1 |
port_security_enabled | True |
project_id | cfd1889ac7d64ad891d4f20aef9f8d7c |
提供者: network_type | vxlan |
| 提供者: physical_network | 无|
provider: segmentation_id | 77 |
revision_number | 3 |
┃ 路由器: 外部 ┃ 内部 ┃
| 共享| False |
| 状态| ACTIVE |
子网
Ⅰ 标签 [] [
| updated_at | 2016-12-14T06: 23: 37Z |
```

```
$ openstack router show router1
 + ------ + ------
字段| 值|
admin state up | UP |
availability_zone_hints | zone-1 |
zone-2
availability_zones | zone-1 |
zone-2
| created_at | 2016-12-14T06: 25: 40Z |
描述
| 分布式| False |
| external_gateway_info | null |
| flavor_id | 无|
ha False
标题
| id | ced10262-6cfe-47c1-8847-cd64276a868c |
| 名称| router1 |
| project_id | cfd1889ac7d64ad891d4f20aef9f8d7c |
revision_number | 3 |
路线
| 状态| ACTIVE |
| 标签| [] |
updated_at | 2016-12-14T06: 25: 40Z |
```

### ❷ 注意

在availability\_zones调度资源之前,该属性没有值。一旦网络服务根据资源将资源安排到区域availability\_zone\_hints,availability\_zones 实际上显示在哪个区域资源被托管。该 availability\_zones可能不匹配availability\_zone\_hints。例如,即使您指定了一个区域availability\_zone\_hints,该区域的所有业务代表在资源排定之前可能已经死亡。一般而言,它们应该匹配,除非发生故障或所请求的区域中没有剩余容量。

## 可用性区域感知调度程序1

# 网络调度程序』

设置AZAwareWeightScheduler为network\_scheduler\_driver, /etc/neutron/neutron.conf以便网络服务根据可用区域安排网络:

```
network_scheduler_driver = neutron.scheduler.dhcp_agent_scheduler.AZAwareWeightScheduler
dhcp_load_type = networks
```

网络服务将网络安排到所选区域内的其中一个代理WeightScheduler。在这种情况下,调度程序也是指 dhcp\_load\_type。

# 路由器调度程序』

设置AZLeastRoutersScheduler为router\_scheduler\_driverin文件,/etc/neutron/neutron.conf以便网络服务根据可用区域安排路由器:

router\_scheduler\_driver = neutron.scheduler.13\_agent\_scheduler.AZLeastRoutersScheduler

网络服务与路由器一样将路由器安排到所选区域内的其中一个代理LeastRouterScheduler。

## 利用可用区实现高可用性1

尽管网络服务为路由器提供了高可用性,并为网络的DHCP服务提供了高可用性和容错能力,但可用区域通过在孤立的故障域中分割网络服务部署来提供额外的保护层。通过跨不同可用区域部署HA节点,可以确保网络服务在面临影响部署的区域范围内故障时保持可用。

本节介绍如何通过L3和DHCP的可用区域获得高可用性。您应该自然设置可用区域的上述配置选项。

## L3高可用性¶

在文件中设置以下配置选项,/etc/neutron/neutron.conf以便获得L3高可用性。

```
13_ha = True
max_13_agents_per_router = 3
```

HA路由器在您创建路由器时选择的可用区上创建。

# DHCP高可用性¶

在文件中设置以下配置选项,/etc/neutron/neutron.conf以便获得DHCP高可用性。

```
dhcp_agents_per_network = 2
```

在创建网络时选择的可用区上创建DHCP服务。

更新日期:2018-03-07 21:05



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。查看所有 <u>OpenStack法律文件</u> (http://www.openstack.org/legal)。

② 问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)



OpenStack文档 <sup>▼</sup>

Neutron 12.0.1

(../index.html)

安装指南 (../install/index.html)

OpenStack网络指南 (index.html)

介绍 (intro.html)

组态 (config.html)

部署示例 (deploy.html)

操作 (ops.html)

移民 (migration.html)

杂 (misc.html)

存档的内容 (archives/index.html)

中子配置选项 (../configuration/index.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

中子特征分类 (../feature\_classification/index.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

### 页面内容

用例

必需的扩展

代理商的可用区域

可用区相关的属性

可用性区域感知调度程序

网络调度程序

路由器调度程序

利用可用区域实现高可用性

L3高可用性

DHCP高可用性

#### OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

#### 社区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- ▶ 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

### 文档

- OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)
- 入门 (http://openstack.org/software/start/)
- API文档 (http://developer.openstack.org)
- 维基 (https://wiki.openstack.org)

### 品牌与法律

- 标志和指南 (http://openstack.org/brand/)
- 商标政策 (http://openstack.org/brand/openstack-trademark-policy/)
- 隐私政策 (http://openstack.org/privacy/)
- $\bullet \quad {\sf OpenStack\ CLA\ (https://wiki.openstack.org/wiki/How\_To\_Contribute\#Contributor\_License\_Agreement)}$

### 保持联系

(https://t//nittles://o/ny/@sel/eduarelle/c/knew/korpsonen/and-propent/uspe/@bearls/tackFoundation)

OpenStack项目是在Apache 2.0许可 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)下提供的。Openstack.org由 Rackspace云计算提供支持 (http://rackspace.com)。