### 自动分配网络拓扑

07%2021:05%0ASHA:%2043df2709acbdce86686a40b75fd34e96880427d0%0ASource:%20https://git.openstack.org/cgit/openstack/neutron/tree/doc/source/admin/config-auto-allocation.rst%0AURL: https://docs.openstack.org/neutron/queens/admin/config-auto-allocation.html%field.tags=doc)

更新日期: 2018-03-07 21:05

Mitaka中引入的自动分配功能简化了为最终用户设置外部连接的过程,也称为Get Me A Network。

以前,用户必须配置一系列网络资源才能启动服务器并访问Internet。例如,需要执行以下步骤:

- 创建—个网络
- 创建—个子网
- 创建一个路由器
- 上行链路在外部网络上的路由器
- 下一个先前创建的子网上的路由器

这些步骤需要在VM需要连接的每个逻辑段上执行,并且可能需要用户可能没有的网络知识。

此功能旨在自动执行项目的基本网络配置。配置基本网络的步骤在实例引导期间运行,使得网络设置免提。

为了实现这一点,请提供一个默认的外部网络和默认子网(一个用于IPv4,或一个用于IPv6,或一个用于IPv6),以便网络服务可以选择执行什么操作来代替输入。一旦这些完成后,用户就可以启动虚拟机,而无需指定任何网络细节。Compute服务会自动使用此功能连接用户虚拟机。

## 启用自动分配部署¶

要使用此功能,中子服务必须启用以下扩展功能:

- auto-allocated-topology
- subnet\_allocation
- external-net
- router

在最终用户使用自动分配功能之前,运营商必须创建将用于自动分配网络拓扑创建的资源。要执行此任务,请执行以下步骤:

1. 设置默认的外部网络

OpenStack网络指南中 (./archives/adv-features.html)介绍了如何设置外部网络。假设用于自动分配功能public的default外部网络已命名,请使用以下命令将其设为外部网络:

\$ openstack network set public --default

### ❷ 注意

标志--default (和--no-default标志)仅对外部网络有效,对常规(或内部)网络没有影响。

2. 创建默认子网

自动分配功能至少需要一个默认子网池。一个用于IPv4,或一个用于IPv6,或者每个用于一个。

```
$ openstack子网池create --share --default \
 --pool-prefix 192 .0.2.0 / 24 --default-prefix-length 26 \
 共享默认
 + ------ + ------ + ------ +
 | 字段| 值|
   address_scope_id | 无|
   created_at | 2017-01-12T15: 10: 34Z |
   default_prefixlen | 26 |
   default_quota | 无
   描述
   标题
   id | b41b7b9c-de57-4c19-b1c5-731985bceb7f |
   ip_version | 4 |
   is_default | True |
   max_prefixlen | 32 |
   min_prefixlen | 8 |
   名称 shared-default |
   前缀 192.0.2.0/24
   project_id | 86acdbd1d72745fd8e8320edd7543400 |
   revision_number | 1
   共享| True |
  标签|[]|
   updated_at | 2017-01-12T15: 10: 34Z |
$ openstack subnet pool create --share --default \
 --pool-prefix 2001: db8: 8000 :: / 48 --default-prefix-length 64 \
 默认情况下,V6
+ ------ + ------- +
| 字段| 值|
 -----+
 address_scope_id | 无|
 created_at | 2017-01-12T15: 14: 35Z |
 default_prefixlen | 64 |
 default_quota | 无|
 描述
 标题
 id | 6f387016-17f0-4564-96ad-e34775b6ea14 |
 ip_version | 6 |
 is_default | True |
 max_prefixlen | 128 |
 min_prefixlen | 64 |
 名称| 默认-v6 |
 前缀 2001: db8: 8000 :: / 48
 project_id | 86acdbd1d72745fd8e8320edd7543400 |
 revision_number | 1 |
 共享| True |
 标签 []
| updated_at | 2017-01-12T15: 14: 35Z |
```

# 给我一个网络1

在运营商如上所述设置资源的部署中,他们可以按如下方式获得其自动分配的网络拓扑:

### ❷ 注意

当使用该--or-show选项时,该命令将返回拓扑信息(如果该信息已存在)。

操作员(以及具有管理员角色的用户)可以通过指定项目ID来获取项目的自动分配拓扑:

该命令返回的ID是一个可用于启动虚拟机的网络。

```
$ openstack server create --flavor m1.small --image \
cirros-0.3.5-x86_64-uec --nic \
net-id = 8b835bfb-cae2-4acc-b53f-c16bb5f9a7d0 vm1
```

用户的自动分配拓扑不会更改。在实践中,当用户启动服务器而忽略该--nic选项并且存在多个可用网络时,计算服务将调用后面的API,获取网络UUID并在启动过程中将其传递。auto allocated topology create

## 验证自动分配的要求1

要验证所需的资源是否已正确设置为自动分配,而不实际设置任何内容,请使用以下--check-resources选项:

验证选项对所有用户的行为相同。但是,它主要被认为是管理员或服务工具,因为它是必须设置要求的操作员。

# 通过自动分配创建的项目资源1

自动分配功能在每个使用它的项目中创建一个网络拓扑。项目的自动分配网络拓扑结构包含以下资源:

资源	名称
网络	auto_allocated_network
子网 ( IPv4 )	auto_allocated_subnet_v4
子网 ( IPv6 )	auto_allocated_subnet_v6
路由器	auto_allocated_router

# 兼容性说明』

Nova在API微版本2.37或更高版本中使用该功能。这是因为,与在三鹰释放中实施的中子特征不同,在牛顿释放周期期间完成了对新星的整合。请注意,只要项目中没有可用的网络超过一个,CLI选项就可以忽略,在这种情况下,nova因400错误而失败,因为它不知道要使用哪个网络。此外,nova不会开始使用该功能,无论用户是否请求微型版本2.37或更高版本,除非所有 服务均运行牛顿级代码。auto allocated topology--nicnova-compute

更新日期:2018-03-07 21:05



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。查看所有 <u>OpenStack法律文件 (https://www.openstack.org/legal</u>)。

★ 发现错误?报告错误(HTTPS://BUGS.LAUNCHPAD.NET/NEUTRON/+FILEBUG?

07%2021:05%0ASHA:%2043DF2709ACBDCE86686A40B75FD34E96880427D0%0ASOURCE:%20HTTPS://GIT.OPENSTACK.ORG/CGIT/OPENSTACK/NEUTRON/TREE/DOC/SOURCE/ADMIN/CONFIG-AUTO-ALLOCATION.RST%0AURL: HTTPS://DOCS.OPENSTACK.ORG/NEUTRON/QUEENS/ADMIN/CONFIG-AUTO-ALLOCATION.HTML&FIELD.TAGS=DOC)

0

问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)

⊕

OpenStack文档 <sup>▼</sup>

Neutron 12.0.1

(../index.html)

安装指南 (../install/index.html)

OpenStack网络指南 (index.html)

介绍 (intro.html)

组态 (config.html)

部署示例 (deploy.html)

操作 (ops.html)

移民 (migration.html)

杂 (misc.html)

存档的内容 (archives/index.html)

中子配置选项 (../configuration/index.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

中子特征分类 (../feature\_classification/index.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

### 页面内容

启用部署以进行自动分配 给我一个网络 验证自动分配的要求 通过自动分配创建的项目资源 兼容性说明

### OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- · 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

### 社区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- ▶ 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

### 文档

- OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)
- 入门 (http://openstack.org/software/start/)
- API文档 (http://developer.openstack.org)
- 维基 (https://wiki.openstack.org)

### 品牌与法律

- 标志和指南 (http://openstack.org/brand/)
- 商标政策 (http://openstack.org/brand/openstack-trademark-policy/)
- 隐私政策 (http://openstack.org/privacy/)
- OpenStack CLA (https://wiki.openstack.org/wiki/How\_To\_Contribute#Contributor\_License\_Agreement)