GNU/Linux-NTP





地球分为东西十二个区域

共计 24 个时区

格林威治作为全球标准时间即 (GMT 时间)

东时区以格林威治时区进行加,而西时区则为减

地球的轨道并非正圆,在加上自转速度逐年递减,因此时间就会有误差

在计算时间的时,最准确是使用"原子震荡周期"所计算的物理时钟。这种时钟被称为标准时间即— Coordinated Universal Time(UTC)

UTC 的准确性毋庸置疑,美国的 NIST P.原子钟 2000 年才将产生 1 秒误差

随着时间的误差,有些工作是无需进行时间精确即可以完成。但有些工作就必须精确时间从而可以完成目标任务。

因此时间的同步有了需求。目前所使用的就是 Network Time Protocol 协议。即网络时间协议。

NTP 工作请求

(1) 客户端将采用随机端口向 NTP 服务器

(UDP:123) 发出时间同步请求

(2)NTP 服务器收到请求后会将发出调校时间

(3)NTP 客户端接收到 NTP 服务器的消息后,以进行调整,从而完成时间同步。

NTP 服务器实现

(1) NTP 服务器安装 #yum install ntp

(2) 查看 NTP 配置文件是否存在 #ls -l /etc/ntp.conf



NTP 服务

- 1) NTP 所涉及的程序
 - (1) ntpd
 - (2) ntpdate
 - (2) tzdata-update

- 2) 相关时间程序
 - (1) date
 - (2) hwclock



NTP 服务 2) NTP 所涉及文件

文件及所在路径	说明
/etc/ntp.conf	ntp 服务器配置文件
/usr/share/zoneinfo/	由 tzdata 所提供的各个时区对应文 档
/etc/sysconfig/clock	设定时区与是否使用 UTC 时间
/etc/localtime	本地时间文件



NTP 服务

3) 确定你当前服务器的时区 #cat /etc/sysconfig/clock ZONE="Asia/Shanghai"

4) 如果不是,可以用以下命令进行更改即可 #cp /usr/share/zoneinfo/Aisa/Shanghai /etc/localtime

NTP 服务

NTP 服务属于 C/S 架构模式, 在建立本地服务时最好与上层服务器进行时间同步来给本地提供时间同步服务

中国 NTP 服务

cn.pool.ntp.org

0.cn.pool.ntp.org

1.cn.pool.ntp.org

2.cn.pool.ntp.org

3.cn.pool.ntp.org



ntp.conf 说明 restrict 来管理 NTP 权限控制

用法:

restrict [ip] mask [netmask]

parameter

参数	参数说明
ignore	拒绝所有类型的 NTP 连接
nomodify	客户端不能使用 ntpc 与 ntpq 程序来修改服务器的时间参数,但可以同步时间
noquery	不提供 NTP 服务
notrap	不提供 trap 远程日志服务
notrust	拒绝没有认证的客户端提供 NTP 服务



NTP

ntp.conf 说明 server 进行设置上端同步 NTP 用法:

server [ip or hostname] [prefer]

参数	参数说明
prefer	优先级设定
iburst	当一个运程 NTP 服务器不可用时,向它发送一系列的并发包进行检测。
burst	当一个运程 NTP 服务器可用时,向它发送一系列的并发包进行检测。



ntp.conf 说明

因与上端服务同步到本端,时间不会一致,故本地 NTP 将计算自己主机的时钟频率与上层时钟频率,将误差利用 driftfile 来记录

用法:

driftfile [可以被ntp写入目录与文件

[注:文件属主属组最好是 ntp. 记录单位为 ppm(百万分之

一秒]

ntp.conf 设定

1) 权限方面处理

restrict default kod nomodify notrapnopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict 192.168.1.0 mask

255.255.255.0 nomodify notrap

ntp.conf 设定

2) 服务指定

server cn.pool.ntp.org server 0.cn.pool.ntp.org server 1.cn.pool.ntp.org server 2.cn.pool.ntp.org server 3.cn.pool.ntp.org

prefer



ntp.conf 设定

3) 启动 NTP 服务 #service ntpd start

4) 检测 NTP 服务启动正常 #netstat -lanu | grep 123



ntp.conf 设定

4) 检测 NTP 服务启动正常

NTP 服务在启动后 15 分钟后才会和上层服务器进行连接。并确认防火墙允许 NTP 同步或关闭防火墙

5) 查看 NTP 服务的状态 #ntpstat

ntp.conf 设定

6) 查看上层 NTP 服务状态

#ntpq-p

字段名称	字段说明	
remote	远程 NTP 的 FQDN 或 IP(* 代表正在使用的 NTP 服务 , + 代表下一个候选服务器)	
refid	上层 NTP 主机的位置	
st	Stratum 阶层	-
when	几秒前曾经做过的更新	1
poll	下一次更新在几秒之后	
reach	本地向上层请求的次数	
delay	传输过程的延迟 10^(-3) 秒	



ntp.conf 设定

6) 查看上层 NTP 服务状态

字段名称	字段说明
offset	时间补偿描述 10^(-3) 秒
jitter	Linux 系统时间与 BIOS 时间差




Linux 客户端同步

1) 手动同步 #ntpdate 192.168.1.100


2) 配置文件 #vim /etc/ntp.conf server 192.168.1.100 #service ntpd start
















在RHCE7中,timedatectl的NTP支持实际上是通过 chrony来进行工作的。如果计算机没有联接到有效的网络中能够找到有效的NTP服务器时,chrony则通过RTC(CMOS时钟)来计算偏移值(误差),以取得比较准确的时间。

准确讲, chrony 相当于过去的 NTM的功能. 其配置文件也与 NTP 类似

chrony 相关操作及文件 chrony 配置文件 1. /etc/chrony.conf

chrony key 文件 2. /etc/chrony.key



1. 配置 chrony 配置,替换离自己最近的 NTP Server 以减少同步时间及偏移值

#vim /etc/chrony.conf

1.cn.pool.ntp.org

2.cn.pool.ntp.org


3.cn.pool.ntp.org

0.cn.pool.ntp.org

cn.pool.ntp.org



2. 重启 chroyn 服务 #systemctl restart chronyd



#chronyc sources -v