Go Along Co., Ltd.

USER MANUAL · FAMELINE DOCK QUEUE

คู่มือการใช้งาน

สำหรับผู้จัดการคลัง

ระบบจองคิวรับ–ส่งสินค้าออนไลน์ผ่าน LINE
ควบคุมคิวรับ–ส่งสินค้าตั้งแต่อนุมัติ เรียกรถ จนปิดงาน
ติดตาม KPI และตั้งค่าคลัง

จัดทำโดย
Go Along Co., Ltd.

เอกสาร
เวอร์ชัน 1.2 · ตุลาคม 2026

GO ALONG CO., LTD.
บริษัท โกอะลอง จำกัด

SOFTWARE & MOBILE DEVELOPMENT

CONTENTS

สารบัญ

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้จัดการคลัง

01	บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน	3
02	เข้าใช้งานครั้งแรก	4
03	เข้าสู่ระบบ	5
04	KPI คลัง	6
05	ภาพรวมคิวและการส่งออกข้อมูล	7
06	รายการคิว	8
07	อนุมัติคิวและออกใบ DO	9
08	รายละเอียดคิวและไทม์ไลน์	10
09	ใบ DO ลิงก์คนขับ และการแก้ทะเบียนรถ	11
10	จัดตารางคิว: เลื่อนวัน เวลา ท่า	12
11	บอร์ดคิวสำหรับควบคุมงานหน้างาน	13
12	ปิดงานและลงชื่อ	14
13	Walk-in สำหรับรถที่มาถึงโดยไม่ได้จอง	15
14	Walk-in ต่อท้ายคิวเมื่อเวลาทำการเต็ม	16
15	ปฏิทิน	17
16	จอเรียกคิวบน TV แยกตามสาขา	18
17	ประเภทรถและท่ารับ–ส่งสินค้า	19
18	เวลาทำการ วันหยุด และคู่ค้า	20
19	ตั้งค่าระบบคิว	21
20	รายงาน	22
21	กรณีที่ไม่เป็นตามนัดหมาย	23
22	หน้าจอของคนขับรถ	24

ภาพรวม

บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

ผู้จัดการคลังทำงานหน้างานได้ทุกขั้นตอน ดูรายงาน และตั้งค่าข้อมูลของคลัง

งานประจำวัน

- แดชบอร์ด
- คิวรับ-ส่งสินค้า
- ใบสั่งขาย (SO) / ใบสั่งซื้อ (PO)
- ปฏิทิน · บอร์ดคิว · จอคิว
- การแจ้งเตือน

ตั้งค่าและรายงาน

- ประเภทรถ · ท่ารับ-ส่งสินค้า
- เวลาทำการ · วันหยุด
- คู่ค้า
- ตั้งค่าระบบคิว
- รายงาน

ทำได้	ทำไม่ได้ (เป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ)
อนุมัติคิวและออกใบ DO · จัดตารางคิว · ยกเลิกคิว	จัดการพนักงานและสิทธิ์
เช็คอิน เรียกรถ เริ่มงาน ปิดงาน · Walk-in	เพิ่มหรือแก้ไขสาขา
บันทึกการชำระเงินของ SO	ตั้งค่า LINE และการเชื่อมต่อ ERP
แก้ไขข้อมูลตั้งค่าคลัง · ดูและส่งออกรายงาน	เพิ่ม แก้ไข หรือลบ SO / PO (เปิดดูได้)

ลำดับงานของคิว


1. **รอยืนยัน**: กดอนุมัติคิว + ออก DO
2. **ยืนยันแล้ว**: กดรถมาถึงแล้ว (เช็คอิน)
3. **มาถึงแล้ว · รอเรียก**: กดเรียกเข้าท่า
4. **กำลังเรียกเข้าท่า**: กดเริ่มขึ้น/ลงของ
5. **กำลังขึ้น/ลงของ**: กดปิดงาน

สิทธิ์ · ปุ่มที่แสดงในแต่ละหน้าขึ้นกับช่อง "แก้ไขได้" ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้สิทธิ์ผู้จัดการคลัง หากไม่พบปุ่มที่ระบุในคู่มือ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

เริ่มต้นใช้งาน

เข้าใช้งานครั้งแรก

ผู้ใช้ใหม่ได้รับอีเมลเชิญจากระบบ แล้วตั้งรหัสผ่านของตนเองก่อนเข้าใช้งาน



ซ้าย: อีเมลเชิญ · ขวา: หน้าตั้งรหัสผ่าน


1. เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มท่านเป็นพนักงาน ระบบจะส่งอีเมล **คำเชิญเข้าใช้งาน Fameline Queue** ไปยังอีเมลของท่าน (หากไม่พบ ให้ตรวจโฟลเดอร์ Junk / Spam)
2. เปิดอีเมลแล้วกด **ยอมรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่าน**
3. ระบบเปิดหน้า **ตั้งรหัสผ่าน** พร้อมอีเมลบัญชีของท่าน กรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 2 ครั้งให้ตรงกัน
4. กด **บันทึกและเข้าสู่ระบบ** ระบบพาเข้าสู่เมนูแรกที่ท่านมีสิทธิ์ ครั้งถัดไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งไว้

ข้อควรระวัง · ลิงก์ในอีเมลใช้ได้ครั้งเดียวและมีอายุจำกัด หากหน้าแจ้งว่าลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ให้ขอผู้ดูแลระบบส่งคำเชิญใหม่ หากเคยตั้งรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าสู่ระบบตามปกติ

เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานภายในเข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านของตนเอง



1. เปิดเว็บไซต์ของระบบด้วยเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome หรือ Microsoft Edge)
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
3. กด **เข้าสู่ระบบ** ระบบจะเปิดเมนูแรกที่ท่านมีสิทธิ์ใช้งาน


ผู้ใช้ใหม่ · ยังไม่มีบัญชี ขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มเป็นพนักงาน แล้วตั้งรหัสผ่านจากอีเมลเชิญ (ดูหน้า **เข้าใช้งานครั้งแรก**) ระบบไม่มีหน้าสมัครสมาชิกเอง

เปลี่ยนรหัสผ่าน · กดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน แล้วกด **เปลี่ยนรหัสผ่าน** รหัสใหม่ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ลืมรหัสผ่าน · กด **ลืมรหัสผ่าน?** ที่หน้าเข้าสู่ระบบ หรือแจ้งผู้ดูแลระบบ

KPI คลัง

ตัวชี้วัดการทำงานของคลังตามช่วงเวลา สาขา และประเภทงานที่เลือก




ตัวชี้วัด	ความหมาย
เวลาที่ท่า	เวลาเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มขึ้น/ลงของจนปิดงาน เทียบกับแผน
คิวล่าช้า	คิวที่เริ่มงานช้ากว่าเวลานัด แยกสาเหตุ **คลังเริ่มช้า** และ **รถมาสาย**
ตรงเวลา · SLA	สัดส่วนคิวที่เริ่มงานตรงเวลา และที่ใช้เวลารวมในคลังไม่เกินเกณฑ์
เวลารวมในคลัง	ตั้งแต่เช็คอินจนปิดงาน แบ่งเป็น รอในลาน · ตอบรับการเรียก · ขึ้น/ลงของ
การใช้ท่า · ไม่มา	สัดส่วนเวลาที่ท่าถูกใช้งาน และสัดส่วนคิวที่รถไม่มา

1. เลือกช่วงเวลา **วันนี้ · สัปดาห์นี้ · เดือนนี้ · กำหนดเอง**
2. เลือก **สาขา** และประเภทงาน **ทั้งหมด · ขาออก · ขาเข้า**

แดชบอร์ด

ภาพรวมคิวและการส่งออกข้อมูล

ปริมาณคิว ความหนาแน่นรายวัน และไฟล์ Excel / CSV สำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อ




1. กดแท็บ **ภาพรวมคิว** เพื่อดูจำนวนคิว ความหนาแน่นต่อวัน สถานะการจอง และรายการจองล่าสุด
2. กด **Export** มุมขวาบน เลือก **Excel (.xlsx)** หรือ **CSV**
3. หากเลือกหลายสาขา เลือกได้ว่าจะรวมเป็นไฟล์เดียว หรือ **สาขาละไฟล์**

> **หมายเหตุ** · ไฟล์ Excel ประกอบด้วยแผ่น KPI คลัง ท่า เวลาตามประเภทรถ คิวล่าช้า และภาพรวมคิว ตามตัวกรองที่เลือกอยู่

รายการคิว


คิวทั้งหมดของวันที่เลือก พร้อมปุ่มดำเนินการขั้นถัดไปของแต่ละคิว



1. เลือกช่วง **วันนี้ · พรุ่งนี้ · ทั้งหมด · เลือกวัน** และกรองตามสถานะ ประเภทงาน หรือท่า
2. ค้นหาจากเลขคิว ทะเบียนรถ หรือเลข DO
3. ปุ่มสีเขียวท้ายแถวคือขั้นตอนถัดไปของคิวนั้น
4. กด **รายละเอียด** เพื่อเปิดข้อมูลคิว ไทม์ไลน์ ใบ DO และลิงก์คนขับ
5. กด **สร้างคิว** เพื่อจองคิวแทนคู่ค้า หรือ **Walk-in** สำหรับรถที่มาถึงโดยไม่ได้จอง

อนุมัติคิวและออกใบ DO

คำขอจองจากลิงก์จะอยู่ที่สถานะ รอยืนยัน จนกว่าเจ้าหน้าที่คลังอนุมัติ




1. ที่คิวสถานะ **รอยืนยัน** กด **อนุมัติคิว + ออก DO**
2. ตรวจ **เวลาที่ท่า (นาที)** ระบบแนะนำจากประเภทรถ หรือจำนวนรายการสินค้าของเอกสาร
3. ดูแถบเวลาของท่าในวันนั้น ปรับนาทีได้โดยไม่ให้ชนคิวถัดไป
4. กดยืนยัน ระบบออกเลข DO และส่งใบ DO พร้อมลิงก์คนขับให้คู่ค้าทาง LINE (หากผูกไว้)

ข้อควรระวัง · SO ที่ยังไม่ชำระเงินอนุมัติไม่ได้ ต้องบันทึกเป็น **ชำระแล้ว** หรือ **เครดิต** ก่อน ส่วน PO อนุมัติได้ทันที

หมายเหตุ · เลข DO ออกอัตโนมัติ ไม่ซ้ำ และเรียงต่อเนื่องภายในเดือน

รายละเอียดคิวและไทม์ไลน์

ข้อมูลของคิว ขั้นตอนถัดไป และประวัติการเปลี่ยนสถานะ




ซ้าย: แท็บข้อมูล · ขวา: แท็บไทม์ไลน์

1. แท็บ **ข้อมูล** แสดงวันเวลา ท่า ประเภทรถ เอกสาร การชำระเงิน เลข DO รถและคนขับ
2. ส่วน **ขั้นตอนถัดไป** มีปุ่มตามสถานะ เช่น เริ่มขึ้น/ลงของ เรียกซ้ำ ยกเลิกการเรียก ไม่มา
3. แท็บ **ไทม์ไลน์** บันทึกว่าใครทำอะไร เมื่อไร ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
4. **ยกเลิกคิว** ต้องระบุเหตุผล คู่ค้าจะเห็นเหตุผลนั้นในหน้าลิงก์ของตน


ใบ DO ลิงก์คนขับ และการแก้ทะเบียนรถ

พิมพ์ใบ DO ส่งลิงก์ให้คนขับ และบันทึกทะเบียนรถที่มาจริง



ซ้าย: แท็บ DO · ขวา: แท็บลิงก์คนขับ


1. แท็บ **DO** กด **พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF** เพื่อพิมพ์ใบรับ–ส่งสินค้า
2. แท็บ **ลิงก์คนขับ** ให้คนขับสแกน QR หรือกด **คัดลอกลิงก์** ส่งต่อ คนขับใช้ดู DO ท่า และเช็คอินโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
3. ทะเบียนรถที่มาจริงไม่ตรงกับที่จอง กด **แก้ทะเบียน** ในแท็บข้อมูล กรอกทะเบียนจริงและเหตุผล



หมายเหตุ · ระบบเก็บทั้งทะเบียนที่จองและทะเบียนที่มาจริง พร้อมชื่อผู้แก้ไข

จัดตารางคิว: เลื่อนวัน เวลา ท่า

ย้ายคิวหรือปรับเวลาที่ท่าในหน้าต่างเดียว ระบบตรวจไม่ให้ซ้อนกับคิวอื่นบนท่าเดียวกัน




ซ้าย: มุมมองเลือกช่องเวลา · ขวา: มุมมองบอร์ด (ลาก)

1. เปิดรายละเอียดคิว กด **จัดตารางคิว — วัน / เวลา**
2. เลือกวันจากแถบด้านบน
3. มุมมอง **เลือกช่องเวลา**: แตะช่องที่ว่างของท่าที่ต้องการ · มุมมอง **บอร์ด (ลาก)**: ลากบล็อกของคิวไปยังท่าหรือเวลาใหม่ และลากขอบล่างเพื่อปรับเวลาที่ท่า
4. ตรวจสรุปการเปลี่ยนแปลง แล้วกดบันทึก

> **หมายเหตุ** · ย้ายข้ามวัน ระบบออกเลขคิวใหม่ของวันปลายทาง เลข DO และลิงก์คนขับคงเดิม

บอร์ดคิวสำหรับควบคุมงานหน้างาน

รถทุกคันของวันเรียงตามสถานะ ดำเนินการแต่ละขั้นได้ด้วยปุ่มเดียว




คอลัมน์	ปุ่ม	ผลลัพธ์
รอยืนยัน	อนุมัติคิว + ออก DO	ยืนยันคิว ออกเลข DO
รอรถมาถึง	รถมาถึงแล้ว · ไม่มา	เช็คอินรถที่ประตู หรือบันทึกว่ารถไม่มา
มาถึงแล้ว · รอเรียก	เรียกเข้าท่า	เรียกรถ แจ้งจอ TV และคนขับ
กำลังเรียกเข้าท่า	เริ่มขึ้น/ลงของ · เรียกซ้ำ · ยกเลิกการเรียก · ไม่มา	เริ่มงานที่ท่า หรือให้คันอื่นเข้าก่อน
กำลังขึ้น/ลงของ	ปิดงาน	เปิดหน้าต่างลงชื่อปิดงาน

เรียกคิวอัตโนมัติ · เมื่อเปิดการเรียกคิวอัตโนมัติ ระบบเรียกรถคันถัดไปที่เช็คอินแล้วทันทีที่ท่าว่าง

ปิดงานและลงชื่อ

เจ้าหน้าที่คลังและลูกค้า/คนขับลงชื่อยืนยันการขึ้น–ลงสินค้า ลายเซ็นพิมพ์บนใบ DO



1. ที่คิวสถานะ **กำลังขึ้น/ลงของ** กด **ปิดงาน**
2. ตรวจชื่อผู้ลงชื่อทั้งสองฝ่าย แล้วลงชื่อด้วยนิ้วหรือปากกาในกรอบ
3. กด **ลงชื่อและปิดงาน**


หมายเหตุ · ยังไม่สะดวกลงชื่อ กด **ปิดงานโดยไม่ลงชื่อ** ได้ ช่องที่ลงลายเซ็นต้องมีชื่อผู้ลงชื่อ

หลังปิดงาน · ปิดงานแล้วท่าจะว่าง ระบบเรียกคิวถัดไปตามการตั้งค่า

บอร์ดคิว

Walk-in สำหรับรถที่มาถึงโดยไม่ได้จอง

สร้างคิวของวันนี้และเช็คอินในขั้นตอนเดียว




1. กด **Walk-in** บนบอร์ดคิว หรือหน้าคิวรับ-ส่งสินค้า
2. เลือกประเภทงาน แล้วเลือก **เอกสาร SO / PO** ของรถคันนั้น
3. เลือกประเภทรถ กรอกทะเบียนรถและข้อมูลคนขับ
4. การ์ดสรุปบอกเวลาปัจจุบัน จำนวนช่องที่ว่าง และช่องที่เร็วที่สุด แตะช่อง **ว่าง** (สีเขียว)
5. กด **สร้างคิว + เช็คอิน** หากท่าว่าง ระบบเรียกเข้าท่าให้ทันที

ป้ายบนช่องเวลา	ความหมาย
ว่าง (เขียว)	เลือกได้ · เมื่อมีหลายท่า แสดง “ท่าว่าง n/N”
เต็ม (เทา)	ทุกท่าที่รับรถประเภทนี้มีคิวแล้ว
ต่อท้าย (ส้ม)	ต่อท้ายคิวสุดท้ายของวัน เกินเวลาทำการ แสดงเฉพาะเมื่อเวลาทำการเต็ม

> **หมายเหตุ** · Walk-in ต้องผูกเอกสารเสมอ และใช้ได้เฉพาะวันนี้

Walk-in ต่อท้ายคิวเมื่อเวลาทำการเต็ม

รถที่มาถึงแล้วยังเข้าคิวได้ ต่อจากคิวสุดท้ายของวัน แม้เลยเวลาปิด



ซ้าย: เลือกช่องต่อท้ายคิว · ขวา: ผลลัพธ์หลังสร้างคิว

1. เมื่อเวลาทำการเต็ม การ์ดสรุปแสดง **คิวสุดท้ายวันนี้** และเวลาที่ต่อท้ายคิวได้
2. แตะช่องในส่วน **ต่อท้ายคิว (เกินเวลาทำการ)**
3. กด **ต่อท้ายคิว + เช็คอิน** ระบบออกเลขคิวและ DO เช็คอินให้ และเรียกเข้าท่าเมื่อท่าว่าง


ข้อควรระวัง · เวลาของช่องต่อท้ายเป็น **เวลาโดยประมาณ** หากคิวก่อนหน้าใช้เวลานานกว่าแผน รถจะรอในลานจนกว่าท่าว่าง และคลังต้องพร้อมทำงานเกินเวลาปิด

หมายเหตุ · ช่องต่อท้ายใช้ได้เฉพาะ Walk-in คิวที่ลูกค้าจองผ่านลิงก์และการสร้างคิวปกติไม่เห็นช่องนี้

ข้อควรระวัง · SO ที่ยังไม่ชำระเงิน คิวจะเป็น **รอยืนยัน** ต้องบันทึกการชำระเงินและอนุมัติก่อน ระบบจึงเช็คอินให้

ปฏิทิน


ปริมาณคิวรายวันของทั้งเดือน ใช้วางแผนกำลังคนล่วงหน้า




1. เลือกเดือนด้วยปุ่ม **เดือนก่อน** / **เดือนถัดไป** หรือกด **วันนี้**
2. ช่องของแต่ละวันแสดงเวลา เลขคิว และจำนวนคิว สีแดงคือคิวที่ไม่มาหรือยกเลิก
3. กดวันที่ เพื่อดูรายการคิวของวันนั้นพร้อมสถานะทางด้านขวา

จอเรียกคิวบน TV แยกตามสาขา

แต่ละสาขามี URL ของตนเอง จอแสดงเฉพาะท่าและคิวของสาขานั้น





1. เมนู **จอคิว** แสดง URL สำหรับทีวีของแต่ละสาขา กด **คัดลอก** หรือ **เปิดจอ**
2. เปิด URL บนทีวีหน้าลานของสาขานั้น ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ จออัปเดตเองทุก 5 วินาที
3. แตะหน้าจอ 1 ครั้งหลังเปิด เพื่ออนุญาตเสียงเรียกคิว


> **หมายเหตุ** · URL **ทุกสาขาในจอเดียว** ใช้สำหรับห้องควบคุม ไม่ควรใช้กับทีวีหน้าลาน หากเปิดจอโดยไม่ระบุสาขา จอจะให้เลือกสาขาก่อน


> **ข้อมูลบนจอ** · จอไม่แสดงเบอร์โทรของลูกค้าและคนขับ


จัดการคลัง

ประเภทรถและท่ารับ–ส่งสินค้า

กำหนดเวลาที่ใช้ที่ท่าของรถแต่ละประเภท และท่าที่รองรับ








1. **ประเภทรถ**: กำหนดเวลาที่ท่า (นาที) เวลาเผื่อระหว่างคิว ประเภทงาน และรูปแบบทะเบียนที่ยอมรับ
2. **ท่ารับ-ส่งสินค้า**: กด **เพิ่มท่า** ระบุสาขา ชื่อท่า ประเภทคิวที่ใช้ (รับ / ส่ง / ทั้งสอง) และประเภทรถที่เข้าได้

> **หมายเหตุ** · จำนวนคิวที่รับได้ต่อช่วงเวลา เท่ากับจำนวนท่าที่รองรับประเภทงานและประเภทรถนั้น


จัดการคลัง

เวลาทำการ วันหยุด และคู่ค้า

กำหนดวันและเวลาที่เปิดให้จองคิว และดูแลทะเบียนลูกค้า / ผู้ขาย




ซ้าย: เวลาทำการ · ขวา: วันหยุด



1. **เวลาทำการ**: กำหนดเวลาเปิด–ปิด ช่วงพัก และความยาวช่วงเวลา (นาที) ของแต่ละวันในสัปดาห์ แยกตามสาขา
2. **วันหยุด**: เพิ่มวันที่คลังปิด วันนั้นจะไม่เปิดให้จองคิว
3. **คู่ค้า**: แท็บลูกค้าและผู้ขาย เพิ่มหรือแก้ไขรหัส ชื่อ เบอร์โทร และอีเมล

ตั้งค่าระบบคิว

กติกาของคิวที่ใช้ทั้งคลัง แก้ไขแล้วมีผลกับคิวถัดไปทันที




หัวข้อ	สิ่งที่กำหนด
เวลาเผื่อ	นาทีที่ยอมให้มาช้าก่อนเป็น **เลยเวลานัด** และการปรับเป็น **ไม่มา** อัตโนมัติเมื่อเลยเวลาเผื่อสองเท่า
เรียกคิวอัตโนมัติ	โหมดเรียกคิวเมื่อท่าว่าง เวลารอหลังเรียกก่อนถือว่าไม่มา และการแจ้งคนขับเมื่อท่าล่าช้า
เวลาตามรายการสินค้า	ใช้จำนวนรายการ × นาทีต่อรายการ เป็นเวลาแนะนำตอนอนุมัติ
การจองของคู่ค้า	ต้องจองล่วงหน้ากี่ชั่วโมง จองได้ไกลสุดกี่วัน อายุลิงก์ และการให้คนขับเช็คอินเอง
คิวที่ยังไม่ชำระเงิน	เปิด/ปิดการยกเลิกคิวอัตโนมัติ เวลาที่ให้ชำระ และเวลาเตือนล่วงหน้า
เลข DO	รูปแบบเลขใบรับ–ส่งสินค้า

หมายเหตุ · แก้ไขค่าแล้วกด **บันทึกการตั้งค่า** มุมขวาบน

รายงาน

สรุปคิวตามช่วงเวลา ส่งออกเป็น CSV หรือพิมพ์เป็น PDF



1. เลือกช่วงเวลาของรายงาน
2. กด **Export CSV** เพื่อส่งออกข้อมูล หรือ **PDF** เพื่อพิมพ์รายงานตามที่แสดงบนจอ

> **หมายเหตุ** · รายงานแสดงรายการคิว เวลา คู่ค้า ประเภทรถ ท่า สถานะ และสรุปยอดของช่วงที่เลือก

กรณีที่ไม่เป็นตามนัดหมาย


วิธีที่ระบบจัดการ และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ

กรณี	ระบบ	เจ้าหน้าที่
รถมาช้ากว่านัด	เลยเวลาเผื่อ (ค่าเริ่มต้น 30 นาที) สถานะเป็น **เลยเวลานัด** แจ้งคนขับและคู่ค้า	เมื่อรถมาถึง กด รถมาถึงแล้ว ได้ตามปกติ
รถไม่มา	เลยเวลาเผื่อสองเท่า ปรับเป็น **ไม่มา** อัตโนมัติ (เปิด–ปิดได้)	หรือกด ไม่มา ด้วยตนเอง
เรียกแล้วไม่เข้าท่า	เกินเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้น 15 นาที) ถือว่าไม่มา	กด เรียกซ้ำ หรือ ยกเลิกการเรียก เพื่อให้คันอื่นเข้าก่อน
ท่าล่าช้า	แจ้งคนขับที่เช็คอินแล้ว 1 ครั้งว่าท่ายังไม่ว่าง	เร่งปิดงานคิวที่ค้างอยู่ที่ท่า
คู่ค้าขอยกเลิก	คู่ค้ายกเลิกเองจากลิงก์ได้ก่อนรถมาถึง ช่วงเวลากลับมาว่าง	ยกเลิกแทนได้ โดยระบุเหตุผล
ขอเลื่อนวัน / เวลา	ตรวจว่าช่วงใหม่ว่างและไม่ซ้อนคิวอื่นบนท่าเดียวกัน	ใช้ จัดตารางคิว
ทะเบียนรถไม่ตรง	เก็บทั้งทะเบียนที่จองและทะเบียนจริง	กด แก้ทะเบียน ในรายละเอียดคิว
SO ยังไม่ชำระเงิน	คิวค้างที่ **รอยืนยัน** อนุมัติไม่ได้	บันทึกการชำระเงิน แล้วจึงอนุมัติ

ภาคผนวก

หน้าจอของคนขับรถ

คนขับเปิดลิงก์จากโทรศัพท์ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ



ซ้าย: ก่อนเช็คอิน · กลาง: เช็คอินแล้ว รอเรียก · ขวา: ถูกเรียกเข้าท่า

1. เมื่อถึงคลัง คนขับกด **ฉันมาถึงแล้ว — เช็คอิน** ระบบตรวจตำแหน่งว่าอยู่ในรัศมีของคลัง
2. รอในลานจอด เมื่อถึงคิว หน้าจอแสดง **เชิญเข้าท่า** พร้อมชื่อท่า และแจ้งเตือนทาง LINE หรือเบราว์เซอร์
3. ใบ DO แสดงอยู่ด้านล่างของหน้าเดียวกัน

> **หมายเหตุ** · คลังที่ไม่ได้กำหนดพิกัด ระบบไม่ตรวจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยังเช็คอินแทนได้จากบอร์ดคิวเสมอ

CONTACT US

ติดต่อเรา

อีเมล	info@goalong.co.th
โทรศัพท์	085-608-3298
เว็บไซต์	www.goalong.co.th
ที่อยู่	918/288 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เวลาทำการ	จันทร์–ศุกร์ 08:30–17:30 น.

Go Along Co., Ltd.

บริษัท โกอะลอง จำกัด

Software & Mobile Development

พบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้จากปุ่มแจ้งปัญหามุมซ้ายล่างของทุกหน้าในระบบ หรือติดต่อตามช่องทางด้านบนในเวลาทำการ