

Installation du rôle Hyper-V sous Windows Server 2022

Dans cette documentation, nous allons voir comment installer et configurer le rôle Hyper-V sous Windows Server 2022.

Hyper-V est une technologie de virtualisation développée par Microsoft qui permet de créer et d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique.

Chaque machine virtuelle fonctionne comme un ordinateur indépendant, avec son propre système d'exploitation, ses applications et ses ressources, tout en partageant le matériel de l'hôte.


La virtualisation permet d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles (processeur, mémoire vive, stockage et réseau), de simplifier le déploiement de nouveaux serveurs et d'améliorer la flexibilité des infrastructures informatiques. Elle facilite également les opérations de test, de développement, de sauvegarde et de reprise après sinistre, sans avoir à multiplier les serveurs physiques.

En entreprise, Hyper-V est largement utilisé pour consolider plusieurs serveurs sur une seule machine physique, réduire les coûts liés à l'achat et à la maintenance du matériel, diminuer la consommation énergétique et améliorer la disponibilité des services. Il offre également des fonctionnalités avancées telles que les points de contrôle (checkpoints), les commutateurs virtuels, la migration de machines virtuelles et la gestion centralisée des environnements virtualisés.


L'objectif de cette documentation est de présenter les différentes étapes nécessaires à l'installation du rôle Hyper-V sous Windows Server 2022, puis de vérifier son bon fonctionnement afin de préparer l'hôte à la création et à l'administration de machines virtuelles.

Dans le logiciel VMware on va mettre une mémoire RAM de 8Go


Dans l'option processors cocher les deux ou trois fonctionnalités de virtualization engine selon votre processeurs AMD ou Intel



Sur la machine virtuel Windows Server 2022 nous allons lui fournir un nom dans l'option **propriétés système** sélectionner **Modifier**



Je lui donnerai le nom **Hyper-V1** puis cliquez sur **OK**




Nous allons ensuite fournir une IP fixe à notre machine Windows Server 2022 dans la gestion de réseaux il faudra fournir votre réseau à vous

Adresse IP : 192.168.X.50

Masque : 255.255.255.0


Passerelle par défaut : 192.168.X.2 (il faudra renseigner la passerelle par défaut de votre réseau)

Serveur DNS préféré : 8.8.8.8 (si vous souhaitez un accès à Internet)




Installation Hyper-V


Il faudra dans le gestionnaire de serveur sélectionner **Ajouter des rôles et fonctionnalités**




Dans l'assistant d'ajout cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Sélectionner votre Serveur Hyper-V puis cliquez sur **Suivant**




Sélectionnez le rôle **Hyper-V**




Laissez les fonctionnalités par défaut et cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Sélectionner votre carte réseau puis cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Les emplacements par défaut que vous pourrez modifier si vous le souhaitez puis cliquer sur **Suivant**




Il faudra ensuite sélectionner dans l'installation **Redémarrer automatiquement le serveur de destination**



Une fois l'ordinateur redémarrer et l'installation terminer cliquez sur **Fermer**




On pourra observer qu'une carte réseau virtuelle à été créer à partir de notre carte virtuelle physique dans l'option Connexion réseaux




Installation d'un poste Windows 11 sur Hyper-V


Dans le gestionnaire Hyper-V il faudra sélectionner votre serveur Hyper-V et sélectionner **Nouveau** -> **Ordinateur virtuel**




L'assistant va s'ouvrir il faudra cliquer sur **Suivant**




Vous pourrez fournir un nom à votre machine virtuel puis si vous le souhaitez sélectionner stocker l'ordinateur virtuel vers un autre emplacement puis cliquez sur **Suivant**




Dans notre cas on va sélectionner de préférences la **Génération 2** pour les OS plus récents puis cliquez sur **Suivant**




Il faudra ensuite si c'est un Windows 11 mettre a minimum **4Go Ram** soit **4096 Mo** puis cliquez sur **Suivant**




On pourra voir l'option créer un disque dur virtuel ainsi que l'emplacement et le type de fichier qui sera créer soit un fichier .vhdx et par défaut dans un chemin local Virtual Hard Disk il faudra ensuite mettre un disque **Minimum de 64 Go** puis cliquez sur Suivant




Sélectionner ensuite votre carte réseau virtuelle dans le menu déroulant puis cliquez sur **Suivant**




Il faudra ensuite sélectionner l'option **Installer un système d'exploitation à partir d'une image de démarrage** puis cliquez sur **Parcourir**




Sélectionner votre image .iso Windows 11 puis cliquez sur **Suivant**




Une fois l'installation terminer fait un clique sur votre machine et sélectionner l'option **Paramètres**




Dans Sécurité sélectionner **Activer le module de plateforme sécurisés** et **Activer le démarrage sécurisé**



Puis dans processeurs mettre **2** dans le **nombre de processeurs virtuels** puis **Appliquer**



Se rendre sur la machine virtuel puis sélectionner **Se connecter** puis cliquez sur **Démarrer**



Il faudra ensuite **cliquez sur une touche pour boot**

Bravo ! Vous pourrez configurer l'installation du Windows 11

