DOCUMENTACIÓN INTERNA

Alta de credenciales ARCA

Cómo obtener el certificado digital, habilitar la facturación electrónica y dejar el sistema emitiendo comprobantes con CAE.

Homologación y producción · Certificado + clave privada · CAE y C.A.I.

> **Antes de empezar.** Se necesita **Clave Fiscal nivel 3** de la persona que realiza el trámite. El servicio de autogestión de certificados no es delegable, así que debe hacerlo un responsable habilitado de la empresa. El circuito se hace primero en **homologación** (ambiente de prueba) y después se repite igual en producción.

1 Generar la clave privada y el pedido

En una terminal con OpenSSL. La clave privada no se comparte con nadie; el pedido (CSR) sí se sube a ARCA.

```
# clave privada
openssl genrsa -out intellihelp.key 2048

# pedido de certificado (CSR)
openssl req -new -key intellihelp.key \
  -subj "/C=AR/O=INTELLIHELP SA/CN=facturacion/serialNumber=CUIT 30711409757" \
  -out intellihelp.csr
```

> **La clave privada es la credencial más sensible.** Con ella y el certificado se pueden pedir CAE a nombre de la empresa. Guardá una copia en un gestor de contraseñas o un dispositivo cifrado y nunca la envíes por mail ni por mensajería. Si se pierde, hay que generar un certificado nuevo.

2 Autogestión de certificados

Ingresar con Clave Fiscal a **wsass-homo.afip.gob.ar** y adherir el servicio **WSASS** si todavía no aparece en el listado de servicios habilitados.

3 Crear el certificado

En **Crear certificado**, pegar el contenido completo de `intellihelp.csr` y confirmar. ARCA devuelve un certificado X.509 en formato PEM. Guardarlo como `intellihelp.crt`.

4 Autorizar los servicios

En **Crear Autorización a Servicio**: elegir el certificado recién creado, indicar el **CUIT emisor** y seleccionar el servicio `wsfe – Facturación Electrónica`. Con esto el certificado queda habilitado para solicitar CAE.

Repetir la autorización con el servicio `wscdc – Constatación de Comprobantes`. Es el que usa el sistema para **verificar con ARCA el C.A.I. de los remitos** al cargar cada talonario (paso 8).

5 Cargar las credenciales en el sistema

Lo hace un usuario **administrador**, una sola vez por ambiente. El certificado y la clave privada se envían por HTTPS al servidor, que verifica que la clave corresponda al certificado y los guarda **cifrados**. No quedan guardados en el navegador ni vuelven a mostrarse.

1. Ingresar a la aplicación con un usuario administrador y entrar en **Configuración → Conexión con ARCA**. Completar:

Campo	Qué se carga
Ambiente	Homologación para las pruebas; Producción para operar
CUIT del emisor	30-71140975-7
Punto de venta	El que se dio de alta como *Web Services* en ARCA
Punto de venta de remitos	El de los remitos con C.A.I. (ver paso 7)

2. Presionar **Guardar**. Estos datos son compartidos: los usa todo el equipo.
3. En la tarjeta **Certificado digital**, presionar **Cargar certificado**, elegir el archivo `intellihelp.crt` y el archivo `intellihelp.key` y presionar **Validar y guardar** (si pasaron más de 15 minutos desde que ingresaste, el sistema pide confirmar tu identidad con Google). Si la clave privada no corresponde al certificado, está vencido o es de otro CUIT, el sistema lo indica y no lo guarda.
4. Presionar **Probar conexión**: el sistema verifica los servidores de ARCA y obtiene el acceso con el certificado cargado.
5. Activar el interruptor **Emisión electrónica**. Si falta algún dato, el sistema indica cuál y no permite activarlo.

> **Con la emisión electrónica activa**, el número de cada factura, recibo o nota se toma de ARCA (último comprobante autorizado + 1), así la numeración siempre coincide con la que ARCA espera. El CAE otorgado y su vencimiento se registran en el comprobante.

6 Pasaje a producción

1. Generar el certificado productivo desde **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal** (Computador Fiscal → WSAA). Para producción no se usa WSASS.
2. Asociar a ese certificado los servicios **Facturación Electrónica** (wsfe) y **Constatación de Comprobantes** (wscdc). Los C.A.I. reales solo existen en producción: la constatación de los talonarios usa siempre el certificado productivo.
3. Dar de alta el **punto de venta** de tipo Web Services.
4. En Configuración → Conexión con ARCA, elegir el ambiente **Producción** y cargar el certificado productivo con su clave privada, igual que en el paso 5.

7 El C.A.I. de los remitos

El remito clase R no se autoriza por factura electrónica: lleva **C.A.I.**, que es un trámite web aparte. **No existe web service para pedirlo**, así que este paso es siempre manual, una vez por tanda de comprobantes.

1. Tener habilitado el punto de venta **para comprobantes preimpresos**, que es distinto del de Web Services.
2. Entrar con Clave Fiscal al servicio **Autorización de Impresión de Comprobantes** y elegir **Solicitud de C.A.I.**
3. Indicar punto de venta, tipo de comprobante (para el remito: letra **R**, código **091**) y cantidad. Si son para usar ante contingencias, marcarlos como **de resguardo**.
4. Llevar la **Constancia de CAI** a la imprenta dentro del plazo que figura en ella (10 días). Si vence, la solicitud caduca y ese CAI queda registrado como no utilizado.
5. Al retirar los comprobantes, volver al mismo servicio y registrar la **Recepción de CAI**. Sin este paso no se puede pedir el siguiente.
6. Cargar el talonario en el sistema, como se explica en el paso 8. Desde ahí el C.A.I. sale impreso en todos los remitos de ese rango.

Dos aclaraciones importantes

> **La numeración la asigna el emisor.** Debe ser correlativa y progresiva por punto de venta y por tipo de comprobante. El sistema consulta el último autorizado y propone el siguiente; si el número no coincide, ARCA rechaza la solicitud.

> **Los comprobantes de resguardo vencen.** Desde el 1 de octubre de 2025 valen tres años. Conviene pedir la tanda con criterio: un talonario vencido no se puede usar.

8 Cargar el C.A.I. en el sistema

Una vez que tenés el C.A.I. y su rango de ARCA, se carga una sola vez en el sistema y de ahí en más **los remitos se autorizan solos**: número correlativo, C.A.I. y vencimiento salen automáticamente en cada uno.

1. Con un usuario administrador, abrir el **Panel de la API** desde el menú de la aplicación. Se abre directamente con tu sesión.
2. En la pestaña **C.A.I.**, cargar el talonario: **punto de venta**, **número desde/hasta** (el rango que autorizó ARCA), el **C.A.I.** de 14 dígitos y su **vencimiento**.
3. Al cargarlo, el sistema lo **constata con ARCA** (servicio de constatación de comprobantes): verifica que el C.A.I. corresponda al CUIT, al punto de venta, al tipo de comprobante y al primer y último número del rango. Si ARCA lo rechaza, no se carga. Si ARCA no responde o todavía no hay certificado de producción, se puede cargar igual: queda marcado **«sin constatar»** y se constata después con un clic.
4. Listo. Al cargar un remito, el botón **Autorizar** le pone el próximo número, el C.A.I. y el vencimiento, y lo marca como **AUTORIZADO**. El sistema avisa cuando quedan pocos números o el C.A.I. está por vencer, y nunca autoriza con un C.A.I. vencido.
5. Para autorizar, el remito tiene que tener los datos que exige la RG 1415 (Anexo V): condición del destinatario frente al IVA, su CUIT y domicilio (salvo consumidor final), descripción y cantidad de los bienes, y si el traslado lo hace un tercero, su razón social, CUIT y domicilio. Si falta algo, el sistema indica qué.

9 Remito digital, sin imprimir

Desde la RG 5678/2025, un remito autorizado puede viajar en formato digital (por ejemplo, el PDF en el celular del chofer) en lugar de impreso. Sigue llevando el C.A.I., y hay que darle al destinatario un medio para confirmar la recepción.

1. Con el remito autorizado abierto, presionar **Digital**. El sistema genera un enlace de conformidad y su código QR.
2. Presionar **Descargar PDF digital**: sale un solo ejemplar, sin las leyendas ORIGINAL y DUPLICADO, con el QR de conformidad en el recuadro «Recibí conforme». Ese PDF es el que acompaña el traslado.
3. Quien recibe escanea el QR (o abre el enlace, que se puede compartir o mandar por correo), escribe su nombre y documento y confirma. Queda registrado con fecha, hora y conexión, y se ve en el remito.

Es optativo. Si el remito se imprime y se firma el «Recibí conforme» en papel, sigue siendo válido como siempre. La copia digital se conserva en el sistema (la norma pide al menos dos años).

La numeración no se pisa ni se saltea. El sistema asigna el número de forma correlativa y automática dentro del rango; no hace falta tipearlo. Un número anulado queda consumido y nunca se reutiliza, como exige la RG 1415.