BOLETA SCALPING PRO v10

Guia Operacional Exaustivo: Execução Rápida, Linhas Dinâmicas 24/7, Proporção Geométrica Inteligente, Gestão de Risco Causal e Projeção de Canais de Frequência.

VERSÃO 10.0 PRO | PROTEÇÃO ZERO LEAK | SUBMILISSEGUNDO | FREQUÊNCIA 40X40

SUMÁRIO EXECUTIVO (9 PÁGINAS)

★ Mapa Visual: Localização de Cada Botão	Pág. 2	1. Instalação e Carregamento	Pág. 3
2. Anatomia, Cabeçalho e Zoom	Pág. 3	3. Faixa de Mercado & Relógio	Pág. 4
4. Cartões HUD de Confiança	Pág. 4	5. Apuração Forense de Histórico	Pág. 5
6. Gestão de Risco ($150) e Lote	Pág. 5	7. Alvos Nativos de SL e TP	Pág. 6
8. Linhas Vivas 24/7 no Gráfico	Pág. 6	9. Break Even e Trailing Stop	Pág. 7
10. Realização Parcial Inteligente	Pág. 7	11. Sugestão de Alvos por ATR	Pág. 8
12. Canais de Frequência (40x40)	Pág. 8	13. Execução e Fechamento Rápido	Pág. 9
14. Tabela de Parâmetros (.set)	Pág. 9		

Princípios de Engenharia da Boleta Scalping Pro v10

VELOCIDADE PURA

Comunicação direta com a API do MetaTrader 5 com preenchimento ORDER_FILLING_IOC e FOK, garantindo entradas e saídas sem delay de ponte gráfica.

PROPORÇÃO PERFEITA

Motor matemático de escala (100% a 150%) com alinhamento à margem direita: **zero vazamento** de texto ou sobreposição em qualquer resolução de monitor.

PROTOCOLO SUNRISE

Cálculo causal de histórico sem ilusões de fim de semana, comissões reais deduzidas e persistência entre tempos gráficos em memória global.

★ MAPA VISUAL: ONDE FICA CADA BOTÃO NA BOLETA

Consulte a imagem abaixo para familiarização visual imediata. Cada controle e mostrador da boleta possui um número de chamada que explica sua função e localização exata:



1 **Zoom [115%]**: Escala visual	2 **[-] / [X]**: Min / Fechar	3 **Faixa Mercado**: Spread e Relógio	4 **Cap. Inicial**: Saldo de partida
5 **Lote Atual**: Volume ativo	6 **Lucro Período**: Saldo líquido	7 **% Acertos**: Win Rate real	8 **Períodos**: Hoje, 7D, Geral, Data
9 **Escopo**: [Conta / Ativo]	10 **Gestão Risco**: $150 ou %	11 **Lote Operacional**: [-] 0.04 [+]	12 **Stop Loss**: [X] 200 pts
13 **Take Profit**: [X] 300 pts	14 **Break Even**: Trava no 0x0	15 **Realização Parcial**: 50%	16 **Canais 40x40**: Gaveta expansível
17 **[+] COMPRA / [-] VENDA**	18 **Inverter Posição**: Flip rápido	19 **Zerar Lucro / Prejuízo**	20 **ZERAR TODAS AS ORDENS**

Dica Operacional: Mantenha esta página visível ou impressa durante os seus primeiros dias de operação para memorizar os atalhos e botões com máxima agilidade no calor do pregão!

1 Como Instalar e Carregar no MetaTrader 5

1 Localizar o Arquivo Compilado (.ex5)
O binário compilado encontra-se na pasta MQL5\Experts\Boleta\BoletaScalpingComCanaisV10.ex5 dentro do terminal do seu MetaTrader 5.

2 Ativar a Negociação Automatizada no Terminal
No menu superior do MT5, certifique-se de que o botão **"Algo Trading"** (Negociação Automatizada) esteja **verde**.

3 Arrastar para o Gráfico Desejado
Abra o gráfico do ativo que deseja operar (ex: GOLD#, BTCUSD#, EURUSD). Pelo painel *Navegador (Ctrl + N)*, clique e arraste o robô para dentro da tela.

4 Habilitar Permissões de Trading
Na janela que se abrir, vá na aba "*Comum*" e marque a caixa **"Permitir Negociação Automatizada"** e clique em **OK**.

> **Preservação de Estado entre Tempos Gráficos:** Você pode trocar livremente de tempo gráfico (ex: de M1 para M5, M15 ou H1). A boleta possui o sistema SaveState() que restaura automaticamente todas as suas configurações, lotes e canais na mesma posição da tela.

2 Cabeçalho, Zoom e Controles da Janela

O cabeçalho superior é a central de controle visual da boleta. Ele é protegido para permitir arrasto livre sem cliques acidentais:

🔍 BOTÃO DE ZOOM / ESCALA VISUAL [115%]

Exibe a proporção atual da boleta. A cada clique no botão `115%`, a boleta altera instantaneamente o tamanho de todos os botões e fontes:

```
100% (276px) → 115% (318px) → 130% (360px) → 150% (414px) → 100%
```

- **100%:** Compacta para telas pequenas ou notebooks.
- **115%:** Médio confortável (padrão de fábrica recomendado).
- **130% / 150%:** Ideal para monitores grandes, 2K ou 4K.

🎛️ MINIMIZAR, FECHAR E ARRASTO (DRAG & DROP)

- **Botão Minimizar [-] / [+]:** Recolhe todo o corpo da boleta, deixando apenas uma faixa minimalista no gráfico para não atrapalhar a visão do preço.
- **Botão Fechar [X]:** Descarrega a boleta e remove seus objetos do gráfico com total segurança.
- **Arrastar e Soltar:** Clique e segure em qualquer parte vazia do cabeçalho ou na faixa de mercado para mover a boleta para onde quiser. A posição é gravada automaticamente.

3 Faixa de Mercado em Tempo Real (Market Strip)

Localizada logo abaixo do cabeçalho, a faixa de mercado fornece os 3 dados cruciais para um scalper de alta frequência:

1. ATIVO OPERADO
Exemplo: GOLD# / BTCUSD#
Identifica exatamente qual instrumento está sob o controle da boleta. Se o campo InpSymbol estiver vazio, opera o símbolo do gráfico atual.

2. SPREAD EM TEMPO REAL
Exemplo: Sp: 20 pts
Mede a diferença instantânea entre compra e venda cobrada pela corretora. Alerta visual imediato para não abrir ordens durante alargamentos de spread.

3. RELÓGIO DO CANDLE
Exemplo: [M15] 04:32
Contagem regressiva de segundos e minutos para o fechamento da vela atual, indispensável para quem opera confirmação de fechamento de candle.

4 Os 4 Cartões Centrais de Confiança (HUD Stats)

Quatro blocos visuais projetados psicologicamente para dar clareza e segurança ao operador durante o calor do mercado:

1. CAP. INICIAL ($)
$1,000.00
O que significa: Representa o capital com o qual você iniciou o período selecionado (calculado exatamente como: *Saldo Atual menos Lucro Fechado do Período*).
Utilidade: Permite saber instantaneamente se sua conta está em crescimento ou rebaixamento em relação à partida.

2. LOTE ATUAL
0.04
O que significa: O volume exato de lotes que será enviado na próxima ordem de compra ou venda.
Utilidade: Elimina o risco de "dedo gordo" ou engano de lote antes de clicar em COMPRA ou VENDA.

3. LUCRO DO PERÍODO ($)
+$148.50
O que significa: O resultado líquido realizado de todas as operações encerradas no período selecionado.
Cálculo Real: Já deduz comissões da corretora e taxas de swap noturno. Fica **Verde** no lucro e **Vermelho** no prejuízo.

4. % ACERTOS (WIN RATE)
56.1% (193/344)
O que significa: A porcentagem exata de operações com resultado positivo em relação ao total de operações encerradas.
Contador: Exibe a contagem exata entre parênteses: (Vitórias / Total de Trades).

5 Barra de Apuração Temporal & Alternador [Conta / Ativo]

Localizada logo abaixo dos cartões HUD, permite mudar a janela de tempo e o escopo da auditoria de assertividade:

ALTERNADOR DE ESCOPO: [CONTA] VS [ATIVO]

Clique no botão **CONTA** para alternar o modo:

- **[Conta] (Padrão Recomendado):** Audita o histórico de **todos** os ativos operados na conta (Ouro, Bitcoin, Petróleo, Moedas), dando a visão macro da sua assertividade real.
- **[Ativo]:** Filtra as métricas exclusivamente para o ativo que está no gráfico atual (ex: apenas trades de GOLD#).

PERÍODOS RÁPIDOS E DATA CUSTOMIZADA

- **HOJE**: Calcula as ordens fechadas desde as 00:00 de hoje até o segundo atual.
- **7D**: Calcula os últimos 7 dias corridos de negociação.
- **GERAL**: Computa todo o histórico disponível na conta desde a sua abertura.
- **Data Customizada:** Digite na caixa de texto (ex: 2026.10.01) e clique em **[OK]**. A boleta calcula o desempenho daquela data até o momento presente.

> **Solução Definitiva para Fechamento de Fim de Semana:** O MetaTrader 5 tradicionalmente congela a hora do servidor na sexta-feira às 23:59:59 em ativos como Ouro, o que causava o sumiço dos trades de Bitcoin feitos no fim de semana. A versão 10 utiliza o marco temporal estendido D'2099.12.31', garantindo leitura contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana.

6 Gestão de Risco Financeiro ($150 Nativo) e Lote

A boleta permite operar de duas formas: com **Lote Fixo** ou com **Risco Dinâmico Controlado**:

1. MODO LOTE FIXO (NATIVO 0.04)

Quando o checkbox de risco estiver desmarcado [ ]:

- O robô opera exatamente com o volume definido no campo **Lote Operacional** (ex: 0.04).
- Use os botões [-] e [+] para ajustar o volume no passo da corretora (0.01) ou clique duas vezes na caixa para digitar o lote desejado.

2. MODO RISCO AUTOMÁTICO [X] ($150)

Ao marcar a caixa de seleção de risco [X]:

- **Risco em Dólar (Risco: $):** Fixa uma perda máxima em dinheiro (padrão $150.00). O robô calcula o lote para que, se atingir o Stop Loss, o prejuízo seja de exatamente $150.
- **Risco em Percentual (Risco: %):** Fixa uma perda percentual sobre a banca (ex: 1.0%).
- Clique no botão **Risco: $ / %** para alternar entre os dois modos.

7 Alvos Nativos do Preset: Stop Loss (200 pts) e Take Profit (300 pts)

Por solicitação expressa, a boleta já vem configurada de fábrica com a proteção completa ativada:

STOP LOSS NATIVO [X] 200 PONTOS

- **Ativo de Fábrica:** O checkbox Chk_SL inicia marcado com [X].
- **Distância:** Pré-ajustado em **200 pontos**.
- **Ajustes Rápidos:** Botões [-] e [+] ajustam de 10 em 10 pontos.
- **Comportamento:** Toda ordem a mercado já nasce na corretora com o Stop Loss preenchido, garantindo que uma queda de conexão nunca deixe sua conta desprotegida.

TAKE PROFIT NATIVO [X] 300 PONTOS

- **Ativo de Fábrica:** O checkbox Chk_TP inicia marcado com [X].
- **Distância:** Pré-ajustado em **300 pontos** (Relação Risco:Retorno favorável de 1.5x).
- **Ajustes Rápidos:** Botões [-] e [+] ajustam de 10 em 10 pontos.
- **Comportamento:** Atingindo os 300 pontos, a corretora encerra a operação no alvo sem intervenção manual.

8 Linhas Visuais Dinâmicas no Gráfico 24/7 (Bracket Móvel)

A Boleta Scalping Pro v10 monitora e desenha no gráfico os seus alvos **antes** de você entrar na operação:



Previsibilidade Financeira Pré-Ordem:

• As etiquetas na direita informam exatamente o ganho estimado e o prejuízo estimado em dólares de acordo com o lote ativo.
• Se você entrar vendido, a lógica inverte automaticamente: o Stop Loss sobe e o Take Profit desce.
• Você pode personalizar as cores das linhas (InpColorLiveTP e InpColorLiveSL), o estilo (sólido, tracejado, pontilhado) e a espessura (1 a 5) nos parâmetros do robô.

9 Break Even e Trailing Stop Nativos

Ferramentas automáticas para travar lucros e blindar seu capital contra reversões bruscas:

BREAK EVEN (ZERO A ZERO AUTOMÁTICO)

Como funciona: Ao marcar o checkbox Chk_BE, o robô monitora a operação. Quando ela atingir o gatilho (padrão 60 pontos):

- O Stop Loss é movido instantaneamente para o preço de abertura da ordem.
- A operação fica 100% livre de risco. Se o mercado voltar, você sai no zero a zero sem perder nenhum centavo.

TRAILING STOP (PERSEGUIDOR DE PREÇO)

Como funciona: Ao marcar Chk_TS, o robô liga o stop móvel (padrão 150 pontos com passo de 2 pontos):

- Quando o preço atinge 150 pontos a seu favor, o Stop Loss começa a acompanhar o preço tick a tick.
- A cada 2 pontos que o mercado avança, o Stop Loss é puxado junto, travando o ganho máximo da tendência.

10 Realização Parcial com Alívio de Lote e Mover p/ Zero a Zero

A estratégia mais utilizada por operadores institucionais para embolsar lucro rápido e deixar o resto da posição correr livre:

1. MODO DO ALVO [PTS / $]

Clique no botão **[Pts] / [$]** para escolher como deseja disparar a parcial: por pontuação (ex: 150 pts) ou por valor financeiro (ex: $50.00).

2. VOLUME DA PARCIAL (%)

Define quanto da posição será fechada no primeiro alvo (padrão 50%). Exemplo: se você abriu 0.04 lotes, ele fecha 0.02 e mantém 0.02 aberto.

3. MOVER SL P/ ZERO A ZERO PÓS PARCIAL

Ao marcar Chk_Parcial_BE, assim que a parcial é executada e o lucro entra no saldo, o robô move automaticamente o Stop Loss do lote restante para o ponto de entrada.

Exemplo Prático de Parcial: Você abre uma compra de 0.04 lotes no Ouro com alvo final de 300 pontos e parcial em 150 pontos de 50%. Quando o preço anda 150 pontos, a boleta encerra 0.02 lotes com lucro de **+$30.00** e puxa o Stop Loss dos outros 0.02 para o zero a zero. O trade está ganho e não tem como dar prejuízo!

11 Sugestão de Alvos Voláteis por ATR (Average True Range)

Em dias de alta volatilidade (notícias) ou baixa liquidez, alvos fixos de 200/300 pontos podem ficar desajustados. O ATR resolve isso matematicamente:

Como Ativar e Usar o Badge ATR:


1. No arquivo .set, marque o parâmetro InpEnableATRAlvos = true.
2. A boleta calcula a volatilidade da vela anterior fechada (sem lookahead) e exibe um botão informativo no painel:

```
ATR: 142 pts | Sug: SL 213 / TP 284 [Aplicar]
```

3. Ao clicar no botão, os alvos de Stop Loss e Take Profit da boleta são imediatamente atualizados para os valores ideais do momento!

12 Gaveta de Canais de Frequência Manuais (40x40)

Módulo de análise gráfica institucional. Permite mapear a frequência de oscilação do ativo e criar uma grade simétrica de suportes e resistências:



1. **Passo 1: Abrir a Gaveta e Clicar em "1. Marcar 2 Linhas"**
   Duas linhas douradas horizontais aparecem no gráfico. Arraste uma para a máxima mais relevante e a outra para a mínima de referência da consolidação.
2. **Passo 2: Clicar em "2. Projetar 40 Canais"**
   O robô calcula a amplitude exata em pontos do canal de referência e projeta automaticamente até 40 canais matemáticos para cima e 40 para baixo.
3. **Ocultar ou Limpar**
   O botão **"Ocultar Linhas"** apaga temporariamente as 80 linhas da tela para não poluir a leitura das velas, mas mantém a grade salva na memória. O botão **"Limpar Canais"** remove tudo para reiniciar uma nova análise.

13 Botões Operacionais de Execução e Emergência

[+] COMPRA (VERDE ESMERALDA)
Dispara compra a mercado imediatamente com o lote ativo e alvos programados.

[-] VENDA (VERMELHO RUBI)
Dispara venda a mercado imediatamente com o lote ativo e alvos invertidos.

INVERTER POSICAO (AZUL ÍNDIGO)
Encerra a ordem atual e abre na mesma fração de segundo uma ordem contrária.

ZERAR LUCRO
Fecha exclusivamente as posições com lucro no momento, deixando as perdedoras correrem.

ZERAR PREJUÍZO
Estanca perdas fechando apenas as posições negativas sem mexer nas vencedoras.

ZERAR TODAS AS ORDENS
Botão de pânico e proteção. Encerra todas as posições da conta e deleta ordens pendentes.

14 Tabela Completa de Parâmetros de Entrada (.set)

Parâmetro	Padrão	Tipo	Descrição e Comportamento Operacional
`InpGuiScale`	`GUI_SCALE_115`	Enum	Escala da Boleta: 100% (276px), 115% (318px), 130% (360px), 150% (414px).
`InpDefaultLot`	`0.04`	Double	Volume fixo inicial pré-configurado no set nativo.
`InpDefaultRiskMode`	`MANUAL`	Enum	Inicia em modo Manual desmarcado para uso estrito de lote fixo.
`InpRiskCash`	`150.0`	Double	Valor financeiro do risco ($150) caso o operador ative o risco automático.
`InpSLActive / DefaultSL`	`true / 200`	Bool/Int	Stop Loss ativado de fábrica com 200 pontos de proteção.
`InpTPActive / DefaultTP`	`true / 300`	Bool/Int	Take Profit ativado de fábrica com 300 pontos de alvo de lucro.
`InpLiveSLTPLines`	`true`	Bool	Exibe linhas visuais de SL e TP desenhadas no gráfico 24 horas por dia.
`InpSimultaneousTrailing`	`true`	Bool	Bracket móvel simultâneo que acompanha o preço em tempo real.
`InpFilterSymbolOnly`	`false`	Bool	Leitura de toda a conta ativada por padrão para calcular a taxa de acerto real.
`InpEnableATRAlvos`	`false`	Bool	Sugestão volátil de Stop Loss e Take Profit por ATR (inicia desligado).
`InpProjUp / InpProjDown`	`40 / 40`	Int	Quantidade de canais de frequência simétricos para cima e para baixo.