Boleta Scalping Pro v10

Manual Oficial de Instruções e Microestrutura Operacional — MetaTrader 5

VERSÃO 10.0 PRO | PROTEÇÃO ZERO LEAK | SUBMILISSEGUNDO

1. Anatomia Visual e Mapeamento dos Controles

Interface procedural de alta densidade gráfica com proporção delimitada (*Zero Overflow*). Nenhum texto ou botão sobrepõe ou vaza para fora do painel.



2. Execução Rápida e Botões Operacionais

1. **Compra a Mercado**
   Clique em **[+] COMPRA**. A ordem entra a mercado no preço Ask. O Stop Loss entra em **-200 pontos** e o Take Profit em **+300 pontos** de imediato.

2. **Venda a Mercado**
   Clique em **[-] VENDA**. A ordem entra a mercado no preço Bid. Os alvos são invertidos automaticamente.

3. **Inverter Posição**
   Se o mercado virar contra, clique em **INVERTER POSICAO**. A boleta fecha a ordem atual e abre uma nova ordem de sentido oposto com o mesmo lote.

1. **Zerar Lucro**
   Fecha instantaneamente apenas as operações com lucro positivo no momento, mantendo as demais abertas.

2. **Zerar Prejuízo**
   Estanca perdas fechando imediatamente apenas as posições no vermelho.

3. **Zerar Todas as Ordens**
   O grande botão amarelo **ZERAR TODAS AS ORDENS** fecha todas as posições da conta e cancela pendências, exibindo o flutuante em tempo real.

3. Linhas Visuais Dinâmicas no Gráfico (24/7)

As linhas de projeção acompanham o preço em tempo real 24 horas por dia, mostrando exatamente onde cairão o Stop Loss e o Take Profit antes do clique.



Bracket Móvel Simultâneo: As etiquetas nas laterais calculam em tempo real o ganho e a perda correspondente ao lote atual, permitindo total previsibilidade operacional antes de apertar o botão.

📊 4. Leitura Forense de Histórico e % de Assertividade

Motor analítico que corrige o congelamento de fim de semana do MetaTrader 5 e audita com precisão o Win Rate da conta.

BOTÃO DE ESCOPO [CONTA / ATIVO]

Clique no botão **Conta** na barra de datas:

- **Conta (Padrão):** Agrega todos os 344 trades (56.1% Win Rate geral).
- **Ativo:** Filtra somente os trades do ativo do gráfico atual.

FILTROS RÁPIDOS E DATA CUSTOM

- **[Hoje]:** Trades fechados no dia de hoje.
- **[7D]:** Últimos 7 dias corridos.
- **[Geral]:** Histórico total da conta.
- **[Data + OK]:** Digite a data (ex: 2026.10.01) e veja o lucro daquele dia até hoje.

📐 5. Projeção de Canais de Frequência Manuais (40x40)

1. **Passo 1: Marcar 2 Linhas**
   Clique em **1. Marcar 2 Linhas** na gaveta. Duas linhas surgirão no gráfico. Arraste a linha superior para o topo e a inferior para o fundo de referência.

2. **Passo 2: Projetar 40 Canais**
   Clique em **2. Projetar 40 Canais**. O robô calcula a amplitude exata e replica 40 níveis de suporte e resistência matemáticos para cima e 40 para baixo.

⚙️ 6. Parâmetros Nativos do Preset (.set)

Parâmetro	Padrão	Descrição e Comportamento
`InpGuiScale`	`GUI_SCALE_115`	Escala visual confortável (115% / 318px). Alternável via botão Zoom no cabeçalho.
`InpDefaultLot`	`0.04`	Lote operacional fixo inicial nativo do set.
`InpSLActive / InpDefaultSL`	`true / 200`	Stop Loss ativado de fábrica com 200 pontos de proteção.
`InpTPActive / InpDefaultTP`	`true / 300`	Take Profit ativado de fábrica com 300 pontos de alvo.
`InpRiskCash`	`150.0`	Risco financeiro ($150), iniciando **desmarcado** para operação com lote fixo.
`InpLiveSLTPLines`	`true`	Linhas dinâmicas no gráfico ativadas 24 horas por dia.
`InpFilterSymbolOnly`	`false`	Leitura de toda a conta ativada por padrão para calcular a taxa de acerto real.
`InpEnableATRAlvos`	`false`	Sugestão volátil de alvos por ATR da barra anterior (inicia desligado).