

X5 平台手册 -Messenger 安装布署



北京起步科技有限公司 Beijing Justep Software Co,Ltd.

2011年07月



目 录

| 第1章 | 环境准备 | | |
|-----|--------------------|------------------------|----|
| 1.1 | 数据库准备 | | |
| 1.2 | 版本准备 | | 3 |
| 第2章 | 布署 Messenger 服务 | | 4 |
| 2.1 | Openfire 布署 | | 4 |
| 2.2 | Messenger 使用配置说明 | | 9 |
| | 2.2.1 | 系统设置说明 | 9 |
| | 2. 2. 2 | 客户端设置说明 | 9 |
| 2.3 | Messenger 客户端连接设置 | | 12 |
| 2.4 | 4 组织机构同步设置 | | 12 |
| 2.5 | 5 任务提醒设置 | | 12 |
| 2.6 | 6 邮箱提醒设置 | | 13 |
| 2.7 | 运行 Messenger 服务 | | 13 |
| 2.8 | Messenger 客户端下载页设置 | | 13 |
| 第3章 | 高级设置 | | 15 |
| 3.1 | 修改 | 攻端口 | 15 |
| 3.2 | 多网 | 网卡情况下指定 Openfire 绑定 IP | 15 |
| 3.3 | 重新 | 新配置 Openfire | 15 |
| 3.4 | AD 域集成设置 | | 16 |
| 3.5 | 客戶 | 户端升级设置 | 16 |



第1章 环境准备

本章要点:

- 数据库准备
- 版本准备

1.1 数据库准备

需要在 X5 的系统数据库中执行相应数据库的 MSGsql 脚本。

1.2 版本准备

从发布版本目录中拷贝版本中 im-server 目录服务器的任何一个路径下;

提示: linux 下需要把 im-server 中的 jre 替换为 linux 下的版本。



第2章 布署 Messenger 服务

本章要点:

- Openfire 布署
- Messenger 使用配置
- Messenger 客户端连接设置
- 组织机构同步设置
- 任务提醒设置
- 邮箱提醒设置
- 运行 Messenger 服务
- Messenger 客户端下载页设置

2.1 Openfire 布署

1. 启动 Openfire 服务:

进入 im-server\openfire\bin 目录,运行 openfired.bat,启动 Openfire 服务。如下图:




图 2.1 启动 Openfire

提示: Openfier 服务在Linux 环境下: 运行\im-server\openfire\bin下的 openfired. sh 文件。

2. 设置 Openfire 服务:

打开 IE 在地址栏输入 http://127.0.0.1:9090 回车 (127.0.0.1 为 Openfire 所在机器的 IP, 9090 是 Openfire 默认的访问端口),就进入了 Openfire 控制台页面。如下图组所示:

1) 选择语言的种类点击继续按钮进入下一步;






图 2.2 语言选择

2) 输入域名点击继续按钮(这里起的域名为 justep. com)进入下一步;



图 2.3 服务器设置

3) 选择"标准数据库连接"后点击继续按钮进入下一步;

2011 Justep Corp. 第 5 页 共 19 页





图 2.4 数据库设置

4) 设置数据库连接;




图 2.5 数据库连接设置

上图中数据库 URL 的两个参数: host-name 和 SID 要修改(注意中括号要去掉),并填写连接数据库的用户名密码。

配置成功后可以看到 Openfire 服务端有数据库更新提示。如下图所示:

2011 Justep Corp. 第 6 页 共 19 页






图 2.6 Openfire 更新

5) 选择"初使设置"后点击继续按钮进入下一步;



图 2.7 特性设置

6) 设置管理员 admin 帐户密码点击继续按钮进入下一步(也可以直接跳过这一步);

2011 Justep Corp. 第 7 页 共 19 页





图 2.8 管理员帐号设置

7) 配置 Openfire 完成,如下图所示:



图 2.9 Openfire 设置完成

到这里,不需要登录, Openfire 设置已经完成。直接关闭 IE 即可。



2.2 Messenger 使用配置说明

2.2.1 系统设置说明

打开 im-server\openfire\conf 目录下的 justep.xml 文件, 将文件中代码按照需要修改。

1. X5 平台服务连接地址设置。该设置为 Messenger 菜单中"打开 X5 系统"的连接设置。 <x5-url>http://localhost:8080/x5</x5-url>

2. 文档服务器连接设置。设置后可以通过 Messenger 发送文件或图片。

<document-server>http://localhost:9263</document-server>

3. 连接老版本 Messenger 数据库设置 (false 为关闭, true 为开启)。该设置适用于 Messenger 服务连接老版本 Messenger 的数据库的设置

<is-database-old>false</is-database-old>

4. 开启客户端记录日志功能(false 为关闭, true 为开启)。统一设置客户端的记录信息的功能, 方便查看错误和找出问题所在。

<is-logged>false</is-logged>

6. Messenger 菜单中显示"打开 X5 系统"设置(false 为隐藏, true 为显示):

<open-x5-allowed>true

7. Messenger 界面显示任务面板设置 (false 为隐藏, true 为显示):

<task-allowed>true</task-allowed>

8. Messenger 界面显示打开邮箱按钮设置(false 为隐藏, true 为显示)

<mail-allowed>true</mail-allowed>

9. Messenger 界面打开邮箱按钮的连接地址设置

<pop3>192.168.0.8:9080</pop3>

10. 邮箱后缀名称设置

<mailUserSuffix>epmail.com</mailUserSuffix>

11. 邮箱登陆接口设置(由于每种邮箱系统的登陆接口不一样,该设置需根据邮箱而定)

 $\label{local-condition} $$\operatorname{mail-url}/\operatorname{mail-main?type=login|uid=\%s|pwd=\%s|domain=\%s|md5pwd=\%s</\operatorname{mail-url}>$$

2.2.2 客户端设置说明

打开 im-server\update\files\messenger\conf 目录下的 default.config.xml, 将下列的设置按照需要修改后添加到文件代码中。

客户端的全局设置:

```
《SystemSettings》

//连接地址
《ConnectionUrl》http://localhost:8081/MessengerServer《/ConnectionUrl》

//是否自动登录,true-是,false-否
《IsAutoLogin》False《/IsAutoLogin》

//是否保存密码,true -是,false-否
《IsSavePassword》False《/IsSavePassword》

//是否自动重连,true -是,false-否
《IsAutoReconnect》False《/IsAutoReconnect》
```

2011 Justep Corp. 第 9 页 共 19 页



```
//重连间隔,单位:毫秒
        <ReconnectDelay>
O</ReconnectDelay>
        //弹出消息的快捷键,值为按键的键值(值为键盘的ascii码,如77表示M键;)
        <AltKey>77</AltKey>
        //弹出消息的附加键(1-ctr, 2-alt,3-ctrl+alt,4-shift,5-ctr+shfit,6-alt+
shift, 7-ctr+alt+shift)
        <ModControl>0</ModControl>
        //客户端主窗口标题
        <MainCaption></MainCaption>
        //是否设置代理, true -是, false-否
        <IsProxy>False</IsProxy>
        //代理类型, 0-socket代理, 1-http代理
        <ProxyType>0</ProxyType>
        //代理服务器地址
        <ProxyIp></ProxyIp>
        //代理服务器端口
        <ProxyPort>0</ProxyPort>
        //是否加载自定义的托盘图标,true -是,false-否
        <IsSpecielIco>False</IsSpecielIco>
        //Messenger客户端是否升级设置(FullUpdata为升级; NoUpdate为不升级)
       <UpdateMode>FullUpdate
   </SystemSettings>
    用户自定义设置:
   <UserSettings>
        //主界面样式设置
        <NavigateForm>
            <Visible>True</Visible>
            \langle Left \rangle - 1 \langle /Left \rangle
            \langle \text{Top} \rangle - 1 \langle /\text{Top} \rangle
            <Width>-1</Width>
            <Height>-1</Height>
        </NavigateForm>
        //聊天窗口样式设置
        <ChatForm>
            <Width>635</Width>
            <Height>500</Height>
            <InputBoxHeightRate>0</InputBoxHeightRate>
        </ChatForm>
        //通知窗口样式设置
        <NotifyForm>
            <Width>650</Width>
            <Height>500</Height>
        </NotifyForm>
```



```
//字体设置
   <InputBox>
       <Font>
           <Name>宋体</Name>
           <Size>3</Size>
           <Bold>False</Bold>
           <Italic>False</Italic>
           <Underline>False</Underline>
          <StrikeOut>False</StrikeOut>
       </Font>
       <ForeColor>0</ForeColor>
   </InputBox>
   //消息发送快捷键
   <MessageSendKey>skCtrlEnter
   //组织机构,显示模式,0-常用,2-树形视图,3-组列表
   <RosterNavigateView>0</RosterNavigateView>
   //是否自动离开, true -是, false-否
   <IsAutoAway>True</IsAutoAway>
   //自动离开时间,单位:毫秒
   <AutoAwayTimeout>300000
   //是否离开时自动回复, true -是, false-否
   <IsAutoRelayOnAway>False</IsAutoRelayOnAway>
   //离开时自动回复内容
   <AutoRelayContent />
   //是否开启任务探测, true -是, false-否
   <IsDetectNewTask>False/IsDetectNewTask>
   //任务探测时间间隔,单位:毫秒
   <DetectNewTaskInterval>600000
   //是否开启邮件探测, true -是, false-否
   <IsDetectNewMail>False</IsDetectNewMail>
   //邮件探测时间间隔,单位:毫秒
   <DetectNewMailInterval>600000
   //是否开启消息提示, true -是, false-否
   <AllowMsgTip>True</AllowMsgTip>
   //是否开启未回复消息提示,true -是,false-否
   <NotifyTip>False</NotifyTip>
   //树形视图排序方式,0-按系统置,1-按姓名,2-默认
   <TreeShowType>0</TreeShowType>
   //是否显示小图标, true -是, false-否
   <ViewSmallIcon>False</viewSmallIcon>
   //保持业务session有效的间隔时间(应用在打开任务中,防止界面超时)
   <TaskLiveInterval>600000</TaskLiveInterval>
</UserSettings>
```

2011 Justep Corp. 第 11 页 共 19 页



提示:客户端的 default.config.xml 文件会与服务端的 default.config.xml 保持一致,如果用户修改过选项,会存储到单独的文件中,也就是升级不会导致用户定义过的选项丢失,对于没有定义过的选择会以 default.config.xml 为准。

2.3 Messenger 客户端连接设置

打开 im-server\update\files\messenger\conf 目录下的 default.config.xml 文件中,找到以下代码,并将 IP 地址修改为 Messenger 服务器端所在的地址:

<ConnectionUrl>http://localhost:8081/MessengerServer</ConnectionUrl>

2.4 组织机构同步设置

在 X5 系统中,使用组织机构同步,系统将自动将组织机构的信息更新到 Messenger 中, Messenger 客户端重新登录时就可看到更新后的组织机构。

如果操作失败时,需要修改一下 x5 服务下的配置文件。打开\model\BIZ\SA\OPM\logic\code\orgSynchroniz 下的 messengerOption.xml 文件,将文件中以下代码按照需要修改:

```
<root>
    <local-url>localhost:5222</local-url>
</root>
```

提示:将 local-url 代码下的 localhost 修改为 Messenger 服务器所在的 IP。修改文件后,需要重新启动 X5和服务 Messenger 服务。

2.5 任务提醒设置

打开 im-server\openfire\conf 目录下的 justep.xml 文件, 将文件中以下代码按照需要修改。如下所示:

```
//X5平台服务连接地址设置。(该设置为Messenger菜单中"打开X5系统"的连接设置)
<x5-url>http://localhost:8080/x5</x5-url>
```

//Messenger界面显示任务面板按钮与是否允许探测新任务的设置(false为隐藏并禁止探测新任务, true为显示并探测新任务)

 $\verb|\task-allowed| \verb|\true| < | task-allowed| > | true| < | task-allowed| > | true| < | task-allowed| > | task-allowed|$

打开 im-server\update\files\messenger\conf 目录下的 default.config.xml, 将下列的设置按照需要修改后添加到文件代码中。



2.6 邮箱提醒设置

打开 im-server\openfire\conf 目录下的 justep.xml 文件, 将文件中以下代码按照需要修改。如下所示:

打开 im-server\update\files\messenger\conf 目录下的 default.config.xml, 将下列的设置按照需要修改后添加到文件代码中。

2.7 运行 Messenger 服务

- 1. 重新启动 Openfire 服务;
- 启动 Apache-Tomcat 服务:

进入\im-server\apache-tomcat\bin 目录下,运行 startup.bat 文件。

提示: Apache-tomcat 服务在Linux 环境下: 运行\im-server\apache-tomcat\bin下的 startup. sh 文件。

2.8 Messenger 客户端下载页设置

在 X5 平台服务器上的\runtime\UIServer\WEB-INF 目录下的 justep.xml 文件中,找到以下代码,并将地址修改为 Messenger 服务所在的地址:

<messenger-server>http://localhost:8081/MessengerServer设置完成后,Messenger 页面下载页面中第三条显示出来。如下图所示:

2011 Justep Corp. 第 13 页 共 19 页





图 2.10 Messenger 客户端下载页



第3章 高级设置

本章要点:

- 修改端口
- 多网卡情况下指定 Openfire 绑定 IP
- 重新配置 Openfire
- AD 域集成设置
- 客户端升级设置

3.1 修改端口

在 im-server\apache-tomcat\conf 目录下的 server.xml 文件中找到以下代码,并将 8081 修改为需要的端口号。如下:

```
<Connector port="8081" protocol="org. apache. coyote. http11. Http11NioProtocol"
connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="utf-8"/>
```

3.2 多网卡情况下指定 Openfire 绑定 IP

如果安装的机器吸多个物理网卡,需要给Openfire指定一个IP时,将im-server\openfire\conf目录下的openfire.xml 文件中找到以下代码。

```
<!--
<network>
<interface></interface>
</network>
-->
```

将代码注释放,将要指定的 IP 地址填入<interface></interface>中(如果只有一个网卡在使用,不需要配置)。

3.3 重新配置 Openfire

将 im-server\openfire\conf 目录下的 openfire.xml 文件中的\setup\true\/setup\修改为\\setup\false\/setup\.

然后再打开 IE 在地址栏输入 http://127.0.0.1:9090 回车(127.0.0.1 为 Openfire 所在机器的 IP, 9090 是 Openfire 默认的访问端口),进入了 Openfire 控制台页面按照 "2.10penfire 布署"中的配置完成即可。

2011 Justep Corp. 第 15 页 共 19 页



3.4 AD 域集成设置

AD 域集成指域环境中不用输入用户名密码,默认电脑系统用户自动登录。打开 im-server\apache-tomcat\webapps\MessengerServer\WEB-INF 目录下的 justep. xml 文件,将文件中代码按照需要修改。

<!-- 0 为不支持单点登录; 1 为支持单点登录-->

<ConfigMsg>0</ConfigMsg>

<!-- 域名-->

<domainName>Justep.com</domainName>

<!-- 域的 IP 地址-->

<domainIp>192.168.1.3

提示: 当用户采用域用户登录计算机,域用户名和密码与组织机构的用户名和密码相同时才能使用。客户端用域用户登陆的,MSG 不设置记住用户名和密码,双击 exe 就能登陆上。

3.5 客户端升级设置

在 im-server\update\files\messenger 目录下的文件与客户端的文件是一一对应的,更换 im-server\update\files\messenger 目录下的相关文件。客户登陆后将提示有更新,点击升级将自动完成更新相应的文件。

提示:替换完 im-server\update\files\messenger 目录下的文件后,需要重新启动 Messenger 服务。

第4章 HTTPS 证书布署

本章要点:

- 证书设置
- Messenger 服务配置

4.1 HTTPS 证书设置

进入 cmd, 进入 jdk 所在 bin 目录:

C:\>D:

D:\>cd D:\im-server_https\jre\bin

2011 Justep Corp. 第 16 页 共 19 页



4.1.1 生成证书文件

说明:

使用 tomcat 启动所需的 jdk 生产证书 生成证书在命令行下执行:

%Java_home%\bin\keytool -genkey -alias *tomcat* -keystore < *证书保存路径**.*keystore*> -keyalg RSA

在此命令中, JDK\BIN\keytool.exe 是 JDK 自带的产生证书的工具; RSA 是安全运算法则, 用来保证与其它服务器和组件的兼容性。

```
提示: 也可以加-keystore 参数来指定". keystore"的生成路径,如: %Java_home%\bin\keytool-genkey-alias
tomcat-keystore d:\ test.keystore-keyalg RSA
```

首先会要求输入 keystore 密码。Tomcat 使用的默认密码是"changeit"(全小写),也可以重新设置密码(如下图例子中设定的密码是 justep).

接着会被要求出示关于认证书的一般性信息,如公司,省份、国家代码等等。这些信息会显示给那些试图访问你程序里安全网页的用户,以确保这里提供的信息与他们期望的相对应。

然后会被要求输入密钥(key)密码,也就是认证书所特有的密码(与其它的储存在同一个 keystore 文件里的认证书不同),这里最好使用与 keystore 密码相同的密码。

提示: keytool 会有提示信息,不输入密码按 ENTER 键会自动与 keystore 密码相同

操作过程:

生成证书文件,命令执行成功,会在指定的路径下生成*.keystore 的证书文件:

D:\im-server_https\jre\bin>keytool -genkey -alias tomcat -keystore D:\im-server_https\messenger.keystore -keyalg RSA

```
D:\im-server_https\jre\bin\keytool -genkey -alias tomcat -keystore d:\im-server_https\messenger.keystore -keyalg RSA 输入keystore容码: changeit 您的名字与姓氏是什么?
    [Unknown]: justep 您的组织单位名称是什么?
    [Unknown]: justep 您的组织名称是什么?
    [Unknown]: justep 您的组织名称是什么?
    [Unknown]: justep 您所在的城市或区域名称是什么?
    [Unknown]: beijing 您所在的州或省份名称是什么?
    [Unknown]: cn 该单位的两字母国家代码是什么
    [Unknown]: cn (CN=justep, O=justep, L=beijing, ST=cn, C=cn 正确吗?
    [否]: y

输入<tomcat>的主密码 (如果和 keystore 密码相同,按回车):

D:\im-server_https\jre\bin>_
```

图 4.1 Messenger 客户端下载页

4.1.2 导出证书

命令说明:

keytool -export -alias tomcat -keystore <生成的证路径*.keystore 文件> -file <导出证书的路径*.cer 文



件>-storepass changeit

导出证书,由客户端安装:

D:\im-server_https\jre\bin>keytool -export -alias tomcat -keystore D:\im-server_https\messenger.keystore -file D:\test\x5.2.1.1900_https\messenger.cer -storepass changeit

```
D:\im-server_https\jre\bin>keytool -export -alias tomcat -keystore D:\im-server_
https\messenger.keystore -file D:\im-server_https\messenger.cer -storepass chang
eit
保存在文件中的认证 <D:\im-server_https\messenger.cer>
D:\im-server_https\jre\bin>
```

图 4.2 Messenger 客户端下载页

4.1.3 将服务器下发的证书导入到 JVM 中

命令说明:

keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -keystore "\jdk\jre\lib\security\cacerts(cacerts 文件的路径)" -file <导出证书的路径*.cer 文件> -storepass changeit

客户端配置: 为客户端的 JVM 导入密钥(将服务器下发的证书导入到 JVM 中):

D:\im-server_https\jdk\bin>keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -keystore "D:\im-server_https\jre\lib\security\cacerts" -file D:\im-server_https\messenger.cer -storepass changeit

图 4.3 Messenger 客户端下载页

4.1.4 验证证书导入

命令说明:

keytool -list -alias tomcat -keystore "\jdk\jre\lib\security\cacerts(cacerts 文件的路径)" -storepass changeit

查看证书是否真的导入到 JVM 中:

D:\im-server_https\jre\bin>keytool -list -alias tomcat -keystore "D:\im-server_https\jre\lib\security\cacerts" -storepass changeit

```
D:\im-server_https\jre\bin>keytool -list -alias tomcat -keystore "D:\im-server_h
ttps\jre\lib\security\cacerts" -storepass changeit
tomcat, 2011-9-1, trustedCertEntry,
认证指纹 (MD5); D6:D2:4B:53:42:8A:CC:87:8E:C7:48:D1:12:13:58:78
D:\im-server_https\jre\bin>_
```

图 4.4 Messenger 客户端下载页

2011 Justep Corp. 第 18 页 共 19 页



4.2 Messenger 服务配置

修改 tomcat 的配置文件 server.xml;

将以下字段的注释放开,并在代码中将 protool的值修改为 org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol,再添加上 keystoreFile 和 keystorePass 的参数与值:

<!--

<Connector port="8443" protocol="org. apache. coyote. http11. Http11Ni oProtocol" SSLEnabled="true" maxThreads="150"
scheme="https" secure="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keystoreFile="</pre>

-->

修改 im-server\update\files\messenger\conf 的配置文件 default.config.xml;

将文件中的连接地址修改为 https 的连接地址: https://IP:8443/MessengerServer

提示:

- 2、使用 https 后尽可能把 8081 的端口设置关闭,否则 8081 是可以继续使用的

4.3 其它命令说明

4.3.1 删除已导入的证书:

命令说明:

keytool -delete -alias tomcat -keystore "\jdk\jre\lib\security\cacerts(cacerts 文件的路径)" -storepass changeit

实例:

 $\label{libsecurity} D:\x5.2.1.1900\jdk\prelib\security\cacerts" - storepass change it$