### Couchbase 升级及加入集群操作说明

# 实现目标

- 1. 升级现有 Cache 服务器(10.4.18.26)Couchbase 版本
- 2. 新增一台 Cache 服务器(10.4.18.101),实现 Cache 服务集群,解决 Cache 服务器单点故障问题

# 实现步骤


- 1. 客户端准备
  - a) 修改客户端配置节点如下:


```
<servers bucket="default" bucketPassword="">
     <add uri="http://10.4.18.101:8091/pools" />
     <add uri="http://10.4.18.26:8091/pools" />
     </servers>
```

- 2. 准备新服务器环境:
  - a) 服务器地址: 10.4.18.101
  - b) Couchbase 版本: Enterprise Edition 2.5
- 3. 备份数据
  - a) 以<u>管理员方式</u>打开 cmd


```
cd C:\Program Files\Couchbase\Server\bin
cbbackup "C:\Program Files\Couchbase\Server\var\lib\couchbase\data\default-
data\default" c:/tmp/default/
```

- 4. 将现有 Cache 数据同步至新服务器
  - a) 打开 10.4.18.26 Couchbase 控制台"MANAGE->ServerNodes"节点,单击"Add Server",如图:





b) 点击当前页面的"Pending Rebalance",单击"Rebalcnce"进行两台 server 的数据 同步,如图:



c) 系统自动实现数据同步,该过程<u>可能会持续很长时间</u>,如图:




<u>说明: Couchbase 有两种类型的 Bucket: Couchbase 和 Memcache, Couchbase 类型可实现每</u> <u>台 server node 拥有完整的副本,支持故障转移 Failover; Memcache 不支持 Failover, 多 server node 共同实现完整数据。</u>

5. 开启 Auto-Failover,保证一台机器 down 掉,另一台机器能正常工作,操作如图:



#### 说明: Couchbase 默认是关闭 Auto-Failover,需要手动开启,Timeout 默认最低为 30 秒。

- 6. 数据同步完成后, Failover 10.4.18.26
  - a) 登录 10.4.18.26 Couchbase 控制台,使用 Failover 挂起 10.4.18.26 服务,如图:



- 7. 升级 10.4.18.26 服务器 Couchbase 版本
  - a) 将 couchbase 升级至 1.8.1 版本,先停止 couchbase 服务,升级过程需要两次安装
  - b) 将 couchbase 升级至 2.5 版本

#### 8. 将 10.4.18.26 重新添加至集群

a) Add Back 让 10.4.18.26 重新加入集群,使用 Rebalace 同步数据。

