六 Linux 内核模块编程

实验目的

- 1、了解和熟悉编译一个基本的内核模块需要包含的元素;
- 2、掌握内核模块编程原理;
- 3、掌握模块参数传递方法。

实验环境

安装有 Linux 操作系统的计算机

实验步骤

作为宏内核结构, Linux 内核具有效率高的特点, 但也有可扩展性和可维护性相对较差的不足, Linux 提供模块机制正是弥补这一缺陷。Linux 内核模块全称为"动态可加载内核模块(Loadable Kernel Module, LKM)", 是系统内核向外部提供的功能插口。

模块是具有独立功能的程序,它可以被单独编译,但不能独立运行。模块 在运行时被链接到内核作为内核的一部分在内核空间运行,这与运行在用户控件 的进程是不同的。模块通常有一组函数和数据结构组成,用来实现某种文件系统、 驱动程序或其它内核上层功能。

- 一、 编写一个简单的内核模块
- 1. 编写模块程序

编写如下简单代码,本示例中代码文件命名"hello_module.c"。

代码清单 6.1 hello_module.c

```
#include #include kernel.h>
#include inux/kernel.h>

#include init hello_init(void){
    printk("This is hello_module, welcome to Linux kernel \n");
    return 0;
}

static void __exit hello_exit(void){
    printk("see you next time!\n");
```

```
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Mr Yu");
MODULE_DESCRIPTION("hello kernel module");
MODULE_ALIAS("hello");
```

以上代码解释如下:

- (1) #include linux/module.h>: 必须。module.h 头文件包含了对模块的结构定义以及模块的版本控制,任何模块程序的编写都要包含这个头文件;
- (2) #include linux/kernel.h>: kernel.h 包含了常用的内核函数,如以上程序中的 printk()函数;
- (3) #include linux/init.h>: 必须。init.h 包含了 module_init() 和 module exit()函数的声明;
- (4) module_init():必须。模块加载函数,加载模块式该函数自动执行, 进行初始化操作:
- (5) module_exit(): 必须。模块卸载函数,卸载模块时函数自动执行,进行清理操作;
- (6) MODULE_LICENSE():表示模块代码接受的软件许可协议。Linux 内核是使用 GPL V2 的开源项目,其要求所有使用和修改了 Linux 内核代码的个人或组织都有义务把修改后的源代码公开,这是一个强制的开源协议,所以一般编写驱动代码都需要显示的声明和遵循本协议,否则内核 UI 发出被污染的警告;
 - (7) MODULE AUTHOR():描述模块的作者信息;
 - (8) MODULE DESCRIPTION():简单描述模块的用途、功能介绍等;
 - (9) MODULE ALIAS():为用户控件提供的别名;
- (10) printk():内核输出函数,默认打印系统文件/var/log/messages的内容。

2. 编译内核模块

编写 Makefile 文件,文件名必须为"Makefile"

代码清单 6.2 Makefile

obj-m := hello module.o

KERNELBUILD := /lib/modules/\$(shell uname -r)/build

CURRENT PATH := \$(shell pwd)

all:

make -C \$(KERNELBUILD) M=\$(CURRENT PATH) modules

clean:

make -C \$(KERNELBUILD) M=\$(CURRENT_PATH) clean

以上代码解释如下:

- (1) ob j-m := 〈模块名〉. o: 定义要生成的模块名称
- (2) KERNELBUILD := /lib/modules/\$(shell uname -r)/build:
 KERNELBUILD 为自定义名称,用于指向正在运行 Linux 的内核编译目录,其中
 "uname -r"标识显示对应的内核版本;
- (3) CURRENT_PATH := \$(shell pwd): CURRENT_PATH 为自定义名称,用于指向当前当前目录;
 - (4) all:编译执行的动作
- (5) clean:执行 make clean 需要的动作。"make clean"用于清除上次的 make 命令所产生的 object 文件(后缀为".o"的文件)及可执行文件。

3. 编译

将以上两个文件(hello_module.c 和 Makefile)保存于同一目录下,如本演示中代码存放路径为"/code/hellomodule/",编译需在文件保存目录中进行。

图 6.1 编译

编译成功后,可看到生成的 hello module. ko 目标文件

```
root@bogon:/code/hellomodule# ls
hello_module.c hello_module.mod hello_module.mod.o Makefile Module.symvers
hello_module.ko hello_module.mod.c hello_module.o modules.order
```

图 6.2 模块文件

4. 检查编译模块

可通过 file 命令检查编译的模块是否正确,可以看到 x86-64 架构的 elf 文件,说明编译成功。

```
root@bogon:/code/hellomodule# file hello_module.ko
hello_module.ko: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=768b1e67291678b9f080f
b4e6da8019f618e5aab, with debug_info, not stripped
```

图 6.3 检查编译

也可通过 modinfo 命令进一步检查。

```
root@bogon:/code/hellomodule# modinfo hello module.ko
                 /code/hellomodule/hello_module.ko
filename:
                 hello
alias:
                 hello kernel module
description:
                 Mr Yu
author:
                 GPL
license:
author:
                 everyone
license:
                 GPL
depends:
retpoline:
                 hello_module
5.3.0-kali2-amd64 SMP mod_unload modversions
name:
vermagic:
```

图 6.4 检查编译

5. 插入模块

通过 insmod 命令插入模块,完成插入后可通过 1smod 命令查看当前模块是 否已经被加载到系统中。

```
root@bogon:/code/hellomodule# insmod hello_module.ko
root@bogon:/code/hellomodule# lsmod
Module Size Used
                          Size Used by
hello module
                         16384
                                0
vmw vsock vmcı transport
                              32768 2
vsock
                         40960
                                3 vmw vsock vmci transport
intel_rapl_msr
                         20480
                                Θ
intel_rapl_common
                         28672
                                1 intel rapl msr
intel_rapl_perf
                         16384
                                Θ
vmw_balloon
                         24576
                                Θ
btusb
                         57344
                                0
btrtl
                         24576
                                1 btusb
btbcm
                         16384
                                1 btusb
btintel
                         28672
                               1 btusb
```

图 6.5 插入模块

系统加载模块后,也会在"/sys/modules"目录下新建以模块名命名的目录。

```
root@bogon:/code/hellomodule# ls_/sys/module/
                                           hello_module
                crc32c_generic
                                                                                                 soundcore
                crc32c_intel
crc32_pclmul
crc_t10dif
crct10dif_pclmul
                                             hid_generic
                                                                                                 spurious
                                             i2c piix4
                                             i8042
aesni intel
                                                                      processor
aes_x86_64
                                             intel_rapl_common
intel_rapl_msr
                                                                                                 suspend
ahci
                                             intel_rapl_perf
ip_tables
                drm
drm_kms_helper
ata_generic
ata_piix
autofs4
                                             jbd2
                                                                      rfkill
                                             joydev
kernel
                ecdh_generic
edac_core
ehci_hcd
                                                                                                 usbcore
                                             libahci
                                                                      sd_mod
                                                                                                 vmw_balloon
oluetooth
                ehci_pci
                evdev
                                                                                                 vmwgfx
otbom
```

图 6.6 模块目录

6. 查看输出

因本演示中 prink()采用默认输出等级,可通过"dmesg"或"tail/var/log/messages"命令查看输出结果。

```
root@bogon:/code/hellomodule# tail /var/log/messages

May 10 10:25:47 bogon colord[1157]: failed to get edid data: EDID length is too small

May 10 10:25:49 bogon org.freedesktop.thumbnails.Thumbnailer1[1000]: Registered thumbnailer /usr/bin/gdk-p

ixbuf-thumbnailer -s %s %u %o

May 10 10:25:49 bogon org.freedesktop.thumbnails.Thumbnailer1[1000]: Registered thumbnailer /usr/bin/gdk-p

ixbuf-thumbnailer -s %s %u %o

May 10 10:25:49 bogon udisksd[1198]: udisks daemon version 2.8.4 starting

May 10 10:25:49 bogon udisksd[1198]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared o

bject file: No such file or directory

May 10 10:25:49 bogon udisksd[1198]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin

May 10 10:25:49 bogon udisksd[1198]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus

May 10 10:39:10 bogon lightdm[5285]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:or

g.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .servic

e files

May 10 10:43:48 bogon kernel: [ 1113.027285] hello_module: loading out-of-tree module taints kernel.

May 10 10:43:48 bogon kernel: [ 1113.028903] This is hello_module, welcome to Linux kernel
```

图 6.7 查看模块程序结果

7. 卸载模块

卸载模块,可通过"rmmod 模块名"实现。

root@bogon:/code/hellomodule# rmmod hello_module

图 6.8 卸载模块

可通过 dmesg 命令查看结果。

```
[ 1113.027283] Netto_module. toading out-of-tree module taints ke
[ 1113.028903] This is hello_module, welcome to Linux kernel
[ 4731.418055] pcnet32 0000:02:01.0 eth0: link down
[ 4741.402115] pcnet32 0000:02:01.0 eth0: link up
[ 4755.417392] pcnet32 0000:02:01.0 eth0: link down
[ 4767.431797] pcnet32 0000:02:01.0 eth0: link up
[ 10679.85345 7] see you next time!
```

图 6.9 卸载模块

二、模块参数

Linux 内核提供一个宏来实现模块的参数传递。

```
    #define module_param(name, type, perm) \
    module_param_named(name, name, type, perm)
    #define MODULE_PARM_DESC(_parm, desc) \
    _MODULE_INFO(parm, _parm, #_parm ":" desc);
```

module_param()宏由3个参数组成,name表示参数名,type表示参数类型,perm表示参数读写权限。

MODULE_PARM_DESC()宏提供参数的简单说明,参数类型可为 byte、short、int、long、char、bool 等类型; perm 指定在 sysfs 中相应文件的访问权限,如设置为 0 则不会出现在 sysfs 文件系统中,设置为 0644 标识 root 用户可修改本参数。

如以下实际代码所示(driver/misc/altera-stapl/altera.c),实际定义模块参数 debug,类型是 int,访问权限是 0644。参数用途是打开调试信息,实际内核编程中常用此方法进行内核调试。

```
    static int debug = 1;
    module_param(debug, int, 0644);
    MODULE_PARM_DESC(debug, "enable debugging information");
    #define dprintk(args...) if(debug){printk(KERN_DEBUG args);}
```

1. 编写以下代码

代码清单 6.3 parm_module.c

```
#include linux/module.h>
#include linux/kernel.h>
#include linux/init.h>
static int debug = 1;
module param(debug, int, 0644);
MODULE PARM_DESC(debug, "debugging information");
#define dprintk(args...) if(debug){printk(KERN_DEBUG args);}
static int myparm = 10;
module param(myparm, int, 0644);
MODULE PARM DESC(myparm, "kernel module parameter experiment.");
static int __init parm_init(void){
    dprintk("my linux kernel module init.\n");
    dprintk("module parameter = %d\n", myparm);
    return 0;
}
static void exit parm exit(void){
    printk("see you next time!\n");
}
module_init(parm_init);
module exit(parm exit);
MODULE LICENSE("GPL");
MODULE AUTHOR("Mr Yu");
MODULE_DESCRIPTION("kernel module paramter experiment");
MODULE ALIAS("myparm");
```

2. 修改相应 Makefile 文件,编译后插入模块

通过 dmesg 查看日志信息,可发现输出以上程序中 myparm 的默认值。

```
[10679.853457] see you next time!

[13461.525022] pcnet32 0000:02:01.0 eth0: link down

[13471.434663] pcnet32 0000:02:01.0 eth0: link up

[14566.154185] my linux kernel module init.

[14566.154187] module parameter = 10
```

图 6.10 模块参数默认值

3. 卸载模块,赋值重新加载模块

修改参数 myparm 值为 100:

insmod parm_module.ko myparm=100

通过 dmesg 查看日志信息,可发现 myparm 值已经改变。

```
[14844.121384] my linux kernel module init.
[14844.121386] module parameter = 100
```

图 6.11 内核模块传参

实验内容

- 1、完成简单内核模块编译,理解模块编程主要结构。
- 2、完成模块参数程序编译,理解内核模块传参方法。