
جولة في التطبيق ودليل الاستخدام

الشاشات والأزرار والمؤشرات والاستخدام اليومي

دليل خطوة بخطوة لاستخدام الشاشة الرئيسية وإضافة المحافظ وقراءة المكافآت وشراء التراخيص وتشخيص الأعطال. تعرض الأمثلة محافظ ومبالغ تجريبية. يوجد قسم مستقل لاختلافات Android.



بيانات نموذجية

المحتويات

01 التشغيل الأول

02 لوحة المعلومات والمؤشرات الحية

03 القبول ومتوسط النقر

04 مخطط مكافآت الشبكة

05 أوقات ROOT وPROOF

06 أزرار الشريط العلوي

07 قراءة بطاقة المحفظة

08 حالات المحفظة وميزة AUTO

09 إطارات ACCEPT وتناوب اللون

10 ألوان التأخير ومقياس ACCEPT

11 إضافة المحافظ وربطها

12 نسخ المحافظ احتياطيًا واستعادتها

13 القائمة واللغة والنافذة

14 إعدادات المحركات والحمل الحالي

15 التوقف اليومي وإعدادات التوقيت

16 السجلات واستكشاف المشكلات

17 النسر والانعكاس الضوئي

18 ذيل الكوبرا وحدّ المخلب

19 الترخيص واختيار المحافظ

20 خطوات الدفع الآلي

21 حالة الفاتورة وتحديث الترخيص

22 واجهة Android واستخدامها

التشغيل الأول

يتابع Eagle عدة محافظ في نافذة واحدة. ابدأ بمحفظة واحدة لتجربة سير العمل بالكامل.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · التشغيل الأول

1. ١. تحقق من الإصدار

طابق رقم الإصدار في القائمة مع هذا الدليل. يظهر الإصدار أيضًا في عنوان Android.

2. ٢. اختر اللغة

افتح القائمة الرئيسية واختر اللغة. يتوفر الدليل بالتركية والإنجليزية والروسية والعربية والصينية المبسطة والإندونيسية.

3. ٣. اربط المحفظة

اختر إضافة محفظة، ثم راجع طلب الرمز أو الرابط في Acki Nacki Wallet ووافق عليه. تحقق من الاسم المعروض على البطاقة.

4. ٤. الترخيص والتشغيل

إذا ظهرت المحفظة بلا ترخيص، افتح لوحة التراخيص أولًا. ثم اضغط بدء على البطاقة. تابع الحالة وعدد النقرات، فقد ينتظر العداد انتقال الدورة.

5. ٥. اقرأ أول نتيجة

يعرض عداد ACCEPT وآخر مكافأة وإجمالي EPOCH اليومي معلومات مختلفة. يشرحها قسم المؤشرات والمحافظ.

لوحة المعلومات والمؤشرات الحية

يجمع الشريط العلوي بين حالة الحاسوب والشبكة والمحافظ. مرّر المؤشر على أي خانة لتظهر تفاصيلها.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · لوحة المعلومات والمؤشرات الحية

1. صحة الشبكة

يعرض مؤشر BeeScan ووقت العينة ومصدرها. تميل القيم المنخفضة إلى الأحمر والمرتفعة إلى الأخضر. يبهت اللون عندما تصبح البيانات قديمة. للقبول والرسائل المعلّقة مؤشرات خاصة بها.

2. المعالج والذاكرة

النسب تعبّر عن استخدام موارد الجهاز. أقل من 70٪ أخضر، و70-90٪ أصفر، وفوق 90٪ أحمر. عند 100٪ بالضبط يومض المؤشر حتى ينخفض الاستخدام.

3. المعاملات والصعوبة

يمثل TPS معدل معاملات شبكة Acki Nacki الرئيسية خلال آخر 180 كتلة. يعرض E وH درجتي صعوبة الجلسات المرصودة. عند اختلاف القيم تظهر VARIES، وعند غياب القياس تظهر شرطات.

4. عدادا الحقبة

يقدّر العداد العلوي الوقت المتبقي للحقبة اليومية، والسفلي لحقبة التعدين ذات 1,000 كتلة. يتغير التقدير مع سرعة الكتل. ظهور شرطات يعني انتظار بيانات مُتحقق منها.

5. إجمالي NACKL والمكافأة اليومية


يجمع إجمالي NACKL أرصدة المحافظ المتابَعة. تجمع المكافأة اليومية دفعات التعدين الموجودة في السجل منذ بداية الحقبة اليومية المثبتة. تشير النجمة إلى مجموع جزئي، والشرطة إلى تعذّر حسابه حتى الآن.

6. حصة الصفوف

يقارن قراءات الصفوف اليومية المشتركة لخدمة الترخيص بحدّ 5,000,000 صف. يبدأ اليوم حسب UTC. يعرض التلميح وقت آخر فحص وما إذا كانت القراءة قديمة.

القبول ومتوسط النقر

توضح هذه المؤشرات تدفق التأكيدات والفترات بين النقرات. اقرأ النتائج مع عدد المحافظ ونطاق القياس.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · القبول ومتوسط النقر

1. معدل القبول

تُقسم تأكيدات SDK الواردة في حقبة التعدين الحالية على عدد محافظ AUTO التي دون الحد اليومي البالغ 12,000 نقرة. يبيّن الكسر الصغير العددين المستخدمين.

2. التأكيدات المتأخرة

يُحسب التأكيد في الحقبة التي يصل فيها. قد تُضاف تأكيدات متأخرة من حقبة سابقة إلى الحالية، وقد يتجاوز المعدل 100٪.

3. آخر 20 حقبة

يفتح زر ⋮ بجانب المعدل سجل الحقب المكتملة. يعرض كل صف رقم الحقبة والنسبة وعدد التأكيدات مقابل المحافظ. القائمة الفارغة تعني أن السجل لم يكتمل بعد.

4. أكثر من 30 دقيقة

يجمع عداد التنبيه الصغير في خانة القبول رسائل ROOT وPROOF المعلّقة لأكثر من 30 دقيقة. الشرطة تعني غياب تقرير المحرك، والصفر يعني عدم وجود رسائل بهذه الصفة.

5. متوسط فترة النقر

يقيس الفواصل بين النقرات المتتالية للمحافظ التي أنجزت 30 نقرة على الأقل خلال آخر حقبة تعدين مكتملة ومثبتة. القيمة بالثواني. العدد المجاور يبيّن المحافظ الداخلة في القياس.

6. تغطية القياس

مرّر المؤشر على متوسط النقر لعرض معرّف الحقبة والنقرات المقيسة وعدد الفواصل المتتالية. تشير النجمة إلى قياس جزئي. تظهر الشرطة حتى تتوفر نتيجة مثبتة.

مخطط مكافآت الشبكة

انقر على 5m AVG. لفتح سجل مكافآت الشبكة والمستلمين. تظهر تفاصيل الفترة المختارة أعلى المخطط.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · مخطط مكافآت الشبكة

1. قيمة NACKL في المؤشر

يظهر متوسط NACKL لكل محفظة تلقت دفعة موجبة في آخر فترة مكتملة ومثبتة من 1,000 كتلة. عندما تحمل اللوحة تسمية «حسب وقت الدفع»، يستخدم المخطط المرجع الزمني نفسه.

2. 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة

يعرض خيار 5 دقائق فترة واحدة. ويلخّص 15 دقيقة ثلاث فترات متتالية، وتلخّص الساعة اثنتي عشرة فترة. هذه أزمنة تقريبية. اقرأ أوقات البداية والنهاية الفعلية في بطاقة الفترة.

3. آخر 24 ساعة والخطوط

يتتبع الخط الذهبي متوسط المكافأة، ويتتبع الفيروزي المحافظ التي تلقت دفعات موجبة. يبدأ الخطان من 0٪ في الفترة نفسها. المحور الرأسي يقيس التغير النسبي عنها.

4. استعراض المخطط


مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض المكافأة الفعلية وعدد المستلمين وتوقيت إسطنبول. تعرض التفاصيل أيضًا العدد مع السجلات ذات الدفع الصفري. تظهر فجوة عند نقص البيانات.

5. لون المؤشر والمرجع

يُقارن اللون بمتوسط الفترات المثبتة من الحقبة اليومية السابقة المكتملة. من 85٪ إلى 115٪ أصفر، وأقل أحمر، وأعلى أخضر. يكون المرجع مؤقتًا عند قراءة جزء من 262 فترة. ويظل اللون محايدًا إذا غاب المرجع.

أوقات ROOT وPROOF

انقر ROOT أو PROOF لعرض القياس الإجمالي. افتح تفاصيل كل محفظة بالنقر على رمز الساعة الصغير.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · أوقات ROOT وPROOF

1. متوسط الزمن

يمتد القياس من الإرسال الأول حتى المعالجة على السلسلة. تبقى نقطة البداية عند إعادة المحاولة. في Windows 1.1.3 يشمل المتوسط الرسائل التي عولجت في آخر 5 دقائق ولها مدة قياس.

2. العينات والنهائية

يعدّ رقم العينات الرسائل ذات المدة الصالحة. ويعدّ رقم النهائية الجزء الذي وصل تأكيد نهائي له. قد يكون عدد النهائية صفرًا مع وجود عينات مقيسة.

3. المعلّقة والأطول من 30 دقيقة

المعلّقة هي الرسائل التي لم يُحسم مصيرها. وفئة الأكثر من 30 دقيقة هي الجزء الذي تجاوز نصف ساعة منذ أول إرسال. لا يدخل زمن انتظارها في متوسط الرسائل المعالَجة.

4. مدة المعالجة غير متاحة

قد تفتقر رسائل حُسمت نتيجتها إلى توقيت صالح للمعالجة على السلسلة. تُعدّ بصورة منفصلة وتُستبعد من المتوسط. تظهر شرطة في خانة ROOT أو PROOF عند غياب العيّنات الصالحة.

5. الساعة لكل محفظة

يعرض رمز الساعة مدة آخر ROOT وآخر PROOF معالَجين لكل محفظة، وعمر الرسالة المعلّقة إن وُجدت. يعرض عمود الانتظار الرسائل التي ما زالت في فترة صلاحيتها.

6. اللون وبيانات المحرك

يميل لون الأزمنة إلى الأخضر للنتائج الأسرع وإلى الأحمر للأبطأ. انتظار بيانات المحرك يعني أن التقرير الحي لم يصل بعد. قد تشير أوقات المعالجة والانتظار والمكافأة اليومية إلى أوقات مختلفة.

أزرار الشريط العلوي

تتحكم أزرار الصفين العلويين في قائمة المحافظ ونافذة Eagle. مرر المؤشر فوق الزر لمعرفة اسمه.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · أزرار الشريط العلوي

1. شعار CAPPA والنسر

يفتح شعار CAPPA الدائري القائمة الرئيسية. يفتح جسم النسر في Windows جدول الأسعار. يشرح قسم الحركة وظيفة النقر على الرأس.

2. الكرة الخضراء ومؤشر التشغيل

تطلب الكرة الخضراء تشغيل جميع المحافظ المؤهلة. قد يظهر عدد الجاهز أو عد تنازلي أثناء التجهيز. يشير 8/10 إلى أن ثماني محافظ من عشر ظاهرة تُحسب قيد التشغيل.

3. الكرة الحمراء والمستوى

تطلب الكرة الحمراء إيقاف الكل وتقطع التشغيل الجماعي المعلق. يبدّل زر المستوى الصغير ترتيب بطاقات المحافظ حسب المستوى.

4. إضافة المحفظة والسجل والنسخ الاحتياطي

يفتح زر + لوحة الربط. يفتح زر السجل بثلاثة خطوط سجل النشاط. يفتح BACKUP التصدير المشفر والاستعادة. ملف السجل منفصل عن النسخة الاحتياطية.

5. السمة ◈ وأزرار النافذة


يفتح ◈ لوحة السمات. يصغّر الخط النافذة، ويبدّل المربع تكبيرها، ويخفيها السهم للأسفل في منطقة الإعلام. قد يطلب الإغلاق تأكيدًا. ينهي الخروج من منطقة الإعلام جلسة التطبيق.

6. ROOT وPROOF والساعة والمخططات

يفتح ROOT وPROOF لوحات توقيتهما. تفتح الساعة القريبة أوقات المحافظ. يعرض ACCEPT و5m AVG تفاصيل السجل ومكافأة الشبكة. تعني الشرطة أن القيمة غير متاحة بعد.

قراءة بطاقة المحفظة

تمثل كل بطاقة محفظة محفوظة، وتعرض بيانات الشبكة وعدادات الجلسة المحلية وأربعة أزرار. مرّر المؤشر فوق الحقل لعرض تفاصيله.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · قراءة بطاقة المحفظة

1. الاسم والرصيد والمستوى L

تُختصر الأسماء الطويلة ويظهر الاسم الكامل عند تمرير المؤشر. تعرض البطاقة الجزء الصحيح من رصيد NACKL. يشير L42 إلى المستوى 42 في MamaBoard. تعني النقاط التحميل والشرطة تعني تعذّر تحديد المستوى.

2. EPOCH وآخر مكافأة

يجمع EPOCH مكافآت التعدين المقروءة منذ بداية الحقبة اليومية المؤكدة. النجمة تعني مجموعًا جزئيًا والشرطة تعني أن المجموع مجهول بعد. أسفله مبلغ ووقت آخر مكافأة، ويتم تحديثهما بصورة مستقلة.

3. عدادا النتائج الأخضر والأحمر

يحصي الرقمان الأخضر والأحمر جلسات ACCEPT وREJECT. يرمز الإطار الأخضر إلى قبول في الحقبة الحالية، وتدل الألوان الزرقاء وما شابهها على قبول متأخر، والأحمر على الرفض. يشمل الإطار المختلط قبولًا في الحقبة الحالية.

4. عدادات Tap وشريط التقدم

الرقم الكبير EPOCH TAP هو العداد اليومي على السلسلة. الرقم الأصغر يخص الجلسة المحلية. إذا توفر عدد مؤكد مختلف وأكبر من صفر يظهر كقيمة ثانية. الشريط السفلي يعرض تقدم الجلسة المحلية نحو الهدف.

5. الأزرار ▶ و■ و↻ و×


يشغّل ▶ هذه المحفظة ويوقفها ■. بعد الإيقاف استخدم ↻ لإعادة الاتصال أو × لإزالة الملف. بعد التأكيد تزيل العملية الملف المحفوظ من Eagle فقط.

6. التحديد والترتيب

انقر البطاقة لتحديدها. يفعّل زر المستوى أسفل عداد التشغيل الترتيب حسب MamaBoard. يبدأ ترتيب Windows الافتراضي بالمحافظ التي تفعّل AUTO ثم حالة التشغيل ثم الرصيد الأعلى. من القائمة يمكن ضبط عدد المحافظ في كل عمود.

حالات المحفظة وميزة AUTO

توضح التسمية المختصرة مرحلة المحفظة الحالية. مرّر المؤشر لعرض الحالة الكاملة. قد تنتظر المحفظة المحسوبة ضمن المحافظ العاملة رد الشبكة أو حقبة جديدة.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · حالات المحفظة وميزة AUTO

1. AUTO وSTART وHOLD

يحدد AUTO إدراج المحفظة في بدء الكل. استخدم ▶ لبدء محفظة واحدة. قد يظهر HOLD عند الإيقاف المؤقت أو استبعاد المحفظة من AUTO. للاستئناف استخدم ▶ عند توفره.

2. QUEUED وREAD وSDK WAIT

يعني QUEUED أن المحفظة تنتظر دورها. يقرأ READ بيانات المحفظة والاتصال. يشير SDK WAIT إلى انتظار عملية SDK أو إغلاق جلسة سابقة. قد يظهر READ ERR أو RETRY أثناء إعادة المحاولة.

3. PRE CHECK وPREMINE وTAP READY

يشير PRE CHECK إلى فحص الاستعداد. قد يزيد عداد Tap أثناء PREMINE. يشير TAP READY إلى جاهزية Tap وانتظار المرحلة المناسبة. يظهر تأكيد المكافأة بصورة مستقلة.

4. MINING وROOT وPROOF وRESULT

يشير MINING إلى مرحلة Tap وتشير ROOT وPROOF إلى مراحل الإرسال. تعني FINAL أو RESULT إنهاء الجلسة أو انتظار نتيجتها. قد يظهر CHECK عندما تكون النتيجة غير محسومة.

5. EPOCH وWAIT وDAY CAP

تظهر EPOCH عند انتظار حقبة قصيرة جديدة. WAIT حالة انتظار عامة. تشير DAY CAP إلى بلوغ الحد اليومي لـ Tap وانتظار الحقبة اليومية التالية. يمكن متابعة التوقيت من عدادات أعلى النافذة.

6. النتائج والاتصال والترخيص

ACCEPT نتيجة مقبولة وREJECT نتيجة مرفوضة وERR خطأ. يشير REC إلى الاسترداد وNEEDS RECONNECT إلى ضرورة تجديد الاتصال وBLOCKED إلى وجود قيد. تعني UNLICENSED عدم امتلاك المحفظة إذن التعدين. راجع البطاقة والسجل معًا.

إطارات ACCEPT وتناوب اللون

يعكس الإطار الملون نتائج SDK للمحفظة. يعرض الخط السفلي تقدم Tap المحلي، ويعرض شريط ACCEPT العلوي المعدل العام للتطبيق.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · إطارات ACCEPT وتناوب اللون

1. الإطار الأخضر

يظهر إطار أخضر ثابت إذا كان ACCEPT يخص جلسة الحقبة القصيرة المؤكدة وقت وصول الحدث. عند وجود ACCEPT متأخر أيضًا قد يتناوب الأخضر مع لون النتيجة الأقدم.

2. لون ACCEPT المتأخر

يتحدد اللون بفارق الحقبة القصيرة للجلسة والحقبة المؤكدة عند وصول النتيجة. الحقبة السابقة سماوية. قد يُستخدم السماوي أيضًا لنتيجة من جلسة أقدم حين يتعذر قياس التأخر بدقة.

3. التناوب · نتيجتان ولونان

إذا اجتمع ACCEPT حالي وآخر أقدم في فترة العرض نفسها يظهر الأخضر ولون التأخير لمدة ثانية لكل منهما. تستغرق الدورة ثانيتين. لا تمحو النتيجة المتأخرة العلامة الخضراء الحالية.

4. الإطار الأحمر والمحايد

يظهر الأحمر إذا كانت آخر نتيجة SDK مرصودة في الحقبة القصيرة المؤكدة REJECT. قد يغيّر قبول لاحق الإطار. تمسح حقبة قصيرة مؤكدة جديدة علامات الإطار المحفوظة. تظهر البطاقة المحايدة بتنسيقها المعتاد.

5. النبض والاحتفال

عند تأخر القبول خمس حقب قصيرة أو أكثر، قد ينبض سطوع الإطار إذا لم يكن تقليل الحركة مفعّلًا. الوميض والاحتفال عند تشغيل المؤثرات تأثيران مؤقتان.

ألوان التأخير ومقياس ACCEPT

التأخر هو الفرق بين الحقبة القصيرة المؤكدة عند وصول النتيجة وحقبة الجلسة. يقيس تأخر النتيجة ومعدل ACCEPT العام قيمتين مختلفتين.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · ألوان التأخير ومقياس ACCEPT

1. تأخر من حقبة إلى أربع

1 أزرق سماوي، 2 بنفسجي فاتح، 3 أصفر، 4 كهرماني. لا يغيّر مبلغ المكافأة اللون.

2. تأخر من خمس إلى عشر حقب فأكثر

5 فيروزي ساطع، 6 أزرق بنفسجي، 7 أخضر ليموني، 8 بنفسجي، 9 أزرق جليدي، 10 فأكثر فيروزي داكن. قد ينبض سطوع الإطار.

3. مثال · قبولان

إذا وصل في الحقبة 100 قبول يخص 100 وآخر يخص 98، تتناوب البطاقة بين الأخضر والبنفسجي الفاتح. يحسب المقياس النتيجتين في حقبة الوصول 100.

4. لون المقياس وامتلاؤه


يتدرج مقياس ACCEPT العلوي من الأحمر إلى الأصفر ثم الأخضر مع ارتفاع المعدل. يتوقف الامتلاء عند 100٪. قد تتجاوز النسبة الرقم 100٪ إذا زادت النتائج الواردة على عدد محافظ AUTO المؤهلة.

5. ألوان الحقب في السجل

تفتح النقاط الثلاث آخر 20 حقبة قصيرة مكتملة. يعكس لون رقم الحقبة موقعها نسبة إلى أحدث صف. تظهر بجوارها النسبة وعدد التأكيدات إلى المحافظ.

إضافة المحافظ وربطها

يرتبط إذن التعدين في Acki Nacki Wallet الرسمي بملف المحفظة المقصود في Eagle.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · إضافة المحافظ وربطها

1. 1 · اختر المحفظة

افتح أيقونة إضافة محفظة أعلى النافذة. أدخل اسم حساب AN Wallet واضغط إضافة عبر QR. استخدم ↻ للمحفظة المحفوظة.

2. 2 · رمز QR أو الرابط

تحقق من الاسم المعروض. امسح الرمز في AN Wallet والمحفظة الصحيحة محددة. يتيح نسخ الرابط فتح الطلب نفسه على الجهاز المناسب.

3. 3 · الموافقة والتحقق على السلسلة

راجع الطلب في Wallet ووافق على مفتاح التعدين. ينتظر Eagle عنوان المحفظة وظهور المفتاح على السلسلة. قد تظهر البطاقة أولًا بحالة انتظار.

4. إعادة الاتصال والتحقق

أوقف المحفظة وافتح لوحة الاتصال عبر ↻. عند تفعيل التحقق من مفتاح التعدين يتحقق Eagle من الاتصال على السلسلة. أكمل الطلب بالمحفظة الصحيحة.

5. البدء والترخيص


بعد جاهزية الاتصال يتاح زر البدء. استخدم ▶ لمحفظة تحمل إذن تعدين ساريًا. فعّل AUTO للبدء الجماعي. قد ينتظر أول Tap الحقبة القصيرة التالية.

6. إذا ظلت الموافقة معلقة

تحقق من تحديد المحفظة الصحيحة في AN Wallet والموافقة على الطلب. راجع بطاقة Eagle وسطور AUTH وWAITING في السجل.

نسخ المحافظ احتياطيًا واستعادتها

تصدّر لوحة BACKUP المحافظ إلى ملف .cappacki مشفّر وتستورد النسخ السابقة من Miner.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · نسخ المحافظ احتياطيًا واستعادتها

1. 1 · انتظر تحميل كل المحافظ

انتظر تحميل البطاقات. إذا تعذّر تحميل بعض بيانات الاتصال يمنع Eagle تصدير نسخة ناقصة. أعد المحاولة بعد تحميل جميع المحافظ.

2. 2 · صدّر نسخة مشفّرة

افتح BACKUP واختر تصدير نسخة .cappacki. أدخل كلمة مرور من 8 إلى 1024 حرفًا مرتين ثم احفظ النسخة.

3. 3 · احفظ الملف وتحقق منه

اختر مجلدًا واسم ملف جديدًا. تعرض رسالة النجاح مسار الملف المتحقق منه. تبقى النسخة الموجودة محفوظة. احفظ كلمة المرور منفصلة.

4. 4 · استورد النسخة

أوقف التعدين وانتظر انتهاء عمليات المحركات وأغلق طلب QR المفتوح. اختر استيراد نسخة المحفظة وحدد ملف .cappacki وأدخل كلمة مروره.

5. الدمج وتعارض الأسماء

يحدّث Eagle الملف عند تطابق عنوان Miner أو المفتاح العام. قد تحصل محفظة أخرى تحمل الاسم نفسه على لاحقة. يوضح السجل عدد السجلات المضافة والمحدثة.

6. نوع النسخة وكلمة المرور

استخدم نسخة Miner التي تضم مفاتيح تعدين Eagle. لا تشملها نسخة CAPPA Boost. لا يمكن استعادة كلمة مرور منسية. راجع البطاقات والتراخيص بعد الاستيراد.

القائمة واللغة والنافذة

يفتح شعار CAPPA أعلى اليسار قائمة التطبيق. وتوجد أزرار النافذة وزر المظهر واختصار النسخ الاحتياطي أعلى اليمين.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · القائمة واللغة والنافذة

1. الإصدار والتواصل

يظهر رقم الإصدار في أعلى القائمة. تعرض بطاقة التواصل حساب CAPPA على Telegram واسم محفظته على Acki Nacki والموقع وGitHub.

2. بطاقة الترخيص وقائمة الأسعار

تعرض بطاقة الترخيص الصلاحية وعدد المحافظ وتاريخ الانتهاء إن وُجد. يفتح زر الإدارة شاشة الترخيص، ويفتح رسم النسر قائمة الأسعار.

3. عدد محافظ الشبكة

تعرض بطاقة Acki Nacki عدد المحافظ على مستوى الشبكة. وتظهر محافظك المحفوظة والعاملة في عدادات أخرى.

4. الأعمدة واللغة

اختر 1-25 بطاقة لكل عمود. تُملأ الأعمدة من الأعلى إلى الأسفل، وتتابع البطاقات الإضافية في العمود الخامس. يغيّر محدد اللغة نص الواجهة.

5. المظهر وأزرار النافذة

يفتح ◈ ثمانية مظاهر. يغيّر التصغير والتكبير حجم النافذة. يخفيها ▾ في علبة النظام. يطلب X تأكيد الإغلاق. يبدّل F11 ملء الشاشة.

إعدادات المحركات والحمل الحالي

يضبط عدد المحركات عدد العمليات المستقلة التي يشغّلها Eagle. ويمكن لكل محرك إدارة عدة محافظ.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · إعدادات المحركات والحمل الحالي

1. يدوي / عدد المحركات

يتيح هذا الإصدار اختيار 1-8 محركات يدوياً، والقيمة الافتراضية 4. يحدد الترخيص وجاهزية المحفظة قدرتها على التعدين.

2. المحركات العاملة / الهدف

يمثل الرقم الأول المحركات العاملة، و8 هو الحد الأقصى. يظهر تنبيه انتقال إذا اختلف الهدف. قد تصبح المحركات جاهزة على مراحل.

3. E1 وE2 وتفاصيل الحمل

يعرض E1 أولاً عدد المحافظ التي تحسب ثم عدد المحافظ المعيّنة. عند التمرير تظهر الجلسات المفتوحة والقراءات في الطابور والعمل المعلّق والردود البطيئة.

4. تطبيق وإعادة تشغيل


يبقى التغيير مسودة. اضغط تطبيق ثم أكّد لإغلاق Eagle وإعادة فتحه. يلغي زر الإلغاء المسودة. يظهر تنبيه إذا تعذّر التشغيل من جديد.

5. مقارنة أعداد المحركات

قارن CPU وRAM ومتوسط TAP وعدد المحافظ العاملة لنفس المجموعة عبر عدة دورات مصغّرة.

التوقف اليومي وإعدادات التوقيت

يبدأ التوقف عند انتقال الدورة اليومية الموثّق. وخلاله تعرض القائمة موعد استئناف العمل.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · التوقف اليومي وإعدادات التوقيت

1. تشغيل / إيقاف

يُجدول التشغيل التوقف عند الانتقال اليومي التالي. ويؤدي إيقاف توقف نشط إلى محاولة استئناف المحافظ المؤهلة.

2. تأخير

ينتظر من ساعتين إلى 12 ساعة بعد بدء التوقف. إذا بدأ في 06:20 واخترت ساعتين، فالموعد 08:20.

3. الوقت المحلي

يتبع الموعد ساعة الكمبيوتر المحلية. إن مرّ الموعد اليوم، يكون الهدف غداً. تُقفل خانات النوع والوقت أثناء التوقف.

4. الفاصل بين محاولات ROOT وPROOF


اختر فاصلاً مشتركاً قدره 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 ثوانٍ. يُطبّق على الجلسات الجديدة. قد تؤخر فحوص الشبكة إعادة المحاولة.

5. إعداد مخفي

☺

السجلات واستكشاف المشكلات

يفتح ☰ السجلات. تساعد أوقات الأحداث على مقارنة حالة المحرك والمحفظة وقت المشكلة.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · السجلات واستكشاف المشكلات

1. الوقت وعدد السجلات

يخص العداد عدد الأسطر في اللوحة. لكل سجل وقت ورسالة. دوّن اسم المحفظة ووقت المشكلة عند التواصل مع الدعم.

2. حفظ السجل

يصدّر تشخيص التشغيل الحالي وسجلات المحركات المتاحة إلى ملف نصي مؤرخ باسم CAPPA-Eagle-Diagnostics-Log. قد يتجاوز السجل سعته وتخرج منه السجلات الأقدم.

3. فتح مجلد السجل / مسح السجل

يفتح الزر مجلد التنزيلات. يعيد المسح تعيين ذاكرة السجل داخل التطبيق. صدّر السجل أولاً إذا كنت تحتاج إلى مراجعة الخطأ.

4. إذا طال ENGINE QUEUED

تحقق من المحركات العاملة والهدف ثم ترخيص المحفظة واتصالها. إذا استمر الانتظار فاحفظ سجلات ENGINE من تلك الفترة.

5. EPOCH WAIT وHOLD وUNLICENSED


عند EPOCH WAIT راقب عداد الدورة المصغرة. عند HOLD تحقق من الإيقاف اليدوي والتوقف اليومي. عند UNLICENSED تحقق من صلاحية المحفظة.

6. إذا كان مجموع المكافأة اليومية فارغاً

تعني الشرطة عند EPOCH أن المجموع اليومي الموثّق لم يتوفر بعد. قد تظهر آخر مكافأة على حدة. احفظ سجلات DAILY REWARD إن استمر التأخر.

النسر والانعكاس الضوئي

يفتح النسر في شريط Windows قائمة الأسعار. تغيّر النقرات السريعة على رأسه مظهره، وتتحكم النقرات على رأس الكوبرا في الضوء.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · النسر والانعكاس الضوئي

1. الجناحان والجسم

انقر مرة على جناح أو على الجسم لفتح أسعار الترخيص. للرأس منطقة نقر خاصة. لا تفتح المساحة الشفافة حول الرسم القائمة.

2. رأس النسر: 5 نقرات

انقر على الرأس خمس مرات خلال ثلاث ثوانٍ. يتحول النسر الذهبي إلى نسر داكن أبيض الرأس. كرر الحركة لتبديل المظهر المختار يدويًا. تبدأ سلسلة جديدة إذا انقضت المهلة.

3. المؤشر ومنطقة النقر

يبقى المؤشر سهمًا فوق الرأس. النقرة المفردة على الرأس تبقي الأسعار مغلقة. النقر على الجناح أو الجسم يقطع تسلسل نقرات الرأس ويفتح الأسعار.

4. رأس الكوبرا: 5 نقرات

انقر على وجه الكوبرا الظاهر خمس مرات خلال ثلاث ثوانٍ. يبدّل هذا مرور الضوء المشترك على النسر وعبارة CAPPA Eagle. يُحفظ الخيار للتشغيل التالي. المؤثرات العامة مفعّلة في Windows 1.1.3. تتحكم هذه النقرات في الانعكاس فقط. قد يخفي خيار تقليل الحركة في النظام تأثير الضوء.

5. لماذا يبطؤ الانعكاس؟


يبطؤ مرور الضوء لوغاريتميًا مع انخفاض صحة BeeScan. عند قراءة صالحة قدرها 100٪ يستغرق نحو 2.4 ثانية، وعند 0٪ نحو 26.4 ثانية. عند غياب القراءة أو تقادمها أو فشلها يُستخدم 4.8 ثانية.

6. أولوية المظهر

قد يظل النسر داكنًا ما دام الذيل قريبًا من مخالبه. إذا لم تعده خمس نقرات إلى اللون الذهبي، فانتظر تراجع الذيل. ألوان النسر والذيل اليدوية حالة للنافذة. يُحفظ خيار الضوء بشكل مستقل.

ذيل الكوبرا وحدّ المخلب

يجمع الذيل أزمنة ROOT وPROOF في رسم واحد. يتغير طوله كلما تغيرت القياسات.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · ذيل الكوبرا وحدّ المخلب

1. ما الذي يطيل الذيل؟

يُقرّب متوسط ROOT ومتوسط PROOF إلى الثواني كما في الخانتين ثم يُجمعان. مثلًا، 00:42 + 01:04 يعطي 01:46 على مقياس الذيل. عند غياب أحدهما يُستخدم الزمن المتاح ويظهر تنبيه. عند غيابهما لا يظهر الامتداد.

2. ست دقائق والالتفاف

عندما يقترب المجموع من 6 دقائق يمتد الذيل نحو المخلب. يصل إليه عند 6 دقائق. بعد ذلك يلتف حول النسر ويتباطأ تمدده تدريجيًا. عدد المحافظ أو الرسائل المعلّقة وحده لا يحدد الطول.

3. تغير المظهر تلقائيًا

عندما يصل طرف الذيل إلى مسافة شاشة تقارب 6.5 مم من المخلب، يظهر النسر الداكن أبيض الرأس. يعيد تغيير حجم النافذة محاذاة المسار مع موضع المخلب.

4. شعار بشكتاش

عندما يلمس الذيل المخلب يظهر شعار زجاجي على طوق أحمر حول عنق النسر الداكن. يبقى ظاهرًا بينما يزداد طول الذيل ويلتف حوله.

5. تراجع الذيل


لا يختفي الشعار عند بداية تقلص الذيل. يختفي عندما يتراجع الطرف خارج حدّ الاقتراب، وينتهي المظهر الداكن التلقائي أيضًا. إذا كان اللون الداكن مختارًا يدويًا فإنه يبقى.

6. عنق الكوبرا: 5 نقرات

انقر على العنق أسفل رأس الكوبرا مباشرة خمس مرات خلال ثلاث ثوانٍ. يتبدل النمط من الأصفر والأسود إلى الأصفر والأحمر ثم الأصفر والكحلي ثم يعود للأول. يبقى المؤشر سهمًا ويتغير النمط فقط.

الترخيص واختيار المحافظ

افتح الاشتراك والدفع من بطاقة الترخيص في القائمة الرئيسية. يغطي الشراء الآلي أسماء المحافظ المحددة.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · الترخيص واختيار المحافظ

السعر الأساسي لمدة 30 يومًا لكل محفظة

L 21-40 **75 NACKL**	L 11-20 **49 NACKL**	L 0-10 **8 NACKL**
L 61-72 **282 NACKL**	L 51-60 **188 NACKL**	L 41-50 **117 NACKL**

1. التراخيص النشطة

تلخص البطاقة التغطية النشطة. قد تنتهي تراخيص المحافظ في أيام مختلفة، وتستمر المحافظ الأخرى ذات الترخيص الساري. قد يغطي ترخيص جهاز سابق محافظه الخاصة.

2. خانات الاختيار

تضيف كل خانة محفظة إلى الطلب أو تستبعدها. في Windows يغيّر زر تحديد الكل أو إلغاء التحديد القائمة كاملة. يعرض العداد عدد المحافظ المحددة.

3. العملة والمدة

اختر NACKL أو SHELL. الشراء الآلي متاح لمدة 30 أو 60 أو 90 يومًا. قد تمنع المدة المتبقية التجديد المبكر. عملة الفاتورة المنشأة ومدتها ثابتتان.

4. جدول الأسعار والحساب


في Windows يفتح جسم صورة النسر قائمة الأسعار. يعتمد السعر على نطاق مستوى MB ومدة كل محفظة. تُجمع مبالغ المحافظ المحددة. استخدم المبلغ الدقيق من الفاتورة.

5. الترخيص اليدوي

ينسخ زر نسخ الأسماء للترخيص اليدوي أسماء المحافظ المحددة إلى الحافظة. أرسلها إلى CAPPA. بعد تسجيل التراخيص يقرأ Eagle حالتها من الخادم.

خطوات الدفع الآلي

اتبع فاتورة واحدة في كل مرة. المبالغ في الرسم أمثلة.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · خطوات الدفع الآلي

1. جهّز الدفع

بعد الاختيار اضغط تجهيز الدفع. تظهر الفاتورة اسم المستلم والمبلغ الدقيق والعملة والعد التنازلي. راجع قائمة المحافظ فيها.

2. المبلغ الدقيق

أرسل المبلغ الدقيق بمنزلتين عشريتين وبالرمز المعروض قبل انتهاء المهلة. إذا كان المستلم cappa فأرسل من محفظة مختلفة.

3. دفعت

بعد الإرسال اضغط «دفعت، فعّل الترخيص». يتحقق الخادم من سجل الشبكة. قد يستغرق التأكيد عدة دقائق، ويطول عند التأخير.

4. الفواتير المعلّقة والملغاة


قد يبقى الطلب مقفلًا بعد طلب الإلغاء حتى يتم التحقق من عدم وجود دفعة. قد يتعطل الإلغاء بعد رصد إشارة دفع. يستمر التحقق أحيانًا بعد وصول المؤقت إلى الصفر.

5. التأكيد والطلب الجديد

تؤكد الرسالة تسجيل الترخيص. بعد إغلاق الفاتورة غير المدفوعة نهائيًا يمكنك اختيار طلب جديد. إذا أرسلت مبلغًا بالفعل، راجع حالة الفاتورة وسجل التحويل قبل الدفع مرة أخرى.

حالة الفاتورة وتحديث الترخيص

قد تظهر الفاتورة معلّقة ثم مؤكدة أو مغلقة بلا دفع. تعرض الصور التحقق المعلّق والتأكيد الناجح.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · حالة الفاتورة وتحديث الترخيص

1. الفاتورة عند إعادة الفتح

قد تُستعاد الفاتورة المعلّقة عند إعادة فتح الدفع. إذا تعذرت قراءة السجل، أعد المحاولة وانتظر حالة الفاتورة قبل إرسال الأموال.

2. التأكيد ومدة السريان

يسجّل تأكيد الدفع نتيجة تلك الفاتورة. قد يعدل مشغل CAPPA تاريخ انتهاء المحفظة لاحقًا. راجع حالة ترخيص المحفظة لقراءة الصلاحية الحالية.

3. التخزين المؤقت وإعادة التحقق


يخزن Windows 1.1.3 حالة الترخيص الساري مدة تصل إلى 24 ساعة بعد تحقق ناجح، ويأخذ بالانتهاء المعروف إن كان أقرب. قد يؤدي تأكيد الدفع إلى تحقق جديد. لهذا قد يتأخر ظهور التعديل الخارجي على البطاقة.

4. عند انتهاء الصلاحية

قد تعرض البطاقة المنتهية أنها بلا ترخيص. عندما يعالج Eagle فقدان الصلاحية قد يتوقف التعدين لهذه المحفظة، بينما تواصل المحافظ المرخصة الأخرى العمل.

واجهة Android واستخدامها

يشرح هذا القسم إصدار Android المنشور 1.0.94 / 6000030. تُرتب الأزرار والبطاقات لتناسب الشاشة الضيقة.



رسم توضيحي · بيانات نموذجية · واجهة Android واستخدامها

1. الشاشة الرئيسية

يظهر الإصدار في العنوان. تُعرض مؤشرات الشبكة والوقت والمكافآت في تخطيط الهاتف. استخدم بدء أو إيقاف أو إعادة الربط في بطاقة المحفظة المعنية.

2. الاشتراك والدفع

يطلب Android التسعير نفسه حسب المستوى من الخادم. لا تحتوي الحزمة على صورة جدول الأسعار. يرفض الخادم خيارات 120 و150 و180 يومًا الظاهرة للشراء الآلي. اختر 30 أو 60 أو 90 يومًا.

3. حقل الخصم

يظهر حقل رمز الخصم القديم في هذه النسخة. اتركه فارغًا إذا لم يكن لديك رمز. ادفع المبلغ الدقيق من الفاتورة بعد إنشائها.

4. عند إطفاء الشاشة

تابع العمل في الخلفية من الإشعار وبطاقة المحفظة. قد يؤدي الإيقاف القسري أو قيود البطارية إلى قطع الجلسة. افتح التطبيق وراجع آخر نقرة ووقتها.

5. الاتصال والإصدار

تحقق من المحفظة عند الموافقة على الرمز ثم عد إلى Eagle. قارن الرقمين 1.0.94 و6000030 مع معلومات التنزيل. إعدادات محركات سطح المكتب ومنطقة الإعلام خاصة بـ Windows.