



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Linux 2.6 (II): el nuevo driver para los touchpad Synaptics (19251 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/) Creado el 17/07/2003 17:14 modificado el 17/07/2003 17:14

El driver para los touchpad Synaptics (los que traen las mayoría de portátiles) ha sido integrado desde las últimas versiones del 2.5. Sin el módulo indicado para el XFree (no incluido) el touchpad dejará de funcionar. En el artículo explico como instalar dicho módulo y las opciones en el XF86Config-4, además es posible configurarlo hasta para hacer scrolling modiendo el dedo en los bordes del pad.

El kernel

Cuando compiles el kernel, no te olvides de incluir las opciones necesarias en Input device support, específicamente:

```
.. [*] Mouse interface
...
[*] Event interface
```

Te recomiendo que ambas estén incluidas en el kernel, no las selecciones como módulos. Cuando el Linux arranque verás que salen mensajes como el siguiente:

```
Synaptics touchpad, model: 1
Firware: 5.9
180 degree mounted touchpad
Sensor: 37
new absolute packet format
Touchpad has extended capability bits
-> multifinger detection
-> palm detection
input: Synaptics Synaptics Touchpad on isa0060/serio4
```

Eso quiere decir que el *touchpad* ha sido en encontrado e inicializado. Podemos ver el dispositivo con cat /proc/bus/input/devices:

```
I: Bus=0011 Vendor=0002 Product=0007 Version=0000
N: Name="Synaptics Synaptics touchpad"
P: Phys=isa0060/serio4/input0
H: Handlers=event0
B: EV=1b
B: KEY=670000 0 0 0 0 0 0 0 0
B: ABS=1000003
B: MSC=4
```

Lo más importante es lo que está en negrita, que indica cuál es el fichero del dispositivo, en este caso será /dev/input/event0. Por supuesto, dicho *nodo* debe existir. Si vuestro sistema no lo tiene, los podéis crear con el script MAKEDEV que suelen traer todas las distros. En Debian es:

```
source /dev/MAKEDEV input
```



Podéis verificar que funciona bien haciendo cat < /dev/input/event0. Debería aparecer basura en la pantalla cada vez que toquéis el touchpad.

EI XFree

Con el nuevo gestor del *touchpad* se pueden configurar muchos parámetros, pero sin el módulos synaptics del X no funcionará. Lo primero que hay que hacer es bajarse el módulo para el XFree desde <u>w1.894.telia.com/~u89404340/touchpad/</u>(1).

Una vez descomprimido veréis que ya hay un driver compilado, **synaptics_drv.o**, sólo hay que copiarlo al directorio de módulos del X, en el caso de Debian es el /usr/X11R6/lib/modules/input/ (si no sabéis cuál es el directorio en vuestra distro, haced un locate mouse_drv.o y ya os daréis cuenta de cuál es).

Una vez instalado el driver, hay que configurarlo en el XF86Config. A continuación os muestro la configuración básica que tengo en mi portátil Dell:

```
Section "InputDevice"
       Identifier
                      "Touchpad"
                     "synaptics"
       Driver
                    "Protocol"
                                           "event"
       Option
       Option
                    "Device"
                                           "/dev/input/event0"
                     "Emulate3Buttons"
       Option
                                           "true"
                    "ZAxisMapping"
                                           "4 5"
       Option
       Option
                    "CorePointer"
                                           "1"
                    "SHMConfig"
                                           "on"
       Option
                     "HorizScrollDelta"
                                            "100"
       Option
       Option
                     "VertScrollDelta"
                                            "100"
EndSection
```

Las tres últimas líneas son parámetros especiales del *touchpad*, en particular "SHMConfig" es interesante porque os permite cambiar los parámetros con un comando, synclient, como veremos luego.

Ahora basta con re-arrancar el X y ya debería funcionar correctamente, en el /var/log/XFree86.0.log deberiáis ver lo siguiente:

```
(II) XINPUT: Adding extended input device "Touchpad" (type: MOUSE) Synaptics DeviceInit called SynapticsCtrl called. Synaptics DeviceOn called (II) xfree driver for the synaptics touchpad 0.11.3p6
```

Cambiar parámetros y synclient

El synclient está incluido en el fichero que os habéis bajado antes y os permite cambiar todos los parámetros del *touchpad*. synclient —l os dará una lista de los valores correspondientes, por ejemplo:

```
# ./synclient -l
Parameter settings:
   LeftEdge
                      = 1900
   RightEdge
                      = 5400
   TopEdge
                      = 3900
   BottomEdge
                     = 1800
                     = 25
   FingerLow
   FingerHigh
                     = 30
                     = 180
= 220
   MaxTapTime
   MaxTapMove
   EmulateMidButtonTime = 75
   VertScrollDelta = 100
   HorizScrollDelta
                      = 100
   MinSpeed
                      = 0.02
                     = 0.18
   MaxSpeed
   AccelFactor
                     = 0.0015
   EdgeMotionSpeed = 40
   UpDownScrolling
                      = 1
```



Con el synclient podéis ajustar los valores hasta que funcione como os agrada (a mí me van bien los valores por defecto) y luego poner esas opciones en el XF86Config-4, como está mostrado antes:

```
Option "HorizScrollDelta" "100"
Option "VertScrollDelta" "100"
```

La explicación de los parámetros está indicada en el fichero PARAMETER, ellas son:

Device	String	Synaptics device
Protocol	String	"psaux" (raw, default) or "event" (linux 2.5
		kernel events)
SHMConfig	Bool	switch on/off shared-memory for configuration
LeftEdge	Int	coordinates for left edge
RightEdge	Int	coordinates for right edge
TopEdge	Int	coordinates for top edge
BottomEdge	Int	coordinates for bottom edge
FingerLow	Int	min. finger pressure after ending with movement
FingerHigh	Int	max. finger pressure before beginning with movement
MaxTapTime	Int	max. time (in milliseconds) for detecting a tap
MaxTapMove	Int	max. movement of the finger for detecting a tap
VertScrollDelta	Int	move-distance of the finger for a scroll event
HorizScrollDelta	Int	move-distance of the finger for a scroll event
EdgeMotionSpeed	Int	edge motion speed when dragging
Repeater	String	repeater device
MinSpeed	Float	min. Speed-factor
MaxSpeed	Float	max. Speed-factor
AccelFactor	Float	acceleration-factor
UpDownScrolling	Bool	If on, the up/down buttons generate button $4/5$ events.
		If off, the up button generates a double click and
		the down button generates a button 2 event.
EmulateMidButtonTime	Int	max time (in milliseconds) for middle button emulation.

Algunas de las propiedades que más me gustan son:

- Arrastre con un tap y luego arrastrando el dedo.
- Tap con dos dedos o en la esquina superior derecha: botón central.
- Tap con tres dedos o en la esquina inferior derecha: botón de la derecha.
- Arrastre del dedo en el borde derecho, scroll vertical.

Lista de enlaces de este artículo:

1. http://w1.894.telia.com/~u89404340/touchpad/

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1823