

Requisitos para la funcionalidad "Taxi"

Diseños

Pedir un taxi

El estado del formulario después de hacer clic en el botón "Pedir un taxi"

Campo "Número de teléfono"

Panel de "Selección de tarifas"

Información sobre la tarifa

Fórmula de cálculo de la tarifa

Campo "Método de pago"

Ventana "Método de pago":

Ventana "Agregar tarjeta":

Campo "Comentario"

Campo "Requisitos del pedido"

El botón "Pedir un taxi"

Pedir un taxi

Diseños

Puedes encontrar los diseños siguiendo el enlace.


"Taxi" es un servicio interno de la aplicación Urban Routes. Para pedir un taxi a través de la aplicación, el usuario debe ingresar las direcciones "Desde" y "Hasta" y elegir un modo de ruta ("Óptimo", "Flash" o "Personal").

Pedir un taxi

El usuario puede pedir un taxi en dos situaciones:

- si la aplicación le ofrece "Taxi" como tipo de transporte en los modos "Óptimo" o "Flash";
- si el usuario o usuaria elige "Taxi" como tipo de transporte, en el modo "Personal".

El botón "Pedir un taxi" y la información sobre la duración y el precio del viaje aparecerán debajo de los nombres de los modos.




Al pulsar el botón "Pedir un taxi", aparecerá el formulario del pedido en lugar de los nombres de los modos. En el formulario, el usuario o usuaria:

- 1. Elige la tarifa. La tarifa "Laboral" queda seleccionada automáticamente.
- 2. Introduce su número de teléfono.
- 3. Indica el método de pago.
- 4. Puede dejar un comentario para el conductor y enumerar los requisitos del pedido.

El botón "Pedir un taxi" se encuentra debajo de los "Requisitos del pedido".

Si el usuario ha cambiado de opinión y no quiere pedir un taxi, puede cancelarlo pulsando el ícono de la flecha. La sección para elegir el tipo de transporte volverá a aparecer en la pantalla.

El estado del formulario después de hacer clic en el botón "Pedir un taxi"



Restricciones de los campos

Nombre	Tipo de campo	Valores válidos	Obligatorio
Selecciona una tarifa	selección única	Una de las opciones: "Laboral", "Sueño", "Relajante", "Hablador", "Comfort", "Glamuroso".	\checkmark
Teléfono	campo de texto	Solo números y el símbolo "+". La longitud debe ser de 10 a 12 caracteres. Cuando el usuario o usuaria introduzca un número de teléfono, deberá confirmarlo con un código SMS. No podrás pedir un taxi sin confirmar el número.	
Método de pago	selección única	Efectivo o tarjeta bancaria. Por defecto se selecciona el pago en efectivo.	\checkmark
Comentario	campo de texto	Sólo letras del alfabeto latino, números, un espacio, un guión, un punto o una coma. La longitud máxima es de 24 caracteres. Si el usuario o usuaria introduce más de 24 caracteres, el contorno del campo se resaltará en rojo y debajo aparecerá el siguiente mensaje de error: "La longitud del texto supera los 24 caracteres". Si el usuario o usuaria introduce otro tipo de letras, el contorno del campo se resaltará en rojo y debajo aparecerá el siguiente mensaje de error: "Utiliza solo letras del alfabeto latino". Si el usuario o usuaria introduce caracteres no válidos, el contorno del campo se resaltará en rojo y debajo aparecerá el siguiente mensaje de error: "Los caracteres introducidos no son válidos".	

Nombre	Tipo de campo	Valores válidos	Obligatorio
Requisitos del pedido	menú desplegable	Al hacer clic, aparecerá un panel con parámetros adicionales. Consulta los "Requisitos del pedido".	

Por defecto, los campos del formulario se completan de la siguiente manera:

- Tarifa: "Laboral".
- Método de pago: efectivo.
- Los campos "Número de teléfono" y "Comentario" están vacíos.

El precio total del viaje se muestra debajo del ícono del automóvil. Se calcula con base en la fórmula que puedes encontrar en la sección "Fórmula de cálculo de la tarifa".

Si el usuario o usuaria elimina al menos una dirección del campo "Desde" o "Hasta", el precio cambiará al inicial. Consulta la tabla "Precios de las tarifas iniciales".

Si el usuario o usuaria cambia al menos una dirección, se reconfigurará la ruta en el mapa y se actualizará la información sobre el precio, la distancia y la duración del trayecto.

La distancia y la duración del trayecto se muestran en el botón "Pedir un taxi". Consulta la tabla "Estado del botón".

Los precios iniciales de las tarifas (cuando no hay dirección)

Tarifa	Precio a partir de, \$
Laboral	A partir de 3
Hablador	A partir de 5
Relajante	A partir de 7
Sueño	A partir de 9
Comfort	A partir de 10
Glamuroso	A partir de 20

Campo "Número de teléfono"

Para pedir un taxi, el usuario debe introducir un número de teléfono y verificarlo con un código SMS.

Cuando el usuario o usuaria haga clic en el campo correspondiente, en el centro de la pantalla aparecerá la ventana "Introduce tu número de teléfono". Para cerrar la ventana, el usuario o usuaria debe hacer clic en el ícono "x".

La ventana "Introduce tu número de teléfono":

- En su interior se encuentra el campo "Número de teléfono" y el botón
 "Siguiente". Los requisitos del campo: "Solo números y el signo +. La longitud debe ser de 7 a 12 caracteres."
- Si el usuario o usuaria ingresó un número de teléfono no válido, el contorno del campo queda resaltado en rojo y aparece el siguiente mensaje de error:
 "Introduce un número de teléfono válido".
- Si el usuario o usuaria introdujo un número de teléfono válido y pulsó el botón "Siguiente", aparecerá una nueva ventana: "Introduce el código SMS".



Introduce tu número de teléfono

Número de teléfono

Siguiente

La ventana "Introduce el código SMS":

- La ventana contiene los botones "Confirmar" y "Volver a enviar el código en 00:60 segundos".
- "00:60 segundos" es el temporizador que inicia la cuenta atrás justo después de abrir la ventana.
- El botón "Volver a enviar el código" permanecerá desactivado hasta que la cuenta atrás haya finalizado.
- Pasados los 60 segundos, el nombre del botón cambiará a "Volver a enviar el código" y el usuario o usuaria podrá hacer clic en él.

 Si el usuario o usuaria hace clic en el botón "Volver a enviar el código", obtendrá otro código, y el temporizador volverá a comenzar la cuenta atrás de 60 segundos.



Introduce el código SMS

Introduce el código

10101

Confirmar

Volver a enviar el código 00:23

Botón "Confirmar":

 Si el código introducido por el usuario o usuaria no coincide con el código del SMS, la ventana no se cerrará, el campo de entrada se resaltará en rojo y debajo aparecerá el siguiente mensaje: "Introduce un código válido".

 Si el código introducido por el usuario o usuaria coincide con el código del SMS, la ventana se cerrará, mientras que el número de teléfono se guardará y estará disponible en el campo "Número de teléfono" del formulario de solicitud de taxi. El propio campo se resaltará en verde y aparecerá una marca de verificación verde en él.

El usuario o usuaria puede cambiar el número de teléfono haciendo clic en el campo "Número de teléfono" y añadiendo otro número.

Panel de "Selección de tarifas"

El usuario o usuaria puede elegir una de las seis tarifas: "Laboral", "Sueño", "Relajante", "Hablador", "Comfort", "Glamuroso".

Siempre se elige una de las tarifas. Por defecto, es la tarifa "Laboral", que es la más barata.

La tarifa elegida tiene el ícono "i" junto con la información sobre la tarifa.



Información sobre la tarifa

Cuando el usuario o usuaria pase el cursor por encima del ícono "i", aparecerá una ventana emergente con los detalles de la tarifa por encima de ese ícono. Consulta la tabla "Descripciones de las tarifas". La ventana desaparecerá si el usuario o usuaria retira el cursor.

Laboral

Para gente de negocios que no quiere ser distraída



Se limita el acceso a las redes sociales dentro del automóvil

Bandeja extraíble para una computadora portátil

Descripción de las tarifas

Tarifa	Texto
Laboral	Para gente de negocios que no quiere ser distraída — Se limita el acceso a las redes sociales dentro del automóvil — Bandeja extraíble para una computadora portátil
Hablador	Si pasan muchas cosas por tu cabeza — Te acompañará un interlocutor con tres graduados — Podrás hablar de cualquier tema, desde las tendencias de Tik-Tok hasta mecánica cuántica

Tarifa	Texto
Relajante	Si es hora de tomarse un descanso — Hay un sillón de masaje en el habitáculo del automóvil — Y en la guantera, encontrarás mascarillas y parches relajantes
Sueño	Para los que no duermen lo suficiente — El automóvil está equipado con un sillón-cama — En el asiento podrás encontrar un peluche (opcional) — El conductor se asegura de llevar el automóvil suavemente para que puedas dormir tranquilamente
Comfort	Si estás pasando por un mal momento — En el automóvil, encontrarás una manta suave y pañuelos — El conductor está detrás de una cortina acústica — Tendrás para ti una cubeta de helado
Glamuroso	Si necesitas un poco de glamour — El automóvil tiene iluminación LED — Hay purpurina por todo el automóvil — Estos automóviles han sido verificados por los mejores expertos de Instagram

Fórmula de cálculo de la tarifa

El precio de la tarifa se calcula con base en la fórmula:

el precio fijo de la entrega + (60 * el precio de un minuto de viaje * la duración del viaje en horas) * coeficiente de la tarifa = el precio del viaje

Por ejemplo, el precio del trayecto calculado en función de la tarifa "Relajante" es:

$$7 + (60 * 0.3 * 0.75) * 2.45 = 40.075$$

Aclaraciones de la fórmula:

- 7: el precio fijo de la entrega en \$.
- **60**: minutos en una hora.
- 0.3: el precio de un minuto de viaje en taxi en \$.
- **0.75**: la duración del viaje en horas.

• 2.45: el coeficiente de la tarifa "Relajante".

Coeficientes:

• Laboral: 1

• Hablador: 2

Relajante: 2.45

• Sueño: 2.8

• Comfort: 3.4

• Glamuroso: 4

La duración del viaje en horas se calcula de la siguiente manera: distancia / velocidad.

- Distancia: consulta la tabla con las direcciones en los requisitos generales
- Velocidad: consulta la tabla con las velocidades en los requisitos generales

Campo "Método de pago"

Cuando el usuario o usuaria hace clic en el campo, aparecerá el campo "Método de pago". El usuario o usuaria puede pagar el viaje en efectivo o con tarjeta.

Ventana "Método de pago":

- Si el usuario o usuaria aún no ha añadido ninguna tarjeta, sólo tendrá disponible la casilla "Efectivo". El usuario o usuaria puede cerrar la ventana o agregar un nuevo método de pago, es decir, una tarjeta bancaria. El número de tarjetas que el usuario o usuaria puede añadir es ilimitado.
- Si el usuario o usuaria ya había agregado su tarjeta bancaria, puede elegir este método de pago.

No es posible dejar la casilla desactivada, ya que es obligatorio elegir un método de pago.



Opción de pago







Agregar tarjeta




Cuando el usuario o usuaria hace clic en el botón "Agregar tarjeta", aparecerá la ventana "Agregar tarjeta".

Ventana "Agregar tarjeta":

Dentro de esta ventana podemos ver los campos "Número de tarjeta" y "Código", así como los botones "Agregar" y "Cancelar". El botón "Agregar" se activará en cuanto el usuario o usuaria haya introducido los datos de la tarjeta, es decir, el número y el código de seguridad.



Agregar tarjeta



Agregar Cancelar

Restricciones de los campos para introducir los datos de la tarjeta

Campo	Restricciones
	Formato nnnn nnnn nnnn. Solo números. 12 caracteres.
	Restricciones para nnnn: del 0000 al 9999 incluido.
Número de	Los espacios se añaden automáticamente cuando el usuario o usuaria introduce el número y le quita el foco.
tarjeta	Si se introducen menos de 12 caracteres, el botón "Agregar tarjeta" permanece inactivo. Es imposible introducir más de 12 caracteres.
	El sistema no permite introducir otros caracteres o números que no se ajusten a los requisitos del rango.

Campo	Restricciones
	Formato nn. Solo números. 2 caracteres.
	Restricciones para nnnn: del 01 al 99, ambos inclusive.
Código	Si se introducen menos de 2 caracteres, el botón "Agregar tarjeta" permanece inactivo. Es imposible introducir más de 2 caracteres.
	El sistema no permite introducir otros caracteres o números que no se ajusten a los requisitos del rango.

Cuando se añade una tarjeta, la interfaz muestra los 4 últimos dígitos de su número. De este modo, el usuario o usuaria puede distinguir entre sus tarjetas.

Campo "Comentario"

Los requisitos del campo: "Solo letras del alfabeto latino, números, un espacio, un guión, un punto o una coma. La longitud máxima es de 24 caracteres".

Si el usuario o usuaria introduce más de 24 caracteres, el contorno del campo se resaltará en rojo y debajo aparecerá el siguiente mensaje de error: "La longitud del texto supera los 24 caracteres".

Si el usuario o usuaria introduce letras que no sean latinas, el contorno del campo se resaltará en rojo, y debajo aparecerá el siguiente mensaje de error: "Introduce letras latinas".

Si el usuario o usuaria ingresa caracteres no válidos, el contorno del campo quedará resaltado en rojo y aparecerá el siguiente mensaje de error: "Se han introducido caracteres no válidos".

El campo contiene un marcador de posición, que desaparecerá en cuanto el usuario introduzca el texto.

Comentario

Comentario

Comentario

Nos vemos en el camino

Campo "Requisitos del pedido"

Es una lista desplegable. Se pliega cuando, por defecto, se selecciona la tarifa "Laboral".

Si el usuario o usuaria elige otra tarifa, la lista se despliega automáticamente. Y viceversa: si el usuario o usuaria vuelve a la tarifa "Laboral", la lista se pliega.

El contenido es diferente para cada tarifa. Consulta la tabla "Requisitos del pedido".

Requisitos del pedido

Tarifa	Estado de la barra de estado	Contenido de la barra de estado	Tipo	Acción
Laboral	Oculto	Bandeja extraíble para una	Casillas de verificación	Seleccionado/No seleccionado
		computadora portátil		Si se selecciona, la opción aparecerá en el

Tarifa	Estado de la barra de estado	Contenido de la barra de estado	Tipo	Acción
				formulario del pedido
		Cubeta de helado Disponible solo en la tarifa "Comfort"	Botón/Hipervínculo	Cambia la tarifa a "Comfort"
		Sillón de masaje Disponible solo en la tarifa "Relajante"	Botón/Hipervínculo	Cambia la tarifa a "Relajante"
Hablador	Se abre automáticamente	lgual que en la tarifa "Laboral"		
Relajante	Se abre automáticamente	Para mí mismo 1. Sillón de masaje 2. Mascarilla 3. Parches	 Contador Contador Contador 	Si se selecciona, la opción aparecerá en el formulario del pedido Límites del contador: de 0 a 2 incluido
		Cubeta de helado Disponible solo en la tarifa "Comfort"	Botón/Hipervínculo	Cambia la tarifa a "Comfort"
Sueño	Se abre automáticamente	Peluche	Casillas de verificación	Si se selecciona, la opción aparecerá en el formulario del pedido

Tarifa	Estado de la barra de estado	Contenido de la barra de estado	Tipo	Acción
		1. Sillón-cama - Sillón-cama Dubai - Sillón-cama Alaska 2. Almohada	 Botones de radio Contador 	Si se selecciona, la opción aparecerá en el formulario del pedido Límites del contador: de 0 a 2 incluido
		Conducción suave	Casillas de verificación	Si se selecciona, la opción aparecerá en el formulario del pedido
Comfort	Se abre automáticamente	Manta y pañuelos	Casillas de verificación	
		Cortina acústica	Casillas de verificación	
		Helado 1. Vainilla 2. Chocolate 3. Fresa	 Contador Contador Contador 	Límites del contador: de 0 a 2 incluido
Glamuroso	Se abre automáticamente	Luces de neón	Casillas de verificación	
		Purpurina en el automóvil	Casillas de verificación	

El botón "Pedir un taxi"

El botón está situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

El estado del botón

Campos completados	Texto	Acción
Todos los campos obligatorios están completados	Pedir un taxi El recorrido será de kilómetros y se hará en minutos	Después de pedir un taxi, aparecerá la ventana "Buscando un automóvil". Consulta la sección "Pedir un taxi".
Todos los campos obligatorios están completados, excepto el número de teléfono	Introducir un número de teléfono y pedir un taxi El recorrido será de kilómetros y se hará en minutos	Aparecerá una ventana en la que el usuario debe introducir un número de teléfono
Todos los campos obligatorios están completados, excepto la dirección	Introducir una dirección y pedir un taxi	Los campos "Desde" y "Hasta" están resaltados en rojo
No se ha completado ninguno de los campos obligatorios	Introducir un número de teléfono y pedir un taxi	Aparecerá una ventana en la que el usuario debe introducir un número de teléfono

Pedir un taxi

En caso de que el usuario o usuaria haya completado correctamente todos los campos y haya pulsado el botón "Pedir un taxi", aparecerá la ventana "Buscando un automóvil" en el centro de la pantalla.

La ventana "Buscando un automóvil" contiene:

- El temporizador que cuenta el tiempo para buscar un taxi.
- El botón "Cancelar". Al pulsarlo, aparecerá la ventana "¿Seguro que quieres cancelar la reserva?" Si el usuario elige "Sí, quiero cancelar", el pedido se cancelará y la ventana se cerrará.
- El botón "Detalles". Al pulsarlo, en la pantalla aparecerá información adicional sobre el trayecto: dirección de recogida, dirección de destino, método de pago, precio del trayecto, comentario al conductor y requisitos del pedido.

La lógica de la función del temporizador:

El front-end envía la solicitud al back-end. El back-end reserva el pedido, busca taxis que se encuentran cerca de la geoetiqueta del usuario o usuaria, y clasifica a los conductores en función de su clasificación y otros parámetros.

Una vez encontrado un taxi, la ventana mostrará información sobre el mismo y su conductor:

- El número de placa del automóvil.
- El ícono de la tarifa.
- El nombre, la puntuación y el avatar del conductor.
- La hora a la que llegará el taxi.