

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

M, NA, TM, NV, TV1,TV2, NS (parametri di input)

NPO numero posti occupati nel parcheggio

TTS tempo totale nel sistema

NU numero visitatori usciti

NR numero visitatori che hanno rinunciato

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

VISIT


TIS istante di ingresso nel sistema

PRIN puntatore all'evento RINUNCIA del visitatore


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAG	FIFO	VISIT	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FPASS	Interno	VIS
RINUNCIA	Interno	VIS


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO




Evento ARRIVO



Evento RINUNCIA



Evento FPASS



VISIT:= VIS(FPASS);
TTS:=TTS+TIME.V - TIS(VISIT);
NU:=NU+1;
Distruggi VISIT;

NU=NS

SI

NO

CODAG vuota?

SI

NO

NPO:=NPO-1;
Distruggi FPASS;

U

Estrai primo VISIT da CODAG;
VIS(FPASS):=VISIT;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TV1,TV2];
Innesca FPASS con ritardo T;

PRIN(VISIT)=0

SI

NO

U

Cancella RINUNCIA chiamato PRIN(VISIT);
Distruggi RINUNCIA chiamato PRIN(VISIT);

F