

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

M, NP, TMAX, NMAX, TP1, TP2, NS (parametri di input)
NPO numero posti occupati nel parcheggio
TTC tempo totale in coda
NU numero utenti usciti
NR numero utenti che hanno rinunciato

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

UTENTE

TIC istante di ingresso in coda
TC tempo trascorso in coda
PRIN puntatore all'evento RINUNCIA dell'utente


Nota:

TIC puo' essere usato anche per rappresentare il tempo trascorso in coda (quindi TC non e' necessario).


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAP	FIFO	UTENTE	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FPASS	Interno	UT
RINUNCIA	Interno	UT


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO




Evento ARRIVO



Evento RINUNCIA



Evento FPASS



UTENTE:= UT(FPASS);
TTC:=TTC+TC(UTENTE);
NU:=NU+1;
Distruggi UTENTE;

NU=NS

SI

NO

CODAP vuota?

SI

NO

TTC/(NU-NR);
NR/NU;

F

NPO:=NPO-1;
Distruggi FPASS;

U

Estrai primo UTENTE da CODAP;
TC(UTENTE):=TIME.V - TIC(UTENTE);
UT(FPASS):=UTENTE;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TP1,TP2];
Innesca FPASS con ritardo T;

PRIN(UTENTE)=0

SI

NO

U

Cancella RINUNCIA chiamato PRIN(UTENTE);
Distruggi RINUNCIA chiamato PRIN(UTENTE);