

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, TF, NVMAX, TV1, TV2, TC1, TC2, PR (parametri di input)
NPO numero posti occupati nel sito archeologico
TTS tempo totale nel sistema
NE numero clienti entrati
NU numero clienti usciti
LCODA lunghezza della coda
MAXC lunghezza massima della coda

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI


VISIT

TIS istante di ingresso nel sistema
PRIN puntatore all'evento RINUNCIA del visitatore


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAV	FIFO	VISIT	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FVISIT	Interno	VIS
RINUNCIA	Interno	VIS


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO



Evento ARRIVO




Evento RINUNCIA





Nota:
Siccome il visitatore e' in coda, il controllo sulla fine della simulazione qui non e' necessario, perche' non puo' essere l'ultimo visitatore che esce dal sistema (ci deve essere un altro visitatore all'interno del sistema, altrimenti lui non sarebbe in coda).

Evento FVISIT



VISIT:= VIS(FVISIT);
TTS:=TTS+TIME.V - TIS(VISIT);
NU:=NU+1;
Distruggi VISIT;



TTS/NU;
MAXC;

F

CODAV vuota?

NPO:=NPO-1;
Distruggi FVISIT;

U

Estrai primo VISIT da CODAV;
LCODA:=LCODA-1;
VIS(FVISIT):=VISIT;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TV1,TV2];
Innesca FVISIT con ritardo T;

PRIN(VISIT)=0

U

Cancella RINUNCIA chiamato PRIN(VISIT);
Distruggi RINUNCIA chiamato PRIN(VISIT);

Nota:
Siccome tutti i clienti entrati escono dal sistema, si potrebbe aggiornare il tempo totale in coda direttamente quando si estrae il cliente da CODAV.