

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NP, NB, NMAX, TA1,TA2, PB, TB1, TB2, TS

NPO numero posti occupati nel parcheggio

NBO numero posti occupati al bar

NS numero clienti simulati

NC numero clienti in coda al parcheggio

NR numero clienti che hanno rinunciato

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

CLIENTE


Nota:

Per l'entita' temporanea non serve alcun attributo.


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAP	FIFO	CLIENTE	SISTEMA
CODAB	FIFO	CLIENTE	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FACQ	Interno	CL
FBAR	Interno	CL
FINE	Interno	


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO




Leggi L, NP, NB, NMAX, TA1,TA2, PB, TB1, TB2, TS;
Azzera NPO, NBO, NS, NC, NR;
Crea ARRIVO;
Innesca ARRIVO subito;
Crea FINE;
Innesca FINE con ritardo TS;




Evento FINE




NR/NS;




Evento ARRIVO




Procedura CHECKCODAP



Evento FACQ



CLIENTE:= CL(FACQ);
P:= val. casuale con distr. unif. in [0,1];
Distruggi FACQ;



NO

NS:=NS+1;
Distruggi CLIENTE;

SI

NO

NBO < NB

SI

CHECKCODAP


U

Inserisci CLIENTE
in CODAB;

U

NBO:=NBO+1;
Crea FBAR;
CL(FBAR):=CLIENTE;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TB1,TB2];
Innesca FBAR con ritardo T;

Evento FBAR



CLIENTE:= CL(FBAR);
NS:=NS+1;
Distruggi CLIENTE;



SI

NBO:=NBO-1;
Distruggi FBAR;

NO

Estrai primo CLIENTE da CODAB;
CL(FBAR):=CLIENTE;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TB1,TB2];
Innesca FBAR con ritardo T;

CHECKCODAP

