LVS管理工具ipvsadm详解与LVS-NAT模式演示

ipvsadm命令是工作在用户空间的LVS集群管理工具,原理是调用ipvs的API,在内核中生成ipvs的规则,主要用来管理集群服务和集群服务中的Rea 似iptables命令,但远没有iptables命令复杂,如果你熟练使用iptables命令,那使用ipvsadm就会得心应手了。好了,言归正传,系统中默认没有安装该命 行安装,安装命令如下:

1. [root@lvs-server ~]# yum install -y ipvsadm

在介绍LVS理论时,用了大部分的篇章讲解LVS四种模型和调度算法,当使用ipvsadm命令时,也要指明使用LVS哪一种模型和调度算法。需要注意的 以定义多个集群服务,一个集群服务中至少有一台RealServer,RealServer只能添加到已经定义的集群服务中。

一、ipvsadm命令格式

1. 管理集群服务的命令

添加集群服务: ipvsadm -A -t|u|f service-address [-s scheduler] 修改集群服务: ipvsadm -E -t|u|f service-address [-s scheduler] 删除集群服务: ipvsadm -D -t|u|f service-address

2. 管理RealServer的命令

添加RS到集群服务: ipvsadm -a -t|u|f service-address -r server-address [options] 修改集群服务的RS: ipvsadm -e -t|u|f service-address -r server-address [options] 删除集群服务的RS:ipvsadm-d-t|u|f service-address-r server-address

3. 查看命令

1. 查看所有规则: ipvsadm -L|I [options]

2. options包括: --numeric|--connection|--timeout|--daemon|--stats|--rate|--exact|--persistent-conn

4. 清空、保存和重载命令

1. 清空所有规则: ipvsadm -C 保存所有规则: ipvsadm -S [-n] 重载所有规则: ipvsadm -R

5. 其他命令

置零计数器: ipvsadm -Z [-t|u|f service-address]

设置连接超时值: ipvsadm --set tcp tcpfin udp, 默认值分别为: 900 120 300

二、ipvsadm命令信息


短选项	长选项	功能描述
-A	add-service	添加虚拟虚拟集群服务
-E	edit-service	编辑虚拟集群服务
-D	delete-service	删除虚拟集群服务
-C	clear	清空规则表,相当于 iptables 的-F 选项
-R	restore	从标准输入载入规则
-S	save	保存规则到标准输出
-a	add-server	添加 RealServer 到虚拟集群服务中
-е	edit-server	编辑虚拟集群服务中的 RealServer
-d	delete-server	删除虚拟机群服务中的 RealServer
-L I	list	查看规则表
-Z	zero	置零计数器
	set tcp tcpfin udp	设置连接超时值
	start-daemon	开始连接同步守护程序
	stop-daemon	停止连接同步守护程序

三、ipsvadm选项信息

短选项	长选项	功能描述
-t	tcp-service	tcp 服务地址,-t host[:port]
-u	udp-service	udp 服务地址,-u host[:port]
-f	fwmark-service	防火墙标记,-f fwmark
-S	scheduler	调度算法: rr, wrr, sh, dh, lc, wlc (默认), sed, nq, lblc,
		Iblcr
-p	persistent	会话保持时间,如-p10
-r	real-server	RealServer 的地址
-g	gatewaying	gatewaying DR 类型,LVS 的默认类型
-i	ipip	ipip encapsulation,TUN 类型
-m	masquerading	masquerading,NAT 类型
-W	weight	RealServer 的权重
-n	numeric	以数字格式显示 IP 和端口
-C	connection	输出当前的 IPVS 连接,如 ipvsadm -Ln -c
	timeout	输出 tcp tcpfin udp 的连接超时值, 如 ipvsadm -Lntimeout
	mcast-interface	用于连接同步的组播接口,如mcast-interface eth0
	syncid sid	用于连接同步的 id, 默认值为 255, 如syncid 255
	daemon	输出守护程序信息,如 ipvsadm -Lndaemon
	persistent-conn	输出持久连接信息,如 ipvsadm -Lnpersistent-conn
	stats	输出统计信息,如 ipvsadm -Lnstats
	rate	输出速率信息,如 ipvsadm -Lnrate
	exact	显示精确值,如 ipvsadm -Lnexact

四、LVS-NAT模式实验

上面介绍了ipvsadm命令的格式和常用选项,现在进行实际操作,来熟悉ipvsadm命令的常用配置,准备三台服务器,用来演示LVS-NAT模式,拓扑结



详细配置如下:

主机名	外网 IP	内网 IP	说明
lvs-server	eth0:10.0.0.50/24	eth1:192.168.1.50/24	内网 IP 为内网客户端网关
lvs-node1	无	eth0:192.168.1.51/24	网关指向 192.168.1.50
lvs-node2	无	eth0:192.168.1.52/24	网关指向 192.168.1.50

要求:

(1) lvs-node1与lvs-node2提供http服务,服务端口分别为80和8080;

- (2) lvs-node1与lvs-node2网关指向lvs-server的DIP;
- (3) lvs-server使用rr算法进行调度;
- (4) 在进行实验时,先关闭iptables;
- (5) lvs-server需要开启核心转发;

实验开始:

关闭iptables和selinux(这里只是临时关闭了selinux,永久关闭需要修改配置文件)

```
1. [root@lvs-server ~]# service iptables stop
2. iptables: 将链设置为政策 ACCEPT:filter [确定]
3. iptables: 清除防火墙规则: [确定]
4. iptables: 正在卸载模块: [确定]
5. [root@lvs-server ~]# setenforce 0
6. setenforce: SELinux is disabled
```

开启lvs-server的核心转发功能

```
[root@lvs-server ~]# sed -i 's#net.ipv4.ip_forward = 0#net.ipv4.ip_forward = 1#g' /etc/sysctl.conf
     [root@lvs-server ~]# cat /etc/sysctl.conf |grep ip_forward
     net.ipv4.ip forward = 1
 3.
     #使修改的核心转发参数生效
     [root@lvs-server ~]# sysctl -p
     net.ipv4.ip_forward = 1
 6.
     net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
 7.
     net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
 8.
 9.
     kernel.sysrq = 0
10.
     kernel.core_uses_pid = 1
     net.ipv4.tcp_syncookies = 1
11.
     kernel.msgmnb = 65536
12.
     kernel.msgmax = 65536
13.
     kernel.shmmax = 68719476736
     kernel.shmall = 4294967296
```

在lvs-node1和lvs-node2上安装并配置httpd,可在lvs-server上使用如下命令测试是否可以正常访问

```
1. [root@lvs-server ~]# curl http://192.168.1.51
2. lvs-node1 port:80
3. [root@lvs-server ~]# curl http://192.168.1.52:8080
4. lvs-node2 port:8080
```

现在万事具备,只欠规则了,使用ipvsadm命令添加一个集群服务,然后将后端提供http服务的两台RealServer加入到新添加的集群服务中

```
#定义一个集群服务10.0.0.50:80,指定调度算法为rr
    [root@lvs-server ~]# ipvsadm -A -t 10.0.0.50:80 -s rr
    #将后端两台RealServer192.168.1.51和192.168.1.52:8080添加到集群服务10.0.0.50:80中,由于使用的是LVS-NAT模式,所以需要指定-m选项,-m代表
    [root@lvs-server ~]# ipvsadm -a -t 10.0.0.50:80 -r 192.168.1.51 -m
    [root@lvs-server ~]# ipvsadm -a -t 10.0.0.50:80 -r 192.168.1.52:8080 -m
    #查看管理中的规则
6.
 7.
    [root@lvs-server ~]# ipvsadm -L -n
    IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
9.
    Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
                              Forward Weight ActiveConn InActConn
10.
     -> RemoteAddress:Port
    TCP 10.0.0.50:80 rr
11.
    -> 192.168.1.51:80
                                               0
12.
                               Masq
13.
     -> 192.168.1.52:8080
                               Masq
                                        1
                                               0
    这里是将后端两台RealServer映射给了lvs-server的外网IP,访问lvs-server外网IP的80端口时,lvs-server会将请求调度给后端两台RealServer。
```

如果你的物理机可以直接访问lvs-server的外网地址,用浏览器就可以体验LVS的轮循效果,反之用curl命令也可以查看效果

```
#使用两次curl命令查看效果
    [root@lvs-server ~]# curl http://10.0.0.50
    lvs-node1 port:80
    [root@lvs-server ~]# curl http://10.0.0.50
4
    lvs-node2 port:8080
    #使用组合循环命令查看效果,每秒访问一次
6.
7.
    [root@lvs-server ~]# for i in seq 500 ;do sleep 1;curl http://10.0.0.50 ;done;
    lvs-node1 port:80
8
9.
    lvs-node2 port:8080
    lvs-node1 port:80
10.
11. lvs-node2 port:8080
```

至此,LVS-NAT模式实验已经成功完成,但在实验中使用的ipvsadm命令并不多,只用来创建了集群服务,向集群服务中添加RealServer。接下来, 其它命令选项的演示。

查看添加的规则

1.	[root@lvs-server ~]# ipvsadr	n -Ln										
2.	IP Virtual Server version 1.2	.1 (size=4096	i)									
3.	3. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags											
4.	-> RemoteAddress:Port	Forward \	Weight.	ActiveCor	nn InActConn							
5.	TCP 10.0.0.50:80 rr											
6.	-> 192.168.1.51:80	Masq	1	0	0							
7.	-> 192.168.1.52:8080	Masq	1	0	0							
8.	Forward: 转发方式											
9.	Weight: 权重											
10.	ActiveConn:活动连接数											
11.	InActConn: 非活动连接数											

查看当前的IPVS连接

```
    [root@lvs-server ~]# ipvsadm -Ln -c
    IPVS connection entries

      3.
      pro expire state
      source
      virtual
      destination

      4.
      TCP 01:25 TIME_WAIT
      10.0.0.50:44765
      10.0.0.50:80
      192.168.1.52:8080

      5.
      TCP 01:28 TIME_WAIT
      10.0.0.50:44768
      10.0.0.50:80
      192.168.1.51:80

      6.
      TCP 01:37 TIME_WAIT
      10.0.0.50:44777
      10.0.0.50:80
      192.168.1.52:8080

      7.
      TCP 00:00 TIME_WAIT
      10.0.0.50:44760
      10.0.0.50:80
      192.168.1.51:80

   8. pro: 协议
9. expire:还有多长时间过期
10. state:TCP状态
11. source:源地址:随机端口
12. virtual:虚拟集群服务
13. destination: 被lvs-server调度到的RealServer
```

查看连接的超时时间

1. [root@lvs-server ~]# ipvsadm -Ln --timeout 2. Timeout (tcp tcpfin udp): 900 120 300

查看自规则生效以来的ipvs统计信息

1.	. [root@lvs-server ~]# ipvsadm ·	-Lnstat	S								
2.	IP Virtual Server version 1.2.1	(size=40	96)								
3.	Prot LocalAddress:Port	Conns	InPkts	Out	Pkts InB	tes Outl	3ytes				
4.	-> RemoteAddress:Port										
5.	TCP 10.0.0.50:80	256	1384	127	7 12033	L6 1405	83				
6.	-> 192.168.1.51:80	128	699	639	60507	70060					
7.	-> 192.168.1.52:8080	128	685	638	59809	70523					
8.	Conns: 已经转发过的连接数										
9.	InPkts: 流入包个数										
10.	OutPkts:流出包个数										
11.	InBytes: 进入流量(字节)										
12.	OutBytes: 流出流量(字节)										
1											

查看速率信息

1.	[root@lvs-server ~]# ipvsadm -L								
2.	IP Virtual Server version 1.2.1 (s	ize=40	96)						
3.	Prot LocalAddress:Port	CPS	InPPS	OutPF	S InBF	PS OutBPS			
4.	-> RemoteAddress:Port								
5.	TCP 10.0.0.50:80	1	5	5	449	550			
6.	-> 192.168.1.51:80	0	3	2	228	275			
7.	-> 192.168.1.52:8080	0	3	2	221	275			
8.	CPS:每秒的连接数								
9.	InPPS:每秒流入包个数								
10.	OutPPS:每秒流出包个数								
11.	InBPS:每秒进入流量(字节)								
12.	OutBPS: 每秒流出流量(字节)								

删除集群服务10.0.0.50:80中的RealServer192.168.1.51:80

1.	[root@lvs-server ~]# ipvsadm -d -t 10.0.0.50:80 -r 192.168.1.51:80												
2.	. [root@lvs-server ~]# ipvsadm -Ln												
3.	3. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)												
4.	I. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags												
5.	-> RemoteAddress:Port	Forward V	Veight	ActiveCon	n InActConn								
6.	TCP 10.0.0.50:80 rr												
7.	-> 192.168.1.52:8080	Masq	1	0	0								
i													

在配置完规则之后需要保存和重载,规则保存在/etc/sysconfig/ipvsadm文件中

- #保存ipvsadm规则至/etc/sysconfig/ipvsadm文件中
- [root@lvs-server ~]# ipvsadm -S >/etc/sysconfig/ipvsadm
- [root@lvs-server ~]# cat /etc/sysconfig/ipvsadm -A -t 10.0.0.50:http -s rr

LVS管理工具ipvsadm详解与LVS-NAT模式演示

- -a -t 10.0.0.50:http -r 192.168.1.52:webcache -m -w 1
- #清空所有规则
- 7.
- [root@lvs-server ~]# ipvsadm -C [root@lvs-server ~]# ipvsadm -Ln 8.
- IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 9.
- 10. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
- -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
- #从文件中重载所有规则 12.
- [root@lvs-server ~]# ipvsadm -R </etc/sysconfig/ipvsadm 13.
- [root@lvs-server ~]# ipvsadm -Ln 14.
- 15. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
- 16. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
- -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn 17.
- 18. TCP 10.0.0.50:80 rr
- -> 192.168.1.52:8080 19. Masq 1 0

修改集群服务10.0.0.50:80中的调度算法为sh

- [root@lvs-server \sim]# ipvsadm -E -t 10.0.0.50:80 -s sh
- [root@lvs-server ~]# ipvsadm -Ln
- IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 3.
- Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
- -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
- 6. TCP 10.0.0.50:80 sh
- -> 192.168.1.52:8080 1 Masq

修改集群服务10.0.0.50:80中的RealServer192.168.1.52映射端口为8081(因为没有监听8081端口,所以该命令会不生效)

1. [root@lvs-server ~]# ipvsadm -e -t 10.0.0.50:80 -r 192.168.1.52:8081 -m