Alberthua-Perl

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理 頭笔-2 文章-0 评论-3

昵称: Alberthua-Perl 园龄: 1年7个月 粉丝: 0

粉丝: 0 关注: 0 +加关注

<		203	19年2	l月		>
日	_	=	Ξ	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

常用链接
我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

我	的标签
Lin	ux系统管理 (1)
ngi	inx(1)
负	载均衡(Loading Balance) (1)
高	可用(High Availability) (1)

随笔档案	
2017年11月 (1)	
2017年10月 (1)	

最新评论
1. Re:ssh更改默认端口号及实现免密 码远程登陆
问题已解决,感谢

Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用浅析

概述

目前关于**负载均衡**和**高可用**的架构方案能找到相当多且详尽的资料,此篇是自己学习相关内容的一个总结,防止将来遗忘再次重新查找资料,也避免踩相同的坑。

此次配置的负载均衡与高可用架构:Nginx + Keepalived(主备模式),Nginx 使用反向代理实现七层负载均衡。

众所周知,Nginx 是一款自由的、开源的、高性能HTTP服务器和反向代理服务器,也是一个IMAP、POP3、SMTP代理服务器。

也就是说Nginx本身就可以托管网站(类似于Tomcat一样),进行HTTP服务处理,也可以作为**反向代理服务器**使用。

Keepalived 是一个基于VRRP协议来实现的服务高可用方案,可以利用其来避免IP单点故障,类似的工具还有heartbeat、corosync、pacemaker。

但是它一般不会单独出现,而是与其它负载均衡技术(如lvs、haproxy、nginx)一起工作来达到集群的高可用。

相关原理对于理解整个架构的工作方式以及之后的troubleshooting都非常重要。

关于负载均衡,Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用的架构方式,可参考另一篇相当不错的博客:

http://www.cnblogs.com/kevingrace/p/6138185.html

关于虚拟路由冗余协议(VRRP),可参考:

https://www.cnblogs.com/yechuan/archive/2012/04/17/2453707.html

http://network.51cto.com/art/201309/412163.htm

http://zhaoyuqiang.blog.51cto.com/6328846/1166840/

一,环境说明

系统环境:

4台 Red Hat Enterprise Linux Server release 7.0 (Maipo)

master节点: 192.168.0.151/24 backup节点: 192.168.0.152/24

虚拟IP(VIP):192.168.0.16

nginx web服务器: 192.168.0.153/24 nginx web服务器: 192.168.0.154/24

架构示意图:

--qian@@jing

- 2. Re:Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用浅析
- @Jeffery Tao这个是设置了maste r负载均衡节点的域名,只是作为测试使用。负载均衡可以对请求进行转发并可以隐藏后端服务器集群的真实地址,在配置中完全可以把lb-ngx.com配置为后端服务......

--Alberthua-Perl

3. Re:Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用浅析

我刚才仔细看了你的这个文章, 有个地方没有搞清楚,就是给虚拟i p设置的域名:lb_ngx.com;这个域 名是怎么设置的?

--Jeffery Tao

阅读排行榜

- 1. Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用浅析(491)
- 2. ssh更改默认端口号及实现免密码远 程登陆(152)


评论排行榜

- 1. Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用浅析(2)
- 2. ssh更改默认端口号及实现免密码远 程登陆(1)

推荐排行榜

- 1. ssh更改默认端口号及实现免密码远 程登陆(1)
- 2. Nginx + Keepalived(主备模式)实现负载均衡高可用浅析(1)

Nginx + Keepalived (主备模式)实现负载均衡高可用



二. 软件版本

Nginx stable version: nginx-1.12.2
Keepalived version: keepalived-1.3.9

三.环境安装部署

4个节点均进行以下操作:

1. 关闭firewalld防火墙,此处将使用iptables防火墙管理软件。

```
[root@rhel7-vm1 ~]# systemctl stop firewalld # 停止firewalld服务,关闭firewalld防火墙。
[root@rhel7-vm1 ~]# systemctl disable firewalld # 取消firewalld开机自启动
```

2. 关闭**selinux**

```
[root@rhel7-vm1 ~]# vim /etc/selinux/config# 配置selinux为permissive模式...SELINUX=permissive# 第7行...[root@rhel7-vm1 ~]# setenforce 0# 使selinux即时生效并使开机依然为permissive模式[root@rhel7-vm1 ~]# getenforce# 查看当前selinux模式
```

3. **节点间时间同步**并添加入周期性任务中(此处使用的是**阿里的ntp时间同步服务器**)

```
[root@rhel7-vm1 ~]# crontab -u root -e
*/1 * * * * root /usr/sbin/ntpdate 120.25.108.11
```

4. 开启**自定义iptables防火墙规则**(此处为虚拟机上实验,只配置了一张网卡**ens3**;实际生产环境还要更加复杂,可以指定多个网卡接口)

```
[root@rhel7-vm1 ~]# vim iptables_cfg.sh
#!/bin/bash

# Edited : 2017.11.12 08:05 by hualf.

# Usage : Used to configure firewall by 'iptables'.

# iptables -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -I INPUT -i ens3 -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ens3 -s 192.168.0.0/24 -p icmp -j ACCEPT
                                                          #添加icmp协议,能够
使用ping命令
iptables -A INPUT -i ens3 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
                                                                   # 添加ssh
服务端口,能够远程登陆
# web service
                 # 添加web服务端口
iptables -A INPUT -i ens3 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                                   # 80端口: master节点与backup
节点用于监听nginx负载均衡服务
iptables -A INPUT -i ens3 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
                                                    # 8080端口: 2个nginx web服
务器的监听端口
# dns service and keepalived(vrrp)
                                                   # 注意: 允许来源为53端口(DNS
iptables -A INPUT -i ens3 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
服务)的数据包进入主机,避免yum安装rpm软件包时无法解析yum源地址!
iptables -A INPUT -i ens3 -p vrrp -j ACCEPT # 注意: 添加vrrp协议,确保能使用
keepalived主备间的正常通信,否则会发生脑裂! nginx web服务器节点可取消该规则。
service iptables save
                       # 保存防火墙规则使开机自启动
```

在运行 iptables_cfg.sh 时,出现报错如下:

The service command supports only basic LSB actions (start, stop, restart, try-restart, reload, force-reload, status). For other actions, please try to use systemctl.

解决方法:

如果之前没有停止firewalld服务的话,将其停止服务并取消开机自启动;安装 iptables-services软件包及相关依赖;重启iptables服务,并实现开机自启动。

```
[root@rhel7-vm1 ~]# systemctl stop firewalld
[root@rhel7-vm1 ~]# systemctl disable firewalld
[root@rhel7-vm1 ~]# yum install -y iptables-services
[root@rhel7-vm1 ~]# systemctl restart iptables
[root@rhel7-vm1 ~]# systemctl enable iptables
```

再次运行 iptables_cfg.sh 时,防火墙规则被重新定义。

master节点:

- 1. 安装及配置nginx
- 1) 安装 nginx 相关的依赖包

[root@rhel7-vm1 ~]# yum install -y gcc gcc-c++ pcre pcre-devel openssl openssl-devel zlib zlib-devel acpid

依赖包相关说明:

gcc / gcc-c++:gcc编译器,编译nginx需要。

pcre / pcre-devel:Perl 语言兼容正则表达式(Perl Compatible Regular Expressions,用C语言编写的正则表达式函数库),nginx的rewrite模块正则表达式使用。

openssl / openssl-devel:nginx的ssl模块使用。

zlib / zlib-devel:nginx的gzip模块使用。

acpid: 电源管理软件包

注意:以上软件包在编译安装nginx时必须安装,否则报错。

2) 下载nginx-1.12.2,解压及源码安装

```
[root@rhel7-vm1 ~]# tar zxvf nginx-1.12.2.tar.gz -C /usr/local
                                                                                                                                                                                    # 解压nginx源码包
至/usr/local目录中
[root@rhel7-vm1 ~]# cd /usr/local/nginx-1.12.2
[\verb|root@rhel7-vm1| | \verb|nginx-1.12.2|| # ./configure --with-http_ssl_module --with-http_ss
http_flv_module --with-http_stub_status_module
                                                                                                                                         # nginx安装检查配置
... skipping ...
    Configuration summary
                                                                              # 列出nginx所需的系统库及配置的相关信息
               + using system PCRE library
               + using system OpenSSL library
                + using system zlib library
               nginx path prefix: "/usr/local/nginx"
               nginx binary file: "/usr/local/nginx/sbin/nginx"
               nginx modules path: "/usr/local/nginx/modules"
               nginx configuration prefix: "/usr/local/nginx/conf"
               nginx configuration file: "/usr/local/nginx/conf/nginx.conf"
               nginx pid file: "/usr/local/nginx/logs/nginx.pid"
               nginx error log file: "/usr/local/nginx/logs/error.log"
               nginx http access log file: "/usr/local/nginx/logs/access.log"
               nginx http client request body temporary files: "client_body_temp"
               nginx http proxy temporary files: "proxy_temp"
               nginx http fastcgi temporary files: "fastcgi_temp"
               nginx http uwsgi temporary files: "uwsgi_temp"
               nginx http scgi temporary files: "scgi_temp"
     [root@rhel7-vm1 nginx-1.12.2]# make && make install
                                                                                                                                                              # 编译安装
```

检查配置完毕,即可编译安装。安装过中一般不会出现报错。

3) 配置nginx实现开机自启动

方法一: 直接编辑自定义开机启动脚本 /etc/rc.d/rc.local

```
[root@rhel7-vm1 ~]# cp /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/sbin/
[root@rhel7-vm1 ~]# vim /etc/rc.d/rc.local
#!/bin/bash
# THIS FILE IS ADDED FOR COMPATIBILITY PURPOSES
#
# It is highly advisable to create own systemd services or udev rules
# to run scripts during boot instead of using this file.
#
# In contrast to previous versions due to parallel execution during boot
# this script will NOT be run after all other services.
#
# Please note that you must run 'chmod +x /etc/rc.d/rc.local' to ensure
# that this script will be executed during boot.

touch /var/lock/subsys/local
/usr/local/nginx/sbin/nginx # 将nginx的可执行文件写入开机自定义启动脚本中

[root@rhel7-vm1 ~]# chmod 755 /etc/rc.d/rc.local # 添加可执行权限,实现开机自启动
```

```
[root@rhel7-vm1 ~]# chmod 755 /etc/rc.d/rc.local # 添加可执行权限,实现开机自启动 [root@rhel7-vm1 ~]# ls -lh /etc/rc.d/rc.local -rwxr-xr-x. 1 root root 473 Nov 17 23:51 /etc/rc.d/rc.local
```

方法二:编辑 /etc/init.d/nginx 脚本(该脚本由nginx官方提供,根据配置进行相应更改),使用chkconfig命令来实现开机自启动。

该方法可以使用 /etc/init.d/nginx

{start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest} 或 service 命令集中式管理。

```
[root@rhel7-vm1 ~]# vim /etc/init.d/nginx
#!/bin/sh
#
# nginx - this script starts and stops the nginx daemin
#
# chkconfig: - 85 15
# description: Nginx is an HTTP(S) server, HTTP(S) reverse \
# proxy and IMAP/POP3 proxy server
# processname: nginx
```

```
# config:
              /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
# pidfile:
              /usr/local/nginx/logs/nginx.pid
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
# Check that networking is up.
[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0
nginx="/usr/local/nginx/sbin/nginx"
prog=$(basename $nginx)
NGINX_CONF_FILE="/usr/local/nginx/conf/nginx.conf"
lockfile=/var/lock/subsys/nginx
start() {
   [ -x $nginx ] || exit 5
   [ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6
   echo -n $"Starting $prog: "
   daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE
   retval=$?
   echo
   [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
   return $retval
}
stop() {
   echo -n $"Stopping $prog: "
   killproc $prog -QUIT
   retval=$?
   [ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile
   return $retval
}
restart() {
   configtest || return $?
   stop
   start
}
reload() {
   configtest || return $?
   echo -n $"Reloading $prog: "
   killproc $nginx -HUP
   RETVAL=$?
   echo
}
force_reload() {
   restart
configtest() {
 $nginx -t -c $NGINX_CONF_FILE
rh_status() {
   status $prog
rh_status_q() {
   rh_status >/dev/null 2>&1
}
case "$1" in
   start)
       rh_status_q && exit 0
       $1
       ;;
   stop)
       rh_status_q || exit 0
```

```
restart[configtest]
       $1
       ;;
   reload)
       rh_status_q || exit 7
       $1
       ;;
   force-reload)
       force_reload
   status)
       rh_status
       ;;
   condrestart|try-restart)
       rh_status_q || exit 0
       echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-
restart|reload|force-reload|configtest}"
       exit 2
esac
```

```
[root@rhel7-vm1 ~]# chmod 755 /etc/init.d/nginx
[root@rhel7-vm1 ~]# chkconfig --level 35 nginx on # chkconfig命令更改nginx运行级
别,设置开机自启动
```

```
[root@rhel7-vm1 ~]# service nginx restart# 重启nginx服务Restarting nginx (via systemctl):[ OK ][root@rhel7-vm1 ~]# /etc/init.d/nginx status# 查看nginx服务状态
```

4)添加nginx系统用户与系统用户组

从安全角度考虑,如果nginx遭受攻击并被获取权限,使用nginx系统用户将降低主机被入侵的风险。也可以使用除root外的其他系统用户与系统用户组。

```
[root@rhel7-vm1 ~]# groupadd -r nginx # 添加系统用户组nginx [root@rhel7-vm1 ~]# useradd -r -g nginx -M nginx -s /sbin/nologin # -r: 添加系统用户nginx; -g: 添加到系统用户组nginx; -M: 不创建用户家目录; -s: 指定登陆的shell为/sbin/nologin(不允许登陆)
```

5) 配置nginx反向代理与负载均衡

此次的配置文件使用基本的反向代理与负载均衡,较为详细的配置文件说明可参考:

https://segmentfault.com/a/1190000002797601

http://www.nginx.cn/76.html

```
[root@rhel7-vm1 ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
                   # 使用nginx系统用户与nginx系统用户组
user nginx nginx;
worker_processes 4;
                     # nginx对外提供web服务时的worker进程数,通常设置成与cpu的核心数相等
error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
        logs/nginx.pid;
pid
events {
                # 使用epoll事件模型; epoll是多路复用IO(I/O Multiplexing)的一种方式,仅用
  use epoll:
于linux2.6以上内核,可以大大提高nginx的性能。
                             # 每一个worker进程能并发处理(发起)的最大连接数(包含与客
   worker_connections 1024;
户端或后端被代理服务器间等所有连接数)。
http { # http全局块
   include mime.types;
   default_type application/octet-stream;
   #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
```

```
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
   #access_log logs/access.log main;
   sendfile
                 on;
   #tcp_nopush
                 on;
   #keepalive_timeout 0;
   keepalive_timeout 65;
   #gzip on;
                                # 加载负载均衡模块;域名指向后端web服务器集群
   upstream nginx-static.com {
                    # 默认情况下使用轮询(round-robin)模式,也可配置为ip_hash模式
       server 192.168.0.153:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
                                                                # max fails:
允许失败的次数,默认值为1
      server 192.168.0.154:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
fail_timeout: 当max_fails次失败后,暂停将请求分发到后端web服务器的时间
   server {
      listen
                  80;
                         # 监听master负载均衡节点80端口
                                # master负载均衡节点的域名
       server_name lb-ngx.com;
                         # 使用utf-8字符串编码格式
       charset utf-8;
       root /var/www;
                           # 定义nginx服务的根目录: /var/www
       #access_log logs/host.access.log main;
       location / {
          # index index.html index.htm; # 定义首页索引文件的名称,即/var/www下的索
引文件。
                                                # 加载反向代理模块: 将访问
          proxy_pass http://nginx-static.com;
http://lb-ngx.com根目录文件的请求,全部代理分发到后端服务器。
          proxy_redirect off;
          proxy_set_header Host
                                  $host:
          proxy set header
                           REMOTE-HOST $remote_addr;
          proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
          proxy_set_header X-Forwarder-For $proxy_add_x_forwarded_for;
          proxy_connect_timeout 300;
          proxy_send_timeout 300;
          proxy_read_timeout 600;
          proxy_buffer_size 256k;
          proxy_buffers 4 256k;
          proxy_busy_buffers_size 256k;
          proxy temp file write size 256k;
          proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_503
http_404;
          proxy_max_temp_file_size
                                  128m;
      }
       location /test {
          proxy_pass http://nginx-static.com/test; # 加载反向代理模块: 将访问
http://lb-ngx.com/test的请求,全部代理分发到后端服务器。
          proxy_redirect off;
          proxy_set_header Host
                                  $host;
          proxy_set_header
                           REMOTE-HOST $remote_addr;
          proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
          proxy_set_header X-Forwarder-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      }
       #error_page 404
                                 /404.html:
       # redirect server error pages to the static page /50x.html
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x.html {
          root html;
}
```

6) 重启nginx服务使配置生效,查看nginx运行状态及端口使用。

- 2. 安装及配置keepalived
- 1) 下载并解压keepalived-1.3.9

```
[root@rhel7-vm1 ~]# tar zxvf keepalived-1.3.9.tar.gz
```

2) 编译安装keepalived及安装排错

```
[root@rhel7-vm1 ~]# cd keepalived-1.3.9
[root@rhel7-vm1 keepalived-1.3.9]# ./configure
```

检查配置过程中报错如下:

*** WARNING - this build will not support IPVS with IPv6. Please install libnl/libnl-3 dev libraries to support IPv6 with IPVS.

解决方法:

```
[root@rhel7-vm1 ~]# yum install -y libnl libnl-devel # 安装libnl及libnl-deve依赖包
```

再次检查配置./configure,报错如下:

configure: error: libnfnetlink headers missing

解决方法:

```
[root@rhel7-vm1 ~]# yum install -y libnfnetlink-devel
```

编译安装:

```
[root@rhel7-vm1 keepalived-1.3.9]# ./configure
[root@rhel7-vm1 keepalived-1.3.9]# make && make install
```

```
[root@rhel7-vm1 ~]# cp /usr/local/keepalived-1.3.9/keepalived/keepalived/usr/sbin # 拷贝keepalived可执行文件
[root@rhel7-vm1 ~]# cp /usr/local/keepalived-1.3.9/keepalived/etc/sysconfig/keepalived/etc/sysconfig # 拷贝keepalived的systemctl配置文件,可由systemctl命令控制
[root@rhel7-vm1 ~]# cp -r /usr/local/keepalived-1.3.9/keepalived/etc/keepalived/etc # 拷贝keepalived的全部配置文件,否则配置完keepalived并启动将报错
```

3)keepalived高可用基本配置

keepalived的高可用通过vrrp的虚拟IP (VIP) 来实现。

keepalived可以通过**自定义脚本**来跟踪nginx负载均衡服务的状态。当master节点的nginx负载均衡服务down掉后,可通过脚本结束keepalived进程。

此时backup节点的keepalived侦测到原master节点的keepalived进程已停止,master节点的VIP漂移到backup节点上,即backup节点的keepalived由BACKUP状态转换为MASTER状态。

```
[root@rhel7-vm1 ~]# vim /etc/keepalived/keepalived.conf
! Configuration File for keepalived

global_defs {
    notification_email {
        # acassen@firewall.loc
        # failover@firewall.loc
        # sysadmin@firewall.loc
}
    notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
# smtp_server 192.168.200.1
# smtp_connect_timeout 30
    router_id LVS_DEVEL
    vrrp_skip_check_adv_addr
    vrrp_strict
```

```
vrrp_garp_interval 0
  vrrp_gna_interval 0
}
   vrrp_script chk_http_port {
                           # 自定义脚本所在的路径,并将脚本添加可执行权限。
   interval 2 # 脚本执行的时间间隔;此处为2s检查一次
   weight -5
               # 脚本结果导致的优先级变更
   fall 2 # 检测2次失败才算是真的失败
            # 检测1次成功就算是真的成功
   rise 1
vrrp_instance VI_1 {
                     # vrrp实例; keepalived的virtual_router_id中priority(0-255)最
大的成为MASTER,也就是接管虚拟IP(VIP)
   state MASTER # 指定keepalived的状态为MASTER,但<mark>决定MASTER状态的为priority参数</mark>,该
参数的权限值需要比BACKUP节点的设的要高,才能成为真正的MASTER,否则会被BACKUP抢占。
   interface ens3 # 侦听HA的网卡接口,防火墙规则需对该网卡指定vrrp协议。
   virtual_router_id 51 # 虚拟路由标志,该标志是一个数字;在同一个vrrp实例中使用同一个标志,
即同一个vrrp实例中的MASTER和BACKUP使用相同的virtual_router_id。
   priority 100
               # 配置优先级;在同一个vrrp实例中,<mark>MASTER的优先级必须大于BACKUP的优先级</mark>,
否则即使state定义为MASTER,也会被优先级定义更高的BACKUP所抢占。
   advert_int 1 # 配置MASTER与BACKUP节点间互相检查的时间间隔,单位是秒。
   authentication {
                    # 配置MASTER和BACKUP的验证类型和密码,两者必须一样。
                     # 配置vrrp验证类型,主要有PASS和AH两种。
      ____PE PASS
auth_pass 1111
      auth_type PASS
                      # 配置vrrp验证密码,在同一个vrrp_instance下,MASTER和BACKUP必
须使用相同的密码才能正常通信。
                      # vrrp虚拟IP(VIP),如果有多个VIP的话,可以写成<mark>多行</mark>。
   virtual_ipaddress {
      192.168.0.16/24
   track_script {
      chk_http_port
                      # 引用vrrp_script中定义的脚本,定时运行,可实现MASTER和BACKUP间的
切换。
   }
[root@rhel7-vm1 ~]# vim /opt/chk_ngx.sh # 监测nginx负载均衡服务的脚本,可根据nginx进程
状态来切换keepalived的状态。
#!/bin/bash
# Edited : 2017.11.12 16:16 by hualf.
# Usage : checking status of nginx. If nginx has been down,
 master node will restart nginx again. When nginx has started
  failedly, keepalived will be killed, and backup node will
  replace the master node.
status=$(ps -C nginx --no-headers | wc -1)
if [ $status -eq 0 ]; then # nginx服务停止后,再次启动nginx。
   /usr/local/nginx/sbin/nginx
   sleep 2
   counter=$(ps -C nginx --no-headers | wc -1)
   if [ "${counter}" -eq 0 ]; then
                                # nginx再次启动失败后,停止master节点的
keepalived,切换并启用backup节点。
      systemctl stop keepalived
   fi
fi
```

4) 查看nginx及keepalived进程运行状态

在master节点上均已开启nginx及keepalived服务,keepalived此时为MASTER状态并与backup节点保持通信。

master节点的虚拟IP(VIP)只能通过**ip addr**命令查看,无法使用**ifconfig**命令查看。

backup节点:

1. 安装及配置nginx

与master节点方法类似,参照master节点配置。

2. keepalived高可用基本配置

配置文件中只列出与master节点的差异项

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
  notification email {
     # acassen@firewall.loc
     # failover@firewall.loc
    # sysadmin@firewall.loc
  notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
   # smtp_server 192.168.200.1
   # smtp connect timeout 30
   router_id LVS_DEVEL
   vrrp_skip_check_adv_addr
   vrrp strict
   vrrp_garp_interval 0
   vrrp_gna_interval 0
}
vrrp_script chk_http_port {
   script "/opt/chk_ngx.sh"
   interval 2
```

```
rise 1
vrrp_instance VI_1 {
                   # backup节点的keepalived状态必须配置为BACKUP
   state BACKUP
   interface ens3
   virtual_router_id 51
                          # 在同一个vrrp实例中,master节点与backup节点的
virtual_router_id必须相同。
                # backup节点的优先级必须小于master节点的优先级
   priority 50
   advert_int 1
   authentication {
      auth_type PASS
      auth_pass 1111
   virtual_ipaddress {
       192.168.0.16/24
   track_script {
      chk_http_port
}
```

3. 重启nginx及keepalived服务

2个节点nginx web服务器:

1. 安装及配置nginx(以192.168.0.153/24为例)

安装与master节点方法相似,具体配置如下:

```
[root@rhel7-vm3 ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
user nginx nginx;
worker_processes 2;
error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
          logs/nginx.pid;
pid
events {
   use epoll;
   worker_connections 1024;
http {
                 mime.types;
   default_type application/octet-stream;
   #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer"
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
   #access_log logs/access.log main;
   sendfile
                  on;
   #tcp_nopush
   #keepalive_timeout 0;
   keepalive_timeout 65;
   #gzip on;
   server {
                    8080;
                               # nginx web服务器监听8080端口
       listen
```

```
server_name 192.168.0.153;
       charset utf-8;
                           # 配置虚拟主机的根目录: /var/www
       root /var/www;
       #access_log logs/host.access.log main;
       location / {
                       # 根目录中首页的索引文件
          index index.html index.htm;
       location /test {
                         # 根目录中test子目录首页的索引文件
          index index.html;
       #error_page 404
                                 /404.html;
       # redirect server error pages to the static page /50x.html
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x.html {
          root html;
   }
```

2. 重启nginx服务

2个nginx web服务器配置完成并重启后,进行负载均衡与高可用测试。

负载均衡和高可用测试:

1. 当master节点的nginx及keepalived均正常提供服务时,在此次配置中nginx负载均衡使用**轮询模式**,即**192.168.0.153/24**与**192.168.0.154/24**能够以相似的几率被访问。

master节点的keepalived为MASTER状态,虚拟IP(VIP)在master节点上。

通过浏览器访问http://lb-ngx.com与http://lb-ngx.com/test,分别能够访问位于153站点及154站点上的主页,并且通过刷新能够轮询访问两个站点。



评论列表

#1楼 2017-11-28 16:42 Jeffery Tao

我刚才仔细看了你的这个文章,有个地方没有搞清楚,就是给虚拟ip设置的域名:lb_ngx.com;这个域名是怎么设置的?

支持(0) 反对(0)

#2楼[楼主] 2017-11-28 22:46 Alberthua-Perl

@ Jeffery Tao

这个是设置了master负载均衡节点的域名,只是作为测试使用。负载均衡可以对请求进行转发并可以隐藏后端服务器集群的真实地址,在配置中完全可以把lb-ngx.com配置为后端服务器集群的域

名,并把proxy_pass的反向代理地址更改为upstream模块中定义的名称即可,希望能解答你的问题

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>,<u>访问</u>网站首页。

【推荐】超50万VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库!

相关博文:

- ·接入层技术学习
- ·分布式服务器集群架构方案思考
- · Nginx+keepalived双机热备(主从模式)
- ·一个分布式服务器集群架构方案
- · lvs+keepalived+nginx负载均衡搭建

最新新闻:

- ·TypeScript官方决定全面采用ESLint
- · 区块链修仙小说走红,刘慈欣的《三体》是其先驱?
- · 搜狗ai合成主播,它将会改变了些什么?
- ·知乎短视频应用「即影」截图曝光,不做知识分享做社交
- · 剑桥大学研发大脑训练游戏Decoder 声称可提升注意力和专注力
- » 更多新闻...

Copyright ©2019 Alberthua-Perl